Servidor FTP

Servidor FTP

- Instalar e configurar o PROFTPD;
- Principais comandos do FTP.


Servidor FTP

- A transferência de arquivos usando FTP, pode ser feita de várias maneiras ao lado do cliente, como por exemplo utilizando um navegador ou um cliente de FTP para realizar downloads e uploads. Ao lado do servidor podemos implementar um serviço de FTP utilizando diversos programas, como o **Proftpd**, VSftpd, pure-ftpd, entre outros.
- Vamos na pratica instalar e configurar o ProFTPD.

Instalação

• instalando o pacote

apt-get install proftpd



Instalação

• Na instalação é possível escolher como o ProFTPD irá trabalhar, selecione a opção "em modo solitário" para trabalhar em standalone.

Proftpd.conf

conhecendo os arquivos do ProFTPD
 Vamos conhecer a função dos arquivos de configuração do ProFTPD,
 para isso liste o conteúdo do diretório /etc/proftpd.

Is -I /etc/proftpd

```
-rw-r--r-- 1 root root 663 Nov 10 15:19 ldap.conf
-rw-r--r-- 1 root root 1453 Nov 10 15:19 modules.conf
-rw-r--r-- 1 root root 4731 Nov 10 15:19 proftpd.conf
-rw-r--r-- 1 root root 862 Nov 10 15:19 sql.conf
-rw-r--r-- 1 root root 1715 Nov 10 15:19 tls.conf
```

Descrição dos arquivos

- Idap.conf → Arquivo que contém uma amostra de como usar LDAP como base de dados para autenticar usuários no ProFTPD;
- modules.conf → Arquivo de configuração para gerenciar os módulos do ProFTPD;
- **proftpd.conf** → Arquivo principal de configuração do ProFTPD;
- sql.conf → Arquivo que contém uma amostra de como usar SQL como base de dados para autenticar usuários no ProFTPD;
- tls.conf → Arquivo que contém uma amostra de como usar TLS nas conexões do ProFTPD.

 Abra o arquivo de configuração do servidor e veja a descrição das opções:

vim /etc/proftpd/proftpd.conf

- Módulos incluídos
 - Include /etc/proftpd/modules.conf
- Suporte a IPv6 UseIPv6 on
- Define o nome do servidor ServerName "Debian"
- Modo de trabalho do servidor (inetd ou standalone) ServerType standalone
- Desativa mensagens de boas-vindas DeferWelcome off

- Ativa o modo "chroot" deixando o usuário preso em seu diretório home DefaultRoot ~
- Exige ou não que os usuários tenham um shell valido em /etc/shells
 RequireValidShell off
- Define a porta padrão do servidor Porta 21
- Define o número máximo de conexões simultâneas MaxInstances 30
- Define qual usuário e grupo para o servidor quando for executado
 - User proftpd
 - Group nogroup

- Define a máscara para criação de novos arquivos e diretórios Umask 022 022
- Define o arquivo de log que irá registrar as transferências de arquivos
 TransferLog /var/log/proftpd/xferlog
- Define o arquivo de log que irá registrar o comportamento do servidor SystemLog /var/log/proftpd/proftpd.log
- Define a configuração dos módulos

```
<IfModule nome_do_modulo>>
```

</lfModule>

• Define a configuração de acesso a usuários anônimos

```
<Anonymous ~ftp>
```

</Anonymous>

Acessar o servidor em modo texto

• No terminal da máquina cliente, digite ftp ip_do_servidor. Exemplo: # ftp 172.16.3.50

Principais comandos FTP

- help → Lista os comandos disponíveis; help Comando
 → Mostra uma ajuda para o comando; ftp> help get
 ls → Lista os arquivos no servidor; !ls → Lista
 os arquivos da máquina local; cd → Troca de
 diretório no servidor; Exemplo: ftp> cd teste
 lcd → Troca de diretório da máquina local; Exemplo: ftp> lcd /tmp
- pwd → Exibe o diretório atual no servidor; !pwd
 → Exibe o diretório atual na máquina local;

Principais comandos FTP

```
get → Faz download de um arquivo do servidor para a máquina local;
      Exemplo:
      ftp> get lista.txt
mget → Faz download de mais de um arquivo;
      ftp> mget *
put > Faz upload de um arquivo da máquina local para o servidor;
      Exemplo:
      ftp> put agenda.pdf
```

mput → Faz upload de mais de um arquivo; Exemplo: ftp> mput *

Principais comandos FTP

prompt → Ativa ou desativa o modo interativo para downloads
 e uploads; quit → Abandona o prompt de comandos do FTP.

Modo gráfico

•Abra um navegador e digite ftp://ip_do_servidor, entre com o nome do usuário e senha. Exemplo: ftp://172.16.3.50

Dica de segurança



Dica de segurança: No arquivo de configuração do ProFTPD descomente a opção "DefaultRoot" para deixar o usuário logado preso em sua home.

```
# Use this to jail all users in their homes
DefaultRoot
```

Dica de segurança



O que pode acontecer caso não descomente esta opção?

• O usuário logado poderá navegar por toda a estrutura de diretórios do servidor, clicando em "Um diretório acima".



Bloquear usuário FTP



Como configurar quais usuários não terão acesso ao FTP?

Isso é possível adicionando o nome de um ou mais usuários no arquivo em: # vim /etc/ftpuser

```
# /etc/ftpusers: list of users disallowed FTP access. See ftpusers(5).

root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news
uucp
nobody
```

Laboratório FTP

- Instalar e configurar o proftpd no servidor;
- Acessar o servidor ftp em modo texto com o cliente;

- Transferir arquivos do cliente para o servidor (Upload) do servidor para o cliente (Download);
- Acessar o servidor ftp com o software Filezilla (Windows)