# 電腦圖學 Project 03 - Checkpoint 01

## 目次

電腦圖學 Project 03 – Checkpoint 01	1
API 文件	
Draw.h	
Enum,h.	
Track.h	2
演算法	3
Arc Length Parameterization	3
軌道繪製	4
Shader	5
VAO	ε
Uniform 和 UBO	7
1.	

## API 文件

詳見 doc/index.chm

#### Draw.h

Draw.h 的函數都宣告在 namespace Draw 內。

- Draw::Param\_Equation typedef,用來表示參數式的 function object
- Draw::make\_line 建立直線參數式
- Draw::make\_cubic\_b\_spline 建立 Cubic B-Spline 的參數式
- Draw::make\_cardinal 建立 Cardinal Spline 的參數式
- Draw::set\_equation 設定兩 control point 間的參數式
- Draw::draw\_track 畫軌道
- Draw::draw\_train 畫火車

#### Enum.h

包含了一些全域變數和 enum。

- class SplineType 表示繪製時使用的 Spline 種類
- enum LightType 表示光源的種類
- namespace GLOBAL 內含全域變數

#### Track.h


我有在 CTrack 內加了一些 method:

- next\_cp 取得下一個控制點的 index
- prev\_cp 取得前一個控制點的 index
- calc\_pos 計算參數空間中的 U,所對應的點的位置
- list\_points 列出一長串的點
- set\_spline 設定參數曲線的種類,並更新內部的 Arc\_Len\_Accum
- set\_tension 設定 Cardinal Curve 的 Tension
- T\_to\_S 將參數空間中的 T 換成實際距離 S
- S\_to\_T 將實際距離 S 換成參數空間中的 T
- Arc Len Accum 取得軌道的曲線長累積表

## 演算法

## **Arc Length Parameterization**

首先需要建立  $\mathbf{t}$  和  $\mathbf{s}$  間的對應關係,我將這對應關係存在  $\mathbf{Arc\_Len\_Accum}$ ,會這樣命名是因為表中的  $\mathbf{s}$  是曲線長不斷累加的結果。




假設我的軌道長這樣,有四個控制點在 t = 0, 1, 2, 3 的點上,然後綠色表示那一段的曲線長。如果我的 t 是每 0.5 取一次,那麼我會建出如下的對應關係:

t	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
S	0	1	2	5	6.5	8.5	11.5	14.5	16.5

在這表中t=4和t=0是同一點,而t=4對應的s是整圈軌道的長度。

有了這表,我們就能用線性內插來完成 t 和 s 間的轉換。

假設要將  $\mathbf{t}=\mathbf{1.3}$  轉成  $\mathbf{s}$ ,因為  $\mathbf{1.3}$  在  $\mathbf{1}$  和  $\mathbf{1.5}$  間,所以會取  $\mathbf{s}=\mathbf{2}$  和  $\mathbf{s}=\mathbf{5}$  做線性內插,得到  $\mathbf{t}=\mathbf{1.3}$  對應 的  $\mathbf{s}$  大約是  $\frac{0.3}{0.5}*5+\frac{0.2}{0.5}*2=3.8$ 。



要將s轉成t也是類似的做法。

【註】在建表格時,t要取得夠多,線性內插的結果才會比較準。

### 軌道繪製

軌道雖然是曲線,但只要將軌道拆成夠多段每一段都用直線繪製,還是能畫出曲線的效果。

當 ArcLen 關閉時,軌道是以固定的 t 為間隔去分段,不過 t 的間隔固定不代表實際距離 s 的間隔也會固定,因此會造成每段軌道的長度長短不一。

當 ArcLen 開啟時,軌道則是以固定的 s 去分段。因為我在計算曲線上點的位置時需要 t ,所以可以用上一頁提到的方法將 s 轉成 t 再求點的位置。

\_\_\_\_\_

軌道上某一點的座標可以用參數式來求。同樣,那一點的 orient 也能用參數式來求。


我的參數式是以 P(t) = G M T 的型式表示。

計算點座標時 G 會是控制點的座標組成的矩陣,要計算 orient 時將 G 改成控制點的 orient 就行了。

-----

orient 是軌道朝向的方向但不一定是法向量。

下圖是一段斜斜向上的軌道:向量 o 是 orient 指向天空、向量 u 是平行軌道方向的方向向量,先算向量 u 和向量 o 的外積會得到軌道面上的另一個向量 h,之後再算向量 h 和向量 u 的外積就能得到軌道面真正的 法向量。



#### **Shader**

Shader 是在 GPU 上運行的小程式。新版的 OpenGL 偏好使用 Shader 和 VAO 來取代 glBegin、glVertex 等 API。本次專案實作了 Vertex Shader 和 Fragment Shader。

\_\_\_\_\_

Vertex Shader 可以用來改變頂點的位置,就像模擬 sine wave 時做的一樣。

它的輸入稱作 Attribute,在 shader 內會有 Layout (location = n) in ... 來表示一個 Attribute,其中 location 指定了它的 index,這在呼叫 glVertex Attrib Pointer 會用到。


它的輸出為頂點在 clip coordinate 的座標,所以需要將 projection matrix、view matrix、model matrix 等傳入 shader 中才能做計算。該輸出要寫入 gl\_Position。

-----

Fragment Shader 則是決定每一像素點的顏色。它有一個輸出(可以把它命名成 out vec4 Color;),計算好的顏色要存進這個輸出內。

-----


OpenGL 會針對圖形的每個頂點執行一次 Vertex Shader,之後用內插得出圖形上每個點的位置並針對這些點各執行一次 Fragment Shader。



#### VAO

VAO(Vertex Array Object)用來將一個圖形上數個頂點的資訊整合在一起。glGenVertexArrays 用來產生 VAO,glBindVertexArray 用來綁定 VAO。

在綁定 VAO 後,VAO 將能記下接下來綁定的 VBO 和 EBO,這樣之後重新綁定 VAO 時 VBO 和 EBO 也會跟著綁定。



VBO 儲存了頂點的 Attribute。大致的設定方式如下:

```
glGenBuffers(...);  // 產生 VAO
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, ...); // 綁定
glBufferData(...);  // 將資料傳進 VBO
glVertexAttribPointer(<u>n</u>, ...);  // 綁定到特定的 index
glEnableVertexAttribArray(<u>n</u>);  // 啟用該 index
```

上面的 index <u>n</u>就是 Vertex Shader 中 layout (location = <u>n</u>) in ... 替 Attribute 設定的 index。綁定到特定 index 後,就能用這組 VBO 來傳遞 Attribute。

\_\_\_\_\_

EBO 記錄了頂點的 index(不是上面講的 Attribute 的 index),有了 EBO 就可以用 glDrawElements 這個 API 來從 EBO 讀出頂點的 index 並繪製相對應的頂點。大致設定方式如下:

```
glGenBuffers(...); // 產生 EBO
glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, ...); // 綁定
glBufferData(...); // 將資料傳進 EBO
```

## Uniform 和 UBO

uniform 類似於 shader 中的全域變數,可以透過 glUniform 這個 API 來將單一的 uniform 傳入 shader 內。或者也能用 UBO 來傳遞一組的 uniform。

\_\_\_\_\_

要使用 UBO 需要在 shader 內宣告一個 uniform block,例如:

```
layout (std140, binding = 0) uniform Matrices
{
    mat4 projection;
    mat4 view;
};
```

std140 指定了 <u>memory layout</u>,而 binding 指定了 binding point。當 uniform block 包含許多不同的資料型態時可能會出現 padding byte 的問題,而 std140 提供了一個標準來記算 padding byte。

在 C++中設定 UBO 的方式大致如下:

```
glGenBuffers(...);  // 產生 UBO
glBindBuffer(GL_UNIFORM_BUFFER, ...);  // 绑定
glBufferData(...);  // 傳資料進 UBO
glBindBufferBase(GL_UNIFORM_BUFFER, binding, ...); // 绑定到特定 binding point
```

glBindBuffer 主要是為了設定 UBO 的資料才綁定的,而 glBindBufferBase(或 glBindBufferRange)才是真正的將 UBO 綁定到 shader 能取用的 binding point。

因為 uniform block 通常會有一個以上的資料,所以可以用 glBufferSubData 來修改一部份的 UBO。

Reference: Learn OpenGL - Advanced GLSL - Uniform Buffer Object