

Mapeamento de Botões no Pygame (Windows): Controles PS5 e Xbox

Controle PS5 (DualSense)

Quando conectado ao Windows sem emulação XInput, o controle DualSense é identificado como 'Sony Interactive Entertainment Wireless Controller' com 13 botões digitais, 6 eixos analógicos e 1 hat.

Botão (DualSense)	Índice no Pygame
X (Cruz)	0
Círculo	1
Quadrado	2
Triângulo	3
L1	4
R1	5
L2 (clique)	6
R2 (clique)	7
Share (Create)	8
Options	9
PS	10
L3 (clique do analógico esquerdo)	11
R3 (clique do analógico direito)	12

- D-Pad lido com `get_hat(0)`; retorna tupla (x, y).
- Analógicos: `get_axis()`. Esquerdo = eixos 0 e 1; direito = 3 e 4.
- L2/R2 também são eixos: 2 e 5. Botões digitais: 6 e 7.
- Clique do touchpad e botão Mute não são mapeados.

Controle Xbox (360/One)

Controle padrão XInput no Windows. É reconhecido com 11 botões digitais, 6 eixos analógicos e 1 hat.

Botão (Xbox)	Índice Pygame
A	0
B	1
X	2
Y	3
LB	4
RB	5
Back	6
Start	7
L3 (clique do stick esquerdo)	8
R3 (clique do stick direito)	9
Xbox (Guia)	10

- LT e RT são eixos: LT = eixo 2, RT = eixo 5. Variam de -1.0 a +1.0.
- Analógicos: Esquerdo = eixos 0 (X), 1 (Y); Direito = eixos 3 (X), 4 (Y).
- D-Pad lido com `get_hat(0)`. Ex: Cima = (0,1), Baixo = (0,-1), etc.