

APIs do Revendedor

Documentação oficial — fluxo **automático** (REST em tempo real) e fluxo **manual** (processado pela equipe em até 24h). URL base de produção:

<https://.supabase.co/functions/v1/reseller-credits-api>

1. API Automática (Revendedores)

Endpoints REST processados em tempo real. Saldo debitado imediatamente. Use o header **X-API-Key: lov_live_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** em todas as requisições.

Endpoints disponíveis

Método	Endpoint	Descrição
GET	/status	Saúde da API
GET	/saldo	Saldo do revendedor
GET	/pacotes	Pacotes disponíveis
GET	/orcamento?creditos=100	Cotação prévia
POST	/pedidos	Criar pedido automático
GET	/pedidos	Listar pedidos
GET	/pedidos/{id}	Consultar pedido
GET	/transacoes	Histórico de saldo
GET	/estatisticas?periodo=30d	Totais e ticket médio
GET	/uso	Uso da sua API key

Exemplo — consultar saldo

```
curl -X GET "https://.supabase.co/functions/v1/reseller-credits-api/saldo" \
-H "X-API-Key: SUA_API_KEY"
```

Exemplo — criar pedido

```
curl -X POST "https://.supabase.co/functions/v1/reseller-credits-api/pedidos" \
-H "X-API-Key: SUA_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "creditos": 100,
  "tipo_entrega": "workspace_proprio",
  "workspace_id": "ws_xxx"
}'
```

Regras e limites

- Recargas em múltiplos dos pacotes ativos no seu nível.
- Preço dinâmico calculado pelo seu nível — sempre consulte /orcamento antes de criar pedido.
- Saldo insuficiente: HTTP 402, nada é debitado.
- Abstração total: nenhuma resposta expõe IDs/URLs/erros do provedor upstream.

- Nunca exponha a X-API-Key no frontend — use somente em servidores.

2. API Manual

Fluxo manual processado pela equipe (SLA até 24h úteis). Exige **chave separada** com scope `recharges_manual`. A chave da API automática NÃO funciona em `/pedidos-manual`.

Endpoints disponíveis

Método	Endpoint	Descrição
GET	<code>/manual/info</code>	E-mail do bot e SLA
POST	<code>/pedidos-manual</code>	Criar pedido manual
POST	<code>/pedidos-manual/{id}/convite</code>	Confirmar convite
GET	<code>/pedidos-manual</code>	Listar pedidos manuais
GET	<code>/pedidos-manual/{id}</code>	Consultar pedido manual

Fluxo em 4 passos

1. Crie o pedido com POST `/pedidos-manual` (saldo é debitado na hora).
2. Convide `recarga@lovconnect.store` como editor do workspace Lovable.
3. Confirme o convite com POST `/pedidos-manual/{id}/convite` (`invite_status="sent"`).
4. Aguarde a entrega — equipe processa em até 24h. Acompanhe via GET `/pedidos-manual/{id}`.

Exemplo — criar pedido manual

```
curl -X POST "https://.supabase.co/functions/v1/reseller-credits-api/pedidos-manual" \
  -H "X-API-Key: SUA_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "creditos": 100,
    "tipo_entrega": "workspace_proprio",
    "workspace_name": "Meu Workspace"
  }'
```

Exemplo — confirmar convite

```
curl -X POST
"https://.supabase.co/functions/v1/reseller-credits-api/pedidos-manual/UUID/convite" \
  -H "X-API-Key: SUA_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "workspace_name": "Meu Workspace", "invite_status": "sent" }'

# invite_status: "pending" | "sent" | "confirmed"
```

Status do pedido

- **manual_pendente** — aguardando convite/processamento
- **manual_processando** — equipe trabalhando
- **entregue** — recargas no workspace
- **cancelado** — saldo estornado integralmente

Quando usar o fluxo manual

- Contas Lovable que não aceitam compra automática.
- Workspaces novos que precisam de configuração assistida.
- Quando o provedor automático está em manutenção.