#### INE5412 Sistemas Operacionais I


L. F. Friedrich

Capítulo 3 - Parte 1 Gerência de Memoria

#### Sistemas operacionais modernos Terceira edição

ANDREW S. TANENBAUM

Capítulo 3
Gerenciamento de memória



#### Gerenciamento de Memória

- Memória principal (RAM) é um recurso importante que deve ser gerenciado com muito cuidado.
- Lei de Parkinson: "programas tendem a se expandir a fim de ocupar toda a memória disponível"
- Soluções: memória infinitamente grande, rápida e não volátil (também a baixo custo) ou a utilização do conceito de hierarquia de memórias
- Função do sistema operacional é abstrair a hierarquia em um modelo útil e gerenciar a abstração.
- Abstração mais simples?


#### Kernel conhece...

- Quantos processos estão no sistema.
- Quanto espa
  ço cada processo precisa.
- Quanta memória tem no sistema.
- É muito comum...

espaço necessário para processos >> Memória disponível no sistema

- Assim, o kernel deve implementar formas de garantir que:
  - Cada processo no sistema deve ter memória suficiente para rodar.
  - Novo processo pode ter memória suficiente para rodar.

#### Sem abstração de memória



**Figura 3.1** Três modos simples de organizar a memória com um sistema operacional e um processo de usuário. Também existem outras possibilidades.

- a) grande porte/mini
- b) sistemas embarcados
- c) computadores pessoais


**User Space Memory** 

Espaço de usuário armazena os Programas de usuário executando, ex., processos.

Kernel Space Memory (The Operating System)


Espaço de Kernel armazena o kernel em execução e seus dados.

**Main Memory** 




Memória de espaço de usuário é para Processos usuário.

Toda a memória
acessível de um
processo é
encontrada no espaço
de memória do usuário.
Um processo a cada vez,
Sem abstração
MOV REGISTER1, 1000




# Múltiplos programas sem abstração de memória



**Figura 3.2** Ilustração do problema de realocação. (a) Um programa de 16 KB. (b) Outro programa de 16 KB. (c) Os dois programas carregados consecutivamente na memória.

Problema: ambos referenciam a memória física absoluta Solução do 360: modificar na carga – **relocação estática** - requer informações adicionais: contém ou não endereços



**Main Memory** 

Permitir a execução de múltiplos programas Sem interferência é necessário resolver dois Problemas principais: proteção e realocação


Solução IBM360 para proteção funciona para proteção e não para realocação

#### Solução melhor:

- Abstração de memória
- espaço de endereçamento.

A partir dai o problema é como e para quem alocar memória.


#### O problema alocação de memória



## Espaço de Endereçamento


O que é espaço de endereçamento?

Quando a UCP le/escreve na memória, um endereço de memória é necessário.Um conjunto de endereços que um processo pode usar para endereçar a memória.



- Dar a cada programa seu próprio espaço de endereçamento, de modo que o endereço 28 em um programa signifique uma localização física diferente do endereço 28 de outro programa:
  - Códigos compilados não usam endereços físicos.
  - Usam endereçamento lógico.
  - Um endereço lógico pode ser transformado em endereço físico pelo kernel ou a UCP.
    - Existe um chip memory management unit (MMU) na UCP.


- Relocação dinâmica: Um endereço lógico é um offset na memória de um processo.
  - Todo processo tem um endereço base, que é um endereço físico.
  - O endereço base é o menor endereço do processo.
  - O endereço base irá mudar quando mudar o processo.




Endereço

base

- Para acessar qualquer endereço no processo
  - O sistema usa o endereço base como a base.
  - Realiza uma soma do endereço base com um deslocamento.
  - Assim, o sistema pode ir para qualquer localização em um processo.




### Registrador-base e limite




**Figura 3.3** O registrador-limite e o registrador-base podem ser usados para dar a cada processo um espaço de endereçamento independente.


- Quando um novo processo é criado ou um processo antigo é swapped in do disco:
  - Apenas o endereço base daquele processo muda.
  - O kernel mantem uma tabela de endereços de base.



#### Suporte de Hardware: Relocação e Registradores Limite




### Suporte de Hardware: Relocação e Registradores Limite




#### Alocação Contígua

- Memória principal dividida em 2 partições:
  - SO Residente, usualmente mantido em memória baixa com vetor de interrupção.
  - Processos de usuário mantidos em memória alta.
- Alocação de partição única para cada processo:
  - Esquema de registrador de relocação usado para proteção entre processos de usuário e mudança de código e dados do SO.
  - Registrador de relocação contém valor do menor endereço físico; registrador limite contém alcançe dos endereços lógicos – cada endereço lógico deve ser menor que o registrador limite.
- Partições Fixas e Variáveis


### Partições fixas – Múltiplas filas



## Bloco maior livre, aloca?




## Partições fixas – única fila




### Alocação Contígua (1)

- Alocação partições variáveis
  - Buraco bloco de memória disponível; buracos de tamanhos variados estão espalhados pela memória.
  - Quando um processo chega, é alocado memória do buraco grande o suficiente para acomodar o mesmo.
  - SO mantém informação sobre:
     a) partições alocadas
     b) partições livres (buraco)




**Figura 3.4** Alterações na alocação de memória à medida que processos entram e saem dela. As regiões sombreadas correspondem a regiões da memória não utilizadas naquele instante.

### Alocação Contígua (2)




**Figura 3.5** (a) Alocação de espaço para um segmento de dados em expansão. (b) Alocação de espaço para uma pilha e um segmento de dados em crescimento.

# memória alocada a um processo executando




#### Alocação e liberação de blocos




#### Gerência de Memória

Quando a memória é alocada dinamicamente, o SO deve gerenciá-la.



INE5412 - 2011.1

# Gerenciamento de memória com mapa de bits



**Figura 3.6** (a) Parte da memória com cinco processos e três segmentos de memória. As marcas mostram as unidades de alocação de memória. As regiões sombreadas (0 no mapa de bits) estão livres. (b) O mapa de bits correspondente. (c) A mesma informação como lista.

#### Gerência de Memória com Mapa de Bits


Com mapa de bits a memória é dividida em unidades de alocação, que podem conter apenas poucas palavras ou ter vários Kbytes.

Tamanho da unidade de alocação ???

Ex: 4bytes ---- (1/33) maior?

Problema principal ???


Carregar um processo com *k* unidades



#### Gerência de Memória com Lista Ligada

Outra maneira de gerenciar o uso de memória é manter uma lista encadeada de segmentos de memória alocados e disponíveis.

Cada elemento dessa lista encadeada especifica um segmento de memória livre (L) ou um segmento de memória alocado a um processo (P), o endereço onde se inicia esse segmento, seu comprimento e um ponteiro para o próximo elemento da lista.



**Figura 3.6** (a) Parte da memória com cinco processos e três segmentos de memória. As marcas mostram as unidades de alocação de memória. As regiões sombreadas (0 no mapa de bits) estão livres. (b) O mapa de bits correspondente. (c) A mesma informação como lista.

# Gerenciamento de memória com listas encadeadas




Figura 3.7 Quatro combinações de vizinhos para o processo que termina, X.

Um processo que termina sua execução tem dois vizinhos na lista (em geral), esses vizinhos podem ser segmentos alocados ou livres, resultando nas seguintes combinações acima.

O apontador para o segmento fica no descritor do processo. Lista dupla-encadeada é melhor??

#### Gerência de Memória com Lista Ligada


Quando segmentos de memória alocados a processos e segmentos de memória livres são mantidos em lista ordenada por endereço, é possível utilizar diversos algoritmos para alocar memória a um processo. Suponha que o gerenciador sabe o tamanho necessário:

- First-fit: Aloca o <u>primeiro</u> buraco grande o suficiente.
- **Best-fit**: Aloca o <u>menor</u> buraco grande o suficiente; deve procurar a lista inteira, ou ..... Produz buracos ....
- Worst-fit: Aloca o <u>maior</u> buraco; deve procurar a lista inteira.
   Produz buracos .....

First-fit e best-fit melhores que worst-fit em termos de velocidade e utilização de memória.

Quick-fit : diversas listas com tamanhos diferentes, busca fica rápida liberação??

INE5412 - 2011.1




## Swapping

Uma porção do disco rígido será reservado para ser usado como memória. Chamamos isto swap.


Linux precisa uma partição separada para agir como swap e é chamada swap partition.

```
# fdisk /dev/sda
.....
Command (m for help): p
.....
/dev/sda1 ..... Linux
/dev/sda2 ..... Linux swap / Solaris
Command (m for help): _
```




**Hard Disk** 

## Swapping




Quando um processo é escalonado, ele precisa memória para executar.

Mas, a memória física esta totalmente ocupada.




# Swapping



Um dos processos (not running) será swapped out da memória.


O processo swapped-out será armazenado no swap.




<u>Swap</u>

# Swapping

Agora, processo D tem memória necessária para executar.





Processo C será swapped in do disco se ele for escalonado novamente.



### **Escalonador:**


Processo A é criado e é escalonado.






### **Escalonador:**

Processo B é criado e é escalonado.





### **Escalonador:**


Processo C é criado e é escalonado.

Process C

Process B


Process A

Kernel Space Memory



#### **Escalonador:**


Processo D é criado e é escalonado.



#### Gerência de Memória:

Sem memória disponível.

Processo D é armazenado
no swapped temporariamente.



**Kernel Space Memory** 

### **Escalonador:** Gerência de Memória: Processo D é criado e O kernel decidiu swap out é escalonado. Processo A da memória. **Process C** swapping **Process B Process A Process D**

<u>Swap</u>

### **Escalonador:** Gerência de Memória: Processo A é escalonado O kernel decidiu swap out Processo B da memória. **Process C Process A** swapping **Process B Process D** <u>Swap</u> **Kernel Space Memory**

# Swapping

- Exceto pelo fato de suportar mais processos no sistema, swapping é ruim!
  - Aumenta o tempo do chaveamento de contexto.
  - Produz o problema da fragmentação.
    - Fragmentação externa.
  - O que acontece se n\u00e3o existem buracos grandes o suficiente para receber o processo?
    - Desfragmentação: compactação de memória.

### Fragmentação

- Partições Fixas ou Variáveis alocação contígua proporcionam problemas de fragmentação da memória:
  - Fragmentação Externa existe espaço de memória suficiente para satisfazer uma requisição, mas não é contíguo.
  - Fragmentação Interna memória alocada pode ser um pouco maior que o requisitado; esta diferença é memória interna da partição, mas não usada.
- Reduzir fragmentação externa por compactação
  - Reorganizar conteúdos de memória de forma a colocar toda memória livre junta em um bloco grande.
  - Compactação é possível apenas com relocação dinâmica e é feita em tempo de execução.
  - Problema E/S

# Fragmentação Externa

**Process C** 

Hole

**Process B** 

Hole

**Process A** 

O espaço agregado é maior que a memória solicitada pelo Processo D.

Mas, não existe buraco grande o suficiente.



**Process D** 




Compactação de memória é necessária para juntar os processos.

### Compactando memória

Process 1	Process 1
	Process 2
Free block	
	Process 3
Process 2	
Free block	Process 4
Process 3	
Free block	Free block
Process 4	
Before compaction	After compaction

INE5412 - 2011.1

# Fragmentação Externa



O processo de compactação de memória toma muito tempo.

UCP precisa mover a memória unidade-por-unidade.

**Process D** 

Isto atrasa o chaveamento de contexto.

### Fragmentação

- Sem mapeamento de memória, programas requerem memória fisicamente contígua
- Grandes blocos significa grandes fragmentos
  - e memória desperdiçada
- É preciso hardware para mapeamento da memória para resolver este problema
  - segmentos
  - páginas

### **Outros Problemas**

A memória alocada pode crescer?

• E se a memória necessária, x, é:

Tamanho da memória física < x < 4G - 1

### **Outros Problemas**

- Se o sistema não permite a memória crescer, então qual é o limite fixado?
  - -4G-1 bytes?
  - A memorial física?

- Se o sistema permite memória crescer, então qual é o limite de crescimento?
  - 4G-1 bytes?
  - A memorial física?

# Solução?

- Que tal isto? Eu projetei um SO que:
  - Não permite a memória crescer, e
  - o limite superior da memória alocado para cada processo é o tamanho da memória de espaço do usuário.

- …algum problema?
  - Todo programador necessita saber o tamanho da memória do sistema antes de escrever qualquer programas!

# Solução?

- Que tal isto? Eu projetei um SO que:
  - Não permite a memória crescer, e
  - o limite superior da memória alocada para cada processo é 4G-1 bytes.
  - Assim, o programador esta livre para escrever qualquer programa sem saber o tamanho da memória do sistema.

- …algum problema?
  - Não tem memória disponível!

### continua...