







## **Monitores**

### Características

- Monitor tem sua operação baseada no funcionamento de semáforos;
- Constitui um mecanismo de mais fácil uso, porque o programador não precisa preocuparse sobre onde localizar as operações de bloqueio ou liberação do acesso a um recurso;
- Programação é realizada num nível mais alto de abstração

# **Monitores**

### Operação

- Dois processos num mesmo monitor não podem estar ativos simultaneamente;
- A exclusão mútua é assegurada pelo próprio mecanismo, ficando o programador liberado desta procupação;
- Se um processo está ativo num mesmo monitor, outros processos que tentem acesso serão colocados numa fila de espera comum ao monitor.

## **Monitores**

### Operação

- Entradas (procedimentos do monitor) acessam apenas variáveis locais do monitor... São impedidas de acessar variáveis declaradas fora do mesmo:
- De modo similar, variáveis locais de um monitor não podem ser acessadas por processos diretamente... Apenas pelas

# **Monitores**

### Operação

- Duas operações, wait e signal, são utilizadas para garantir e bloquear o acesso, respectivamente;
- Uma operação wait vai suspender um processo associado a uma variável do tipo condição;
- O efeito disso é a liberação do monitor para aceitar um novo processo em sua entrada

## **Monitores**

- Operação
  - Executanto uma operação signal sobre uma variável condição, o processo deixa o monitor;
- O processo que estiver ocupando a primeira posição da fila de espera da variável considerada será, então, sinalizado;
- O processo sinalizado retoma então sua execução, a partir do ponto imediatamente posterior à execução da sua operação wait.

## **Monitores**

- Operação
  - Caso não existam processos na fila relacionada à variável sobre a qual a operação signal executou, o resultado desta não provoca efeito algum;
  - O programador pode definir tantas variáveis de condição quantas sejam as razões consideradas para que processos aguardem;

### **Monitores**

- Comparando com semáforos
  - No caso de variáveis semáforos, todo o processo deve ter as operações P e V (ou wait e signal) do semáforo convenientemente localizadas para garantir a exclusão mútua e controlar corretamente a concorrência;
  - Isto já não acontece no caso dos monitores... A única forma de um processo ter acesso a recursos gerenciados pelo monitor é tendo a acesso a ele através de suas entradas

## **Monitores**

- Implementação no Pascal FC
  - No Pascal-FC, a semântica do monitor é inspirada na semântica proposta por Hoare, segundo a apresentação anterior;
  - Variáveis Condição sobre as quais se pode realizar três operações distintas:
    - delay(cond);
    - resume(cond);
    - empty(cond);





```
Monitores

• Exemplo de aplicação

PROCESS Type ProcType (pid : INTEGER);

BEGIN
REPEAT
SLEEP(4);
Out.print(pid);
FOREVER
END; (* PROCTYPE *)

VAR
P : ARRAY[1..12] OF ProcType;
I : INTEGER;
```

```
Monitores

• Exemplo de aplicação

BEGIN (* main *)
COBEGIN
FOR I:= 1 TO 12
DO P[I](I);
COEND;
END.
```

```
Monitores

• Exemplo de aplicação

PROGRAM INCREMENTO;
VAR Conta : INTEGER;

MONITOR Contagem;
EXPORT inc, prn;

PROCEDURE inc (VAR n : INTEGER);
BEGIN
n := n + 1;
END; (* inc *)
```

```
Monitores

• Exemplo de aplicação

PROCEDURE prn (VAR n : INTEGER);
BEGIN
WRITELN(n:3);
END; (* prn *)

BEGIN
END; (* Contagem *)
```

```
Monitores

• Exemplo de aplicação

PROCESS Type ProcType (pid : INTEGER);
VAR I : INTEGER;
BEGIN
FOR I := 1 TO 25
DO
BEGIN
Contagem.inc(Conta);
Contagem.prn(pid);
END;
END; (* PROCTYPE *)

VAR
P : ARRAY[1..8] OF ProcType;
I : INTEGER;
```

```
Monitores

• Exemplo de aplicação

BEGIN (* main *)
COBEGIN
FOR I:= 1 TO 8
DO P[I](I);
COEND;
WRITELN('Contagem Total +++> ', Conta:3);
END.
```

```
Monitores

• Exemplo de aplicação

PROGRAM PRODCONS;

MONITOR Buffer;

EXPORT put, take;

CONST

BufMax = 4;

VAR

store: ARRAY[1..BufMax] OF CHAR;
count, nextin, nextout: integer;
notfull, notempty: condition;
```

```
Monitores

• Exemplo de aplicação

PROCEDURE put(VAR ch: CHAR);
BEGIN
   if count > BufMax then
        delay(notfull);
store[nextin] := ch;
count := count + 1;
nextin := (nextin + 1) MOD(BufMax + 1);
resume(notempty)
END; (* put *)
```

```
PROCEDURE take(VAR ch: char);
BEGIN
IF COUNT = 0
THEN delay(notempty);
ch := store[nextout];
count := count + 1;
nextout := (nextout + 1) MOD (BufMax + 1);
resume(notfull)
end; (* take *)
```

```
Monitores

• Exemplo de aplicação

(* body of BUFFER *)
BEGIN
    count := 0;
    nextout := 0;
    nextout := 0
END; (* BUFFER *)

PROCESS producer;
VAR
    local: char;
begin
    FOR local := 'a' to 'z'
    DO Buffer.put(local);
end; (* PRODUCER *)
```



# Monitores • Modos de Sinalização • Quando um processo realiza uma liberação numa variável condição e a fila de processos desta variável não está vazia, é possível prever duas possibilidades; • Estas duas possibilidades de sinalização são conhecidas pelos termos: • Signal and continue • Signal and wait

# Monitores • Modos de Sinalização • Signal and continue • o processo que executou a operação pode continuar sua execução; • é um processo não preemptivo, ou seja, o processo sinalizado retorna ao grupo de processos aguardando a posse do monitor poderá, eventualmente, voltar a executar após o término do processo que sinalizou

# Monitores Modos de Sinalização Signal and wait o processo que executou a operação é imediatamente interrompido pelo processo liberado; o processo interrompido retorna ao gruo de processos aguardando a posse do monitor o processo liberado assume o controle do monitor.













```
Monitores

Exemplo de Aplicação

PROGRAM piscina; (*versao monitor *)
VAR st : ARRAY[1..14] OF char;

MONITOR cesto;
EXPORT pega, larga;
VAR ncesto : integer;
ccesto : condition;

PROCEDURE pega;
BEGIN
IF ( ncesto = 0 ) THEN delay ( ccesto );
ncesto := ncesto - 1;
END;
```

```
Monitores

Exemplo de Aplicação

PROCEDURE larga;
BEGIN
ncesto := ncesto + 1;
resume ( ccesto );
END;
BEGIN
ncesto := 5;
END;(*monitor cesto *)
```

```
Monitores

Exemplo de Aplicação

MONITOR cabine;
EXPORT pega, larga;
VAR ncabine : integer;
ccabine : condition;

PROCEDURE pega;
BEGIN
IF( ncabine = 0 ) THEN delay ( ccabine );
ncabine := ncabine - 1;
END;

PROCEDURE larga;
BEGIN
ncabine := ncabine + 1;
resume ( ccabine );
END;
```

```
Monitores

* Exemplo de Aplicação

BEGIN
    ncabine := 2;
    END; (*monitor cabine *)

MONITOR interface;
    EXPORT alterast;
    VAR i : INTEGER;

PROCEDURE alterast ( nid: integer; est : char );
    VAR i : integer;
    BEGIN
    st[nid] := est;
    FOR i := 1 TO 14 DO write (' ',st[i]);
    writeln; writeln;
    END;
```

```
Monitores

• Exemplo de Aplicação

BEGIN
END; (* interface *)

PROCESS TYPE tpnadador ( nid : integer );
BEGIN
REPEAT

interface.alterast ( nid, 'A');
sleep( random ( 10 ) + 2 );
cesto.pega;
cabine.pega;
interface.alterast ( nid,'D');
sleep( random ( 8 ) + 2 );
cabine.larga;
interface.alterast ( nid,'N');
```

```
cabine.larga;
interface.alterast ( nid,'N');
sleep( random ( 10 ) + 5 );
cabine.pega;
interface.alterast ( nid,'V');
sleep( random ( 8 ) + 2 );
cesto.larga;
cabine.larga
FOREVER;
END; (* tpnadador *)
```

```
Wan nadador: array [ 1..14 ] of tpnadador;
i: integer;
BEGIN
COBEGIN
FOR i:= 1 TO 14 DO nadador [ i ] ( i );
COEND;
END.
```



```
PROCEDURE v (pid: integer);
BEGIN
valor:= valor + 1;
resume(cond);
END;
BEGIN
valor:= 1;
END;
```