
## Sistemas operacionais modernos

Terceira edição ANDREW S. TANENBAUM

## Capítulo 5 Entrada/Saída



## Capítulo 5: Sistemas de E/S

- Além das abstrações oferecidas pelo SO (processos, EE, arquivos) o mesmo também controla os dispositivos de E/S, emitindo comandos, interceptando interrupções, tratando erros, fornece interface dispositivo/sistema facilitando o uso. O código de E/S representa uma parte significativa de todo o SO.
- Organização de E/S
  - Parte 1
    - Princípios de Hardware de E/S
    - Software de E/S
      - Níveis de software de E/S
  - Parte 2
    - Dispositivos de E/S: Disco

## Princípios de Hardware de E/S


- Periférico é um dispositivo conectado a um computador de forma a possibilitar sua interação como mundo externo
- Os periféricos são conectados ao computador através de um componente de hardware denominado de interface
- As interfaces são interconectadas aos barramentos internos de um computador
  - Elemento chave na coordenação da transferências de dados
- Interfaces se utilizam de um processador dedicado a realização e controle das operações de entrada e saída
  - Controladoras

### **Controladores de Dispositivos**


- Dispositivos de E/S tem componentes:
  - mecânico
  - eletrônico
- O componente eletrônico é o controlador do dispositivo
  - Placa controladora circuito impresso, conector para o dispositivo
  - Pode tratar com múltiplos dispositivos
- Interface entre controlador e dispositivo
  - Padrão oficial (ANSI,IEEE,ISO) discos (IDE, SATA,SCSI,USB...)
  - Interface de nível baixo: unidade de disco entrega fluxo serial de bits (preâmbulo+4096bits(setor)+checksum-ECC)
- Tarefas do Controlador
  - converter um "stream" serial de bits em blocos de bytes
  - realizar correção de erros se necessário
  - tornar dados disponíveis para memória principal
  - SO inicia o controlador com parâmetros

## Arquitetura de E/S

Dispositivo de entrada e saída possui um parte mecânica e outra eletrônica



## **Arquitetura PC**



## Dispositivos de E/S

- Classificados como:
  - Orientado a caractere
    - Unidade de transferência é o caractere
      - e.g.; teclado, interface serial
  - Orientado a bloco
    - Unidade de transferência de dados é um bloco de caracteres (fixo)
      - e.g.; disco, fitas DAT
- Esquema de classificação não é perfeito pois alguns dispositivos não se enquadram nestas situações
  - e.g.; relógio, memória de vídeo mapeada em espaço de E/S

## Dispositivos de E/S

- Apresentam características próprias
  - Taxa de transferência de dados
  - Complexidade de controle
  - Unidade de transferência
    - Caractere, bloco ou stream
  - Representação de dados
    - Esquemas de codificação
  - Tratamento de erros
    - Depende do tipo de dispositivo

## Dispositivos de E/S


Dispositivo	Taxa de dados		
Teclado	10 bytes/s		
Mouse	100 bytes/s		
Modem 56 K	7 KB/s		
Scanner	400 KB/s		
Filmadora camcorder digital	3,5 MB/s		
Rede sem fio 802,11g	6,75 MB/s		
CD-ROM 52x	7,8 MB/s		
Fast Ethernet	12,5 MB/s		
Cartão flash compacto	40 MB/s		
FireWire (IEEE 1394)	50 MB/s		
USB 2.0	60 MB/s		
Padrão SONET OC-12	78 MB/s		
Disco SCSI Ultra 2	80 MB/s		
Gigabit Ethernet	125 MB/s		
Drive de disco SATA	300 MB/s		
Fita Ultrium	320 MB/s		
Barramento PCI	528 MB/s		

**Tabela 5.1** Algumas taxas de dados típicas de dispositivos, placas de redes e barramentos.

## Interação SO Controlador

- Controladora é programada via registradores de configuração
  - Recebemordens do processador
  - Fornecem estados de operação
  - Leitura e escrita de dados do periférico
- Registradores são "vistos" como posições de memória
  - E/S mapeada emespaço de E/S
  - E/S mapeada emespaço de memória

## E/S Mapeada na memória (1)



- Figura 5.1 (a) Espaços de memória e E/S separados. (b) E/S mapeada na memória. (c) Híbrido.
  - Espaço de E/S e memória separados
  - E/S Mapeada na memória
  - Híbrido

### E/S: comunicação c/dispositivos

- Porta de E/S (IBM360)
  - Registrador associado a porta (inteiro 8,16 bits)
  - IN reg,porta; OUT porta,reg
  - Espaços de endereçamento diferentes (figura)
  - Instruções IN r0,4 e MOV r0,4
- E/S Mapeada na memória (PDP11)
  - Mapear registradores no espaço de endereçamento da memória
  - Cada registrador é associado a endereço de memória único
- Esquema híbrido(Pentium)
  - Portas de E/S de 0 a 64K e endereços 640K a 1M buffers (dispositivos PC)
  - CPU coloca endereço nas linhas de endereço do barramento e emite READ
  - Segunda linha de sinal indica se E/S ou memória

## E/S Mapeada na memória


- Vantagens da E/S mapeada
  - Não precisa instruções especiais (código específico) para ler/escrever nos registradores
  - Sem necessidade de mecanismo especial de proteção, não mapear EE dos registradores no EEV do usuário.
  - Registradores de controle são variáveis na memória, ou seja, Driver pode ser escrito totalmente em C
  - Instruções de referencia a memória referenciam registradores

```
Loop: TEST PORT_4  // verifica se a porta 4 é 0
BEQ READY  // se for 0, salta para
BRANCH LOOP  // senão, continua
READY:
```

#### Desvantagens


- Utilização de cache é desastrosa (desabilitar)
- Um espaço de endereçamento para todos, módulos de memória e dispositivos devem examinar referencias – responder
  - Barramento de memória de alta velocidade, dispositivos de E/S não conseguem examinar

## E/S Mapeada em Memoria



**Figura 5.2** (a) Arquitetura com barramento único. (b) Arquitetura de memória com barramento duplo.

## E/S Mapeada em Memoria



**Figura 1.12** A estrutura de um sistema Pentium grande.

 Pentium : endereços reservados na inicialização em Ponte PCI, exemplo, 640K a 1M-1, são desviados para PCI.

## Exemplo de acesso

Controladora de impressão onde um registrador fornece o 'status" da impressão ( end. 315H) e outro corresponde ao envio do caracter a ser impresso (end. 312H).


Mapeado em memória	Mapeado em entrada e saída			
Le_status: mov AL, 315H	Le_status: in AL, 315H			
Print_char: mov AL, 65H mov 312H, AL	Print_char: mov AL, 65H out 312H, AL			

#### Formas de realizar E/S

- E/S Programada
- E/S dirigida por Interrupção
- E/S usando DMA

INE5412– 2011.2

## Ciclo de E/S com Interrupções




**Figura 5.4** Como ocorre uma interrupção. As conexões entre os dispositivos e o controlador de interrupção atualmente utilizam linhas de interrupção no barramento, em vez de cabos dedicados.

Dispositivo gera interrupção, controlador de interrrupção executa ação adequada e coloca número nas linhas de endereço (índice do vetor de interrupções). Tratador de interrupção executa, confirma a interrupção.

## Interrupções precisas e imprecisas

Uma interrupção que deixa a máquina em um estado bem definido é chamada de *interrrupção precisa*, (Walker,1995) ela possui 4 propriedades:

- 1. o PC é salvo em lugar conhecido
- 2. todas as instruções anteriores àquela apontada pelo PC foram totalmente executadas
- nenhuma instrução posterior àquela apontada pelo PC foi executada
- 4. o estado de execução da instrução apontada pelo PC é conhecido



**Figura 5.5** (a) Uma interrupção precisa. (b) Uma interrupção imprecisa.

#### Ciclo de E/S com transferência por DMA

O controlador de DMA é utilizado pelo SO para programar operações de E/S em dispositivos. Os registradores de controle são acessados pela CPU. Eles especificam porta de E/S, direção e unidade da transferência, bytes a transferir.




Figura 5.3 Operação de transferência utilizando DMA.

Ex: leitura de disco: programa o controlador DMA, requisita leitura, escrita na memória, confirma escrita, sinaliza CPU.

INE5412-2011.2

#### Formas de realizar E/S

- E/S Programada
  - Processo fica esperando (busy-waiting) pelo término da operação
- E/S dirigida por Interrupção
  - Comando de E/S é emitido
  - Processador continua executando
  - Modulo de E/S envia interrupção quando termina
- E/S usando DMA
  - Driver de E/S programa controlador DMA
  - Processador n\u00e3o participa da transfer\u00e9ncia

INE5412– 2011.2

## E/S Programada (1)




Figura 5.6 Estágios da impressão de uma cadeia de caracteres.

## E/S Programada (2)

```
copy_from_user(buffer, p, cont);
for (i=0; i < count; i++) {
    while (*printer_status_reg !=READY);
    *printer_data_register = p[i];
}

return_to_user();

/* p é o buffer do núcleo */
/* executa o laço para cada caractere */
/* executa o laço até a impressora estar pronta*/
/* envia um caractere para a saída */
}</pre>
```

Figura 5.7 Como é escrita uma cadeia de caracteres para a impressora usando E/S programada.

Dados são copiados para o núcleo, SO entra em laço de envio dos caracteres. A cada saída o processador fica verificando se o dispositivo esta pronto para o próximo.

## E/S dirigida por Interrupção

```
copy_from_user(buffer, p, count);
enable_interrupts();
while (*printer_status_reg != READY);
*printer_data_register = p[0];
scheduler();

(a)

if (count == 0) {
    unblock_user();
    verinter_data_register = p[i];
    count = count - 1;
    i = i + 1;
}
acknowledge_interrupt();
return_from_interrupt();
```

**Figura 5.8** Como escrever uma cadeia de caracteres na impressora usando E/S orientada à interrupção. (a) Código executado quando é feita a chamada de sistema para impressão. (b) Rotina de tratamento da interrupção.

- Se impressora leva 10ms/c, processador pode chavear contexto
  - Código executado quando função de impressão e chamada
  - Rotina de tratamento da interrupção


#### E/S usando DMA

```
copy_from_user(buffer, p, count); acknowledge_interrupt(); set_up_DMA_controller(); unblock_user(); scheduler(); return_from_interrupt(); (a) (b)
```

**Figura 5.9** A impressão de uma cadeia de caracteres usando o DMA. (a) Código executado quando é feita a chamada de sistema print. (b) Rotina de tratamento da interrupção.

- A impressão de cada caracter causa uma interrupção, alternativa
   DMA
  - codigo executado na chamada
  - Rotina de atendimento da interrupção

#### Camadas de software de E/S



- Figura 5.10 Camadas do software de E/S.
  - O software de E/S é organizado em 4 camadas onde cada uma tem uma função bem definida para executar e uma interface bem definida para as camadas adjacentes.
  - A funcionalidade e as interfaces diferem de sistema para sistema.

## Tratadores de Interrupção (1)

- Tratadores de interrupção são parte do SO, usualmente bem escondidos
  - Tendo o driver iniciado uma operação de E/S o mesmo é bloqueado até que a operação se complete e uma interrupção ocorra (down, wait, receive)
- Ocorrendo a Interrupção a rotina de interrupção faz sua tarefa
  - Em seguida libera o driver que iniciou a operação de E/S (up, signal, send)
  - Processar uma interrupção não é apenas interceptar uma interrupção, sinalizar o driver e executar um IRET
  - Existe trabalho adicional realizado pelo SO

## Tratadores de Interrupção (2)

- Passos que devem ser realizados em software depois da interrupção ser concluída:
  - Salvar regs ainda não salvos pelo hardware da interrupção.
  - Estabelece um contexto para rotina de tratamento da interrupção(configuração de TLB, MMU, tab. Páginas).
  - Estabelece uma pilha para rotina de tratamento da interrupção.
  - Sinaliza o controlador de interrupções. Senão existe um, reabilita interrupções.
  - Copiar registradores de onde foram salvos (pilha) para a tabela de processos.
  - Executa rotina de tratamento de interrupção. Ela extrai informações dos registradores do controlador do dispositivo que está interrompendo.
  - Escolhe próximo processo a executar. Se a interrupção deixou pronto algum processo de alta prioridade, este pode ser escolhido.
  - Estabelece contexto da MMU para próximo processo a executar. Algum ajuste na TLB também pode ser necessário.
  - Carrega registradores do novo processo, incluíndo PSW.
  - Inicializa a execução do novo processo.

INE5412-2011.2 <sup>28</sup>

## **Drivers de Dispositivos (1)**

Tipos: Bloco / Caracter

Interface padrão

Kernel / usuário

Estáticos/dinâmicos

Reentrantes

Interação com o SO




Figura 5.11 Posicionamento lógico dos drivers de dispositivos. Na verdade, toda comunicação entre os drivers e os controladores passa pelo barramento.

- Cada dispositivo de E/S precisa de algum código específico do dispositivo para controla-lo (driver do dispositivo)
- Código em geral escrito pelo fabricante
- Cada driver trata tipo ou classe de dispositivo

## Software Independente de dispositivo (1)

Uniformizar interfaces para os drivers de dispositivos

Armazenar no buffer

Reportar erros

Alocar e liberar dispositivos dedicados

Providenciar um tamanho de bloco independente de dispositivo

**Tabela 5.2** Funções do software de E/S independente de dispositivo.

Partes do software de E/S são independentes de dispositivo. As funções básicas de um software independente de dispositivo são executar as funções de E/S comuns para todos os dispositivos e fornecer uma interface uniforme para o software no nível de usuário.

## Software Independente de dispositivo (2)




Figura 5.12 (a) Sem uma interface-padrão para o driver. (b) Com uma interface-padrão para o driver.

Uma questão importante em um sistema operacional é como fazer todos os dispositivos de E/S e drivers parecerem mais ou menos os mesmos.


- (a) Com interfaces diferentes entre drivers e o restante do SO para cada driver.
  - Funções diferentes para cada driver
- (b) Com uma interface padrão do driver
  - Cada classe (disco) define um conjunto de funções
  - Nomeação dos dispositivos Ex. /dev/disk0

## A tabela de dispositivos de caracteres

Dispositivo	Open	Close	Read	Write	loctl	Outros
Null	null	null	null	null	null	
Memória	null	null	mem_read	mem_write	null	
Teclado	k_open	k_close	k_read	error	k_ioctl	
Terminal	tty_open	tty_close	tty_read	tty_write	tty_ioctl	
Impressora	lp_open	lp_close	error	lp_write	lp_ioctl	

<sup>■</sup> **Tabela 10.7** Algumas operações de arquivos para dispositivos de caracteres típicos.

## Software Independente de dispositivo (3)



**Figura 5.13** (a) Entrada não enviada para buffer. (b) Utilização de buffer no espaço do usuário. (c) Utilização de buffer no núcleo, seguido da cópia para o espaço do usuário. (d) Utilização de buffer duplicado no núcleo.

A utilização de buffer é uma questão importante para os dispositivos tanto de bloco como de caractere. Exemplo: modem.

- (a) chamada read bloqueia e qdo o caracter chega é passado para o usuário
- (b) Buffer no espaço de usuário se buffer é paginado?
- (c) Buffer no kernel seguido de cópia para o usuário caracteres chegam durante paginação?
- (d) Duplo buffer no kernel alternativa buffer circular

Importancia de buffer na saída? (b) – write n caracteres

## Software Independente de dispositivo (4)




Figura 5.14 O trânsito na rede pode envolver muitas cópias de um pacote.

Utilização de buffer pode envolver muitas cópias e o desempenho pode cair

## Software de E/S no espaço do usuário

- Bibliotecas de E/S write(fd,buffer,nbytes), printf("...."), scanf, ...
- sppoling (daemon) gerencia dispositivos dedicados




Figura 5.15 Camadas do sistema de E/S e as principais funções de cada camada.

#### **UNIX SVR4 E/S**




Figure 11.14 UNIX I/O Structure

## Implementação de entrada/saída em Linux





Figura 10.15 O sistema de E/S do Linux mostrando um sistema de arquivos em detalhes.

# Figure 3-16. Two ways of structuring usersystem communication.



# Figure 3-18. Outline of the main procedure of an I/O device driver.

```
/* message buffer*/
message mess;
void io_driver() {
 initialize();
                                    /* only done once, during system init.*/
  while (TRUE) {
       receive(ANY, &mess); /* wait for a request for work*/
       caller = mess.source; /* process from whom message came*/
       switch(mess.type) {
           case READ: rcode = dev_read(&mess); break;
           case WRITE: rcode = dev write(&mess); break;
           /* Other cases go here, including OPEN, CLOSE, and IOCTL*/
            default:
                     rcode = ERROR;
       mess.type = DRIVER_REPLY;
       mess.status = rcode; /* result code*/
       send(caller, &mess);
                                   /* send reply message back to caller*/
```

Figure 2-46. (a) Worst case for reading a block requires eleven messages. (b) Best case for reading a block requires four messages.

