Aula 05 ISA: suporte para procedimentos

Procedimento


- Uma sub-rotina armazenada
 - Efetua tarefa específica
 - Baseada nos parâmetros passados
- Vantagens
 - Estruturação do programa
 - Isola o programador do resto do programa
 - » entrada: parâmetros
 - » saída: valor(es) retornado(s)

A dinâmica de um procedimento

- Colocar os parâmetros num lugar onde o procedimento possa acessá-lo
- Transferir o controle para o procedimento
- Adquirir os recursos de armazenamento necessários para executar o procedimento
- Efetuar a tarefa desejada
- Colocar o resultado num lugar onde o programa chamador possa acessá-lo
- Retornar o controle ao ponto de origem

Acesso a uma instrução

Registrador de endereço da instrução
 PC



Registradores

- \$a0-\$a3: para armazenar parâmetros
- \$v0-\$v1: para armazenar valores de retorno
- \$ra: para armazenar o endereço de retorno


Instruções

- jal Endereço_Procedure
 - » Salva em \$ra o endereço da próxima instrução (\$ra = PC+4)
 - » Desvia para o endereço (PC = Endereço_Procedure)
- -jr \$ra
 - » Retorna à rotina chamadora (PC = \$ra)


- Antes de invocar o procedimento ...
 - Escrever na memória o conteúdo dos registradores a serem utilizados pelo procedimento chamado
 - » Salvamento do contexto do procedimento chamador
- Depois de executar o procedimento...
 - Restaurar os valores originais nos registradores
 - » Restauração do contexto do procedimento chamador

- Contexto salvo numa estrutura do tipo pilha
 - LIFO ("last in, first out")
- Precisa-se de ponteiro para o topo da pilha
 - -\$sp ("stack pointer")
- Operações
 - "Push": insere na pilha;
 - "Pop": retira da pilha


- Crescimento da pilha:
 - do maior para o menor endereço



- Crescimento da pilha:
 - do maior para o menor endereço
 - » push: decrementa o "stack pointer" (\$sp = \$sp 4)



- Crescimento da pilha:
 - do maior para o menor endereço
 - » push: decrementa o "stack pointer" (\$sp = \$sp 4)
 - » pop: incrementa o "stack pointer" (\$sp = \$sp + 4)




Salvamento do contexto ("pushing")

addi \$sp, \$sp, -4
sw \$t1, 0(\$sp)
addi \$sp, \$sp, -4
sw \$t0,0(\$sp)
addi \$sp, \$sp, -4
sw \$sp, \$sp, -4

salva registrador \$t1

salva registrador \$t0

salva registrador \$s0




Restauração do contexto ("popping")

Iw \$50, 0(\$sp)
addi \$sp, \$sp, 4
Iw \$t0, 0(\$sp)
addi \$sp, \$sp, 4
Iw \$t1, 0(\$sp)
addi \$sp, \$sp, 4

restaura registrador \$s0

restaura registrador \$t0

restaura registrador \$t1



```
int leaf_example (int g, int h, int i, int j)
   int f;
   f = (g+h) - (i+j);
   return f;
• (g,h,i,j)\rightarrow (\$a0,\$a1,\$a2,\$a3); f \rightarrow \$s0;

    Antevendo o corpo do procedimento:

  add $t0, $a0, $a1 # $t0 = g + h
  add $t1, $a2, $a3 # $t1 = i + j
  sub $s0, $t0, $t1 # f = $t0 - $t1
```

Salvando o contexto da rotina chamadora...

```
addi $sp, $sp, -12 # amplia pilha p/ 3 itens
sw $t1, 8($sp) # salva registrador $t1
sw $t0, 4($sp) # salva registrador $t0
sw $s0, 0($sp) # salva registrador $s0
```

Corpo do procedimento:

```
add $t0, $a0, $a1 # $t0 = g + h
add $t1, $a2, $a3 # $t1 = i + j
sub$s0, $t0, $t1 # f = $t0 - $t1
```

Copiando o valor de retorno f
 add \$v0, \$s0, \$zero # retorna f (\$v0 = \$s0 + 0)

Restaurando os registradores salvos

```
lw $s0, 0($sp)  # restaura $s0
lw $t0, 4($sp)  # restaura $t0
lw $t1, 8($sp)  # restaura $t1
addi $sp, $sp, 12  # deleta 3 itens
```

 Retornando à rotina chamadora jr \$ra

Juntando tudo

leaf_example:

Rotina chamadora

jal leaf_example

- - -

Subrotina chamada

addi	\$sp, \$sp, -12
sw	\$t1, 8(\$sp)
sw	\$t0, 4(\$sp)
sw	\$s0, 0(\$sp)
add	\$t0, \$a0, \$a1
add	\$t1, \$a2, \$a3
sub	\$s0, \$t0, \$t1
add	\$v0, \$s0, \$zero
lw	\$s0, 0(\$sp)
lw	\$t0, 4(\$sp)
lw	\$t1, 8(\$sp)
addi	\$sp, \$sp,12
jr	\$ra

Como reduzir o "spilling"?

leaf_example:

\$t0 preservado →

\$t0 restaurado →

Rotina chamadora

jal leaf_example

◆ \$t0 usado

Subrotina chamada

addi \$sp, \$sp, -12 sw \$t1, 8(\$sp)

sw \$t0, 4(\$sp)

sw \$s0, 0(\$sp)

add \$t0, \$a0, \$a1

add \$t1, \$a2, \$a3

sub \$s0, \$t0, \$t1

add \$v0, \$s0, \$zero

lw \$s0, 0(\$sp)

lw \$t0, 4(\$sp)

lw \$t1, 8(\$sp)

addi \$sp, \$sp,12

jr \$ra

Como reduzir o "spilling"?

Rotina chamadora

\$t0 definido
jal leaf_example

← \$t0 <u>não</u> usado

leaf_example:

Subrotina chamada

addi	\$sp, \$sp, -12
SW	\$t1, 8(\$sp)
SW	\$t0, 4(\$sp)
SW	\$s0, 0(\$sp)
add	\$t0, \$a0, \$a1
add	\$t1, \$a2, \$a3
sub	\$s0, \$t0, \$t1
add	\$v0, \$s0, \$zero
lw	\$s0, 0(\$sp)
lw	\$ t0, 4(\$sp)
lw	\$t1, 8(\$sp)
addi	\$sp, \$sp,12
jr	\$ra

Convenção de chamadas

leaf_example:

Rotina chamadora

→ \$t0 definido jal leaf_example

← \$t0 <u>não</u> usado

Divisão de tarefas entre chamadora e chamada:

Chamadora supõe que \$t0-\$t8 **não são preservados** pela rotina chamada

Chamadora supõe que \$s0-\$s7 **são preservados** pela rotina chamada (se usados)

Subrotina chamada

addi	\$sp, \$sp, -12
sw	\$t1, 8(\$sp)
SW	\$10, 4(\$sp)
SW	\$s0, 0(\$sp)
add	\$t0, \$a0, \$a1
add	\$t1, \$a2, \$a3
sub	\$s0, \$t0, \$t1
add	\$v0, \$s0, \$zero
lw	\$s0, 0(\$sp)
lw	\$ t0, 4(\$sp)
lw	\$t1, 8(\$sp)
addi	\$sp, \$sp,12
jr	\$ra

Rotinas aninhadas

- Rotinas-folha
 - Não chamam outras
- Rotinas aninhadas
 - Exemplo: "main" chama "A" que chama "B"
 - "main" chama "A(3)"
 - * \$a0 = 3; jal A
 - -"A" chama "B(7)"
 - * a0 = 7; jal B
 - Conflitos
 - » Argumento de "A" modificado por "B"
 - » Endereço de retorno a "main" é perdido

Rotinas aninhadas

- Solução: preservar registradores na pilha
 - Rotina chamadora salva na pilha
 - » Registradores de argumento (\$a0-\$a3) necessários
 - » Registradores temporários (\$t0-\$t9) necessários
 - Rotina chamada salva na pilha
 - » Registradores usados em seu corpo (\$s0-\$s7)
 - » Registrador de endereço de retorno (\$ra)
 - Stack pointer (\$sp) é ajustado
 - No retorno
 - » Registradores são restaurados
 - » \$sp é re-ajustado apropriadamente

```
int fact (int n)
   if (n < 1) return (1);
   else return (n * fact(n-1));
• Rotina salva $a0 e $ra
  fact:
      addi $sp, $sp, -8 # abre espaço para 2 itens
          $ra, 4($sp) # salva endereço de retorno
      SW
          $a0, 0($sp) # salva argumento n
      SW
```

```
int fact (int n)
{
    if (n < 1) return (1);
    else return (n * fact(n-1));
}
• Rotina chamada efetua o teste n < 1
    slti $t0, $a0, 1  # t0 = 1, se n < 1
    beq $t0, $zero, L1  # se n >= 1, vá para L1
```

```
int fact (int n)
   if (n < 1) return (1);
   else return (n * fact(n-1));

    Se n < 1, rotina chamada retorna</li>

  addi $v0, $zero, 1
                          # retorna valor 1
  addi $sp, $sp, 8
                          # remove dois itens da pilha
  jr $ra
                          # retorna para depois de jal
```

```
int fact (int n)
   if (n < 1) return (1);
   else return (n * fact(n-1));

    Se n >= 1, rotina invoca a si própria

  L1:
      addi $a0, $a0, -1 # novo argumento é n-1
                         # fact é re-invocada
      jal fact
```

```
int fact (int n)
{
   if (n < 1) return (1);
   else return (n * fact(n-1));
}</pre>
```

Restaurando contexto da rotina chamadora

```
lw $a0, 0($sp) # restaura argumento n
lw $ra, 4($sp) # restaura endereço de retorno
addi $sp, $sp, 8 # remove dois itens da pilha
```

```
int fact (int n)
   if (n < 1) return (1);
   else return (n * fact(n-1));

    Rotina chamada retorna o valor do produto

  mul $v0, $a0, $v0
                        # retorna o produto
  jr $ra
                        # retorna à chamadora
```

MIPS: Convenção de SW p/ Registradores

```
16 s0
    zero constante 0
        reservado p/ assembler
2
        avaliação de express. &
                                     23
                                         s7
                                              temporários
3
        resultado de funções
                                     24
                                         t8
4
    a0
        argumentos
                                     25
                                         t9
5
                                             reservado p/ SO
                                     26
                                         k0
    a1
6
    a2
                                     27
                                         k1
                                             "global pointer"
    a3
                                     28
                                         gp
8
        temporários
    t0
                                             "stack pointer"
                                     29
                                     30
                                             "frame pointer"
                                         fp
                                     31
                                             endereço de retorno (HW)
15
    t7
                                         ra
```

(Adapted from "Computer Organization & Design: The Hardware/Software Interface", D. Patterson and J. Hennessy, Morgan Kaufmann Publishers. Copyright 1998 UCB.)