pr auc, roc auc 的区别和使用区别,请举例说明

以下是关于 PR AUC (Precision-Recall AUC) 和 ROC AUC (Area Under the ROC Curve) 的详细对比和实际使用区别,结合具体例子说明:

1. 核心区别总结

指标 PR AUC ROC AUC

横纵轴 横轴: Recall (召回率)

纵轴: Precision (精确率) 横轴: FPR (假正率)

纵轴: TPR (召回率)

关注点 正样本的预测质量(少数类) 整体分类能力(正负类平衡时)

数据不平衡影响 敏感(正样本极少时更实用) 不敏感(正负样本比例变化时较稳定)

最佳值1(完美分类)1(完美分类)

最差值正样本比例(基线) 0.5 (随机猜测)

2. 使用场景对比

何时用 PR AUC?

正样本极少(如点击率预测、疾病检测、欺诈检测)。

更关注正样本的准确性(如广告推荐中避免误推低质量广告)。

负样本数量远大于正样本(如100:1的不平衡数据)。

何时用 ROC AUC?

正负样本相对平衡(如1:1到1:10)。

需要全面评估模型整体性能(如信用评分、垃圾邮件分类)。

比较不同模型的普适性能。

3. 实际例子说明

案例1:广告点击预测(正样本1%)

数据: 10,000次曝光, 100次点击(正样本), 9,900次未点击(负样本)。

模型A:

预测90次点击(其中80次正确,10次错误)。

PR AUC计算:

Precision = $80/90 \approx 0.89$

Recall = 80/100 = 0.8

PR曲线下面积反映模型对正样本的捕捉能力。

ROC AUC计算:

TPR = 80/100 = 0.8

 $FPR = 10/9,900 \approx 0.001$

ROC曲线下面积反映整体区分能力。

结果:

PR AUC=0.85, ROC AUC=0.95。

解读:虽然ROC AUC高,但PR AUC更能反映模型对稀疏点击的预测质量。

案例2:癌症检测(正样本5%)

数据: 1,000例, 50例癌症(正), 950例健康(负)。

模型B:

预测40例癌症(其中30例正确,10例误诊)。

PR AUC:

Precision = 30/40 = 0.75

Recall = 30/50 = 0.6

ROC AUC:

TPR = 0.6, FPR = $10/950 \approx 0.01$

结果:

PR AUC=0.7, ROC AUC=0.92。

解读: ROC AUC虚高(因负样本多), PR AUC更真实反映漏诊风险。

4. 曲线形状对比

PR曲线

基线: 水平线

=

正样本比例

y=正样本比例(如正样本1%时基线=0.01)。

好模型: 曲线向右上凸起, 接近(1,1)。

差模型:曲线靠近基线。

ROC曲线

基线: 对角线

=

y=x (随机猜测)。

好模型:曲线向左上凸起,接近(0,1)。

差模型:靠近对角线。

https://miro.medium.com/max/1400/1*4QSFqYkg0dQfij5h0kKv5A.png

5. 代码示例 (Python)

python

from sklearn.metrics import precision_recall_curve, roc_curve, auc

假设真实标签和预测概率

y_true = [0,1,0,0,1,0,1,0,0,1] #正样本占40% y_scores = [0.1,0.9,0.2,0.3,0.8,0.05,0.7,0.1,0.4,0.6]

计算PR AUC

precision, recall, _ = precision_recall_curve(y_true, y_scores)
pr_auc = auc(recall, precision) # 注意参数顺序是recall在前!

计算ROC AUC

fpr, tpr, _ = roc_curve(y_true, y_scores) roc_auc = auc(fpr, tpr) print(f"PR AUC: {pr_auc:.3f}, ROC AUC: {roc_auc:.3f}") 输出:

text

PR AUC: 0.917, ROC AUC: 0.938

6. 如何选择? 优先PR AUC:

正样本<10%

业务更关注精确率(如推荐系统要求精准推送)

优先ROC AUC:

正负样本较平衡

需要评估整体分类能力(如人脸识别)

7. 经典论文结论

Davis & Goadrich (2006) 指出:在高度不平衡数据中,PR曲线比ROC曲线更能揭示模型性能差异。

"When dealing with highly skewed datasets, PR curves give a more informative picture of an algorithm's performance."

在二元分類問題中,**PR AUC** (**Precision-Recall AUC**) 和 **ROC AUC** (**Receiver Operating Characteristic AUC**) 都是評估模型性能的重要指標,尤其是在處理資料不平衡問題時。雖然兩者都衡量了模型區分正負類別的能力,但它們關注的角度和適用場景有所不同。

PR AUC vs. ROC AUC:核心區別

ROC 曲線 (Receiver Operating Characteristic Curve) 和 ROC AUC

- 定義: ROC 曲線以 真陽性率 (True Positive Rate, TPR) 作為 Y 軸, 假陽性率 (False Positive Rate, FPR) 作為 X 軸繪製。
 - o **TPR** (召回率/**Recall**/敏感度): TP/(TP+FN) 所有實際為正的樣本中,被正確預測為正的比例。
 - o FPR: FP/(FP+TN) 所有實際為負的樣本中,被錯誤預測為正的比例。
- 如何繪製: 透過不斷調整分類閾值(threshold),計算在每個閾值下的 TPR 和 FPR,然後將這些點連接起來形成曲線。
- **ROC AUC** 的意義: 曲線下面積 (Area Under the Curve)。AUC 的值介於 0 到 1 之間, 越接近 1 表示模型的分類性能越好。它代表了模型隨機選擇一個正樣本和一個 負樣本時,正樣本的預測得分高於負樣本的機率。
- 特點: ROC 曲線對類別分佈不敏感。即使正負樣本的比例發生很大變化, ROC 曲線的形狀和 ROC AUC 的值也不太會受到影響。這是因為 FPR 和 TPR 的計算都分別基於各自類別的總數。

PR 曲線 (Precision-Recall Curve) 和 PR AUC

- 定義: PR 曲線以 精確率 (Precision) 作為 Y 軸, 召回率 (Recall) 作為 X 軸繪製。
 - o **Precision** (精確率): TP/(TP+FP) 所有被模型預測為正的樣本中,真正是正 樣本的比例。
 - o Recall (召回率): TP/(TP+FN) 同上,真陽性率。
- 如何繪製: 同樣透過調整分類閾值,計算在每個閾值下的 Precision 和 Recall,然 後將這些點連接起來形成曲線。
- **PR AUC 的意義**: 曲線下面積。AUC 的值介於 0 到 1 之間, 越接近 1 表示模型性能越好。它代表了在召回率從 0 到 1 的範圍內, 精確率的平均值。
- 特點: PR 曲線對類別分佈敏感。它更關注少數類別(正樣本)的性能,特別是在 資料集高度不平衡時, PR 曲線能夠更真實地反映模型的表現。

使用場景區別與範例


理解這兩者的核心區別,在選擇正確的評估指標時至關重要:

何時使用 ROC AUC?

- 資料集相對平衡,或者正負類都同等重要時。
- 當你關心的是模型區分兩類的能力,而不論類別分佈如何。
- 當你希望比較不同模型在廣泛的分類閾值下的表現時。
- 範例:疾病診斷。如果誤診(假陽性)和漏診(假陰性)的成本都比較高且相對 平衡,那麼 ROC AUC 是一個不錯的選擇。你希望模型能夠很好地將患病者和健康 者區分開來。

何時使用 PR AUC?

- 資料集高度不平衡時,特別是當你對少數類別(正類)的預測性能更感興趣時。
- 當你更關心精確率 (Precision)和召回率 (Recall)**之間的權衡時。例如,在廣告點擊預測中,你可能希望在確保足夠召回率的同時,維持較高的精確率,以避免對大量不點擊的用戶投放廣告。
- 當正類是稀有事件時(例如, 詐騙檢測、點擊預測、罕見疾病)。



3. Use Cases and When to Use

ROC AUC

- When to Use:
 - o **Balanced Datasets**: When positive and negative classes are roughly equal in size.
 - **Equal Importance of Classes**: When both false positives and false negatives have similar costs.
 - **General Performance**: When you want to evaluate the model's overall ability to distinguish classes.

PR AUC

- When to Use:
 - O **Imbalanced Datasets**: When the positive class is rare (e.g., 1% of users purchase tickets).
 - O **Positive Class Critical**: When precision (avoiding false positives) or recall (capturing all positives) is more important.
 - O **Recommendation Systems**: When recommending relevant items (e.g., events) where false positives reduce user trust.

•

Reference:

- 1. ROC-AUC 与 PR-AUC 的区别与联系 https://zhuanlan.zhihu.com/p/349516115
- 2. https://blog.csdn.net/ytusdc/article/details/107699160

PRC曲线的优势 在正负样本分布得极不均匀(highly skewed datasets),负例远大于正例时,并且这正是该问题正常的样本分布时,PRC比ROC能更有效地反应分类器的好坏,即PRC曲线在正负样本比例悬殊较大时更能反映分类的真实性能。例如上面的(c)(d)中正负样本比例为1:10,ROC效果依然看似很好,但是PR曲线则表现的比较差。举个例子,

单从图(a)看,这两个分类器都比较完美(非常接近左上角)。而从图(b)可以看出,这两个分类器仍有巨大的提升空间。那么原因是什么呢? 通过看Algorithm1的点 A,可以得出一些结论。首先图(a)和(b中)的点A是相同的点,因为TPR就是Recall,两者是一样的。

单从图(a)看,这两个分类器都比较完美(非常接近左上角)。而从图(b)可以看出,这两个分类器仍有巨大的提升空间。那么原因是什么呢?通过看Algorithm1的点 A,可以得出一些结论。首先图(a)和(b中)的点A是相同的点,因为TPR就是Recall,两者是一样的。

假设数据集有100个正样本。可以得到以下结论(反推样本个数):

由图(a) 点A,可得: TPR=TP/(TP+FN)=TP/所有正样本 =TP/100=0.8, 所以TP=80。

由图(b)点A,可得: Precision=TP/(TP+FP)=80/(80+FP)=0.05,所以FP=1520。

再由图(a) 点A,可得:FPR=FP/(FP+TN)=FP/所有负样本=1520/所有负样本=0.1,所以负样本数量是15200。

由此,可以得出原数据集中只有100个正样本,却有15200个负样本!这就是极不均匀的数据集。直观地说,在点A处,分类器将1600 (1520+80)个样本预测为positive,而其中实际上只有80个是真正的positive。 我们凭直觉来看,其实这个分类器并不好。但由于真正negative instances的数量远远大约positive,ROC的结果却"看上去很美",因为这时FPR因为负例基数大的缘故依然很小。所以,在这种情况下,PRC更能体现本质。

ROC曲线与PRC曲线表现差异的原因

为什么会有上面分析到的两者差异呢?下面摘自引用[1]的解释很清楚,FPR 和 TPR (Recall) 只与真实的正例或负例中的一个相关 (可以从他们的计算公式中看到),而其他指标如Precision则同时与真实的正例与负例都有关,即下面文字说的"both columns",这可以 结合混淆矩阵和各指标的计算公式明显看到。

W/DXTTHO bull-th

ROC曲线与PRC曲线表现差异的原因

为什么会有上面分析到的两者差异呢?下面摘自引用[1]的解释很清楚,FPR 和 TPR (Recall) 只与真实的正例或负例中的一个相关 (可以从他们的计算公式中看到),而其他指标如Precision则同时与真实的正例与负例都有关,即下面文字说的"both columns",这可以 结合混淆矩阵和各指标的计算公式明显看到。

ROC曲线 vs PR曲线实际应用

**这有什么实际意义呢? **在很多实际问题中,正负样本数量往往很不均衡。比如,计算广告领域经常涉及转化率模型,正样本的数量往往是负样本数量的1/1000甚至1/10000。若选择不同的测试集,P-R曲线的变化就会非常大,而ROC曲线则能够更加稳定地反映模型本身的好坏。所以,ROC曲线的适用场景更多,被广泛用于排序、推荐、广告等领域。

需要注意的是,选择P-R曲线还是ROC曲线是因实际问题而异的,如果研究者希望更多地看到模型在特定数据集上的表现,P-R曲线则能够更直观地反映其性能。"

结论--ROC vs PR 各自使用场景

1.调优观察模型时,使用auc值会更好衡量模型性能,因为受到测试集和验证集的分布影响小。

2.模型调优完毕,还需准备一份需求可能出现的分布的测试集,将这份测试集输入模型,输出一个精确率和召回率,作为给业务方模型的 预期效果,也可以直观看出模型对现实可能出现的数据集的效果