Sistemas Operacionais

Unidade 2: Gerência de Processos

Comunicação entre Processos

Introdução

- Os processos executando concorrentemente podem ser do tipo:
 - Independentes
 - Um processo é independente se não puder afetar ou ser afetado pelos outros processos em execução no sistema.
 - Qualquer processo que n\u00e3o compartilhe dados com qualquer outro processo \u00e9 independente.
 - Cooperativos
 - Um processo é cooperativo se puder afetar ou ser afetado por outros processos em execução no sistema.
 - Qualquer processo que compartilhe dados com outros processos.

Introdução

- Os processos cooperativos precisam de mecanismos de comunicação entre processos que lhe permitam a troca de dados.
- A cooperação entre processos é descrita frequentemente na literatura como IPC (*Inter-Process Communication*).
- Existem dois modelos fundamentais de comunicação entre processos:
 - Memória compartilhada
 - É estabelecida uma área compartilhada para que os processos possam ler ou escrever nessa área.
 - Memória distribuída
 - A comunicação é toda feita através de troca de mensagens.

IPC - Memória Compartilhada

Problema: Condições de Corrida (*race conditions*)

 Condições de Corrida são situações onde dois ou mais processos estão acessando dados compartilhados, e o resultado final do processamento depende de quem roda quando.

- Primeiro exemplo de condições de corrida:
 - -Considere dois processos A e B com o seguinte código:

Processo A	Processo B
x=x+1;	x=x+1;

-Considere que, inicialmente, o valor de x=0. Que valores de x podemos obter quando os processos A e B se executam simultaneamente? (Suponha um escalonador preemptivo).

Caso 1: Processo A -> Processo B


```
Processo A Processo B

LOAD x,R1 (x=0)
INC R1
STOR x,R1 (x=1)
INC R1
INC R1
STOR x,R1 (x=2)
```

Valor final: x=2

Exemplos de Condição de Corrida Caso 2:


Processo A -> Processo B -> Processo A



Valor final: x=1

- Esta situação pode ocorrer? Se sim, em que condições?
- Voce considera que o programador admitia, ao fazer o seu programa, que a variavel x pudesse assumir o valor 1 ao final da execução?

Segundo Exemplo



```
in=8     out=10

Processo A     Processo B


escreve
  (arq.a, &out);
out=out+1;

out=out+1;
```

processo A: escreve arquivo arq.a na fila de impressão processo B: escreve arquivo arq.b na fila de impressão


processo spool: imprime

Caso 1: Processo A -> Processo B



Caso 2:

Processo A -> Processo B -> Processo A



Valores Finais in=8 out=11

IPC - Memória Compartilhada

- Condições de Corrida (Solução): encontrar alguma forma de proibir que mais de um processo acesse o dado compartilhado ao mesmo tempo, isto é, estabelecer a exclusão mútua de execução.
- Exclusão Mútua: impedir que dois ou mais processos acessem um mesmo recurso ao mesmo tempo.
- Região Crítica: parte do código do programa onde é feito o acesso à memória compartilhada (ou ao recurso compartilhado), ou seja, é a parte do programa cujo processamento pode levar à ocorrência de condições de corrida.

Solução para Condição de Corrida

- Uma boa solução para a condição de corrida requer que quatro condições sejam satisfeitas:
 - 1 Dois ou mais processos não podem estar simultaneamente dentro de suas regiões críticas correspondentes;
 - 2 Nenhuma consideração pode ser feita a respeito da velocidade relativa dos processos, ou a respeito do número de processadores disponíveis no sistema;
 - 3 Nenhum processo que esteja executando fora de sua região crítica pode bloquear a execução de outro processo;
 - 4 Nenhum processo pode ser obrigado a esperar indefinidamente para entrar em sua região crítica.

- Inibição das Interrupções: consiste em inibir as interrupções de cada processo logo após o seu ingresso em uma região crítica, habilitando-as outra vez imediatamente antes de deixá-las.
- Desabilitando as interrupções, o processo não pode ser interrompido pelo escalonador pois este retira a CPU dos processos através de interrupções.

■ Inibição das Interrupções:

```
desabilita_interrupções();
/*executa a seção critica */
x=x+1;
habilita_interrupções();
```

Perigo, não é uma boa prática atribuir aos processos de usuários o poder de desabilitar interrupções, interferindo diretamente no *kernel* do sistema operacional.

Variáveis de Travamento: cria-se uma variável única compartilhada (variável de travamento), cujo valor pode assumir 0 ou 1. O valor em 0 significa que não há nenhum processo executando a sua região crítica, e o valor em 1 significa que algum processo está executando sua região crítica.

Problema: dois processos (A e B) tentam entrar em suas regiões críticas simultaneamente, então A, por exemplo, pega o valor da VT em 0, porém A pode não conseguir atualizar o valor de VT antes que B o acesse, o que vai gerar condição de corrida.

- Estrita Alternância: mais uma forma implementada por software, que utiliza a variável inteira vez (turn).
 - A variável inteira "vez" estabelece de quem é a vez de entrar na região crítica.

```
while (TRUE)
{
   while (vez != 0) { }
   regiao_critica();
   vez = 1;
   regiao_não_critica();
}
while (TRUE)
{
   while (vez != 1) { }
   regiao_critica();
   regiao_critica();
   regiao_não_critica();
}
```

Ρ1

- Estrita Alternância: não é uma boa idéia quando um dos processos é muito mais lento que o outro. Esta solução requer a entrada estritamente alternada de dois processos em suas regiões críticas;
 - Solução não implementada na prática!!!

O teste contínuo do valor de uma variável, aguardando que ela assuma determinado valor é denominado espera ocupada.

- Algoritmo de Dekker: além da variável vez, serve-se de um vetor que indica a intenção de um processo de entrar na região crítica.
- Os processos são Pi e Pj, onde j=1-i.

Algoritmo de Dekker

```
while (TRUE)
  flag[i] = TRUE;
  while (flag[j] != FALSE)
    if (vez == j)
       flag[i] = FALSE;
       while (vez == j) { }
       flag[i] = TRUE;
  secao critica();
 vez = j;
  flag[i] = FALSE;
```

```
Pi = processo
j = 1 - i
```

Variáveis globais:flag, vez Variáveis locais: i,j

```
Inicialização:
vez=0;
flag[0..1] = FALSE
```

Algoritmo de Dekker:

- *P0* deseja entrar na sua R.C.
 - \Rightarrow flag = true
 - ⇒ P0 verifica o flag de P1
- *P1* se *flag* = *false*, então *P0* pode entrar imediatamente na sua R.C.
- Caso contrário, P0 consulta a variável vez
- Se vez = 0, P0 conhece que é a sua vez de insistir e permanece em *espera ocupada*, testando o estado de P1.

Algoritmo de Dekker:

- P1 em determinado momento declina da sua vez
- Este fato permite ao processo P0 prosseguir
- Após P0 usar a sua R.C.
 - \Rightarrow flag = false para liberá-la
 - $\Rightarrow vez = 1$ para transferir o direito para P1

- Semáforos: também baseados em um tipo de variável (semáforo) que pode sofrer duas operações básicas: DOWN (ou P) e UP (ou V).
 - O semáforo fica associado a um recurso compartilhado, indicando quando o recurso está sendo acessado por um dos processos concorrentes;
 - Se o valor da variável semáforo for diferente de zero, nenhum processo está utilizando o recurso; caso contrário, o processo fica impedido do acesso;
 - Sempre que deseja entrar em sua região crítica, um processos executa uma instrução **DOWN (sem)**;

Semáforos:

- Se o semáforo for maior que 0, este é decrementado de 1, e o processo que solicitou a operação pode executar sua região crítica;
- Entretanto, se uma instrução DOWN é executada em um semáforo cujo valor seja igual a 0, o processo que solicitou a operação ficará no estado de bloqueio;
- Além disso, o processo que está acessando o recurso, ao sair de sua região crítica, executa uma instrução **UP (sem)**, incrementando o semáforo de 1 e liberando o acesso ao recurso;

Semáforos:


Semáforos:

- A verificação do valor do semáforo, a modificação do seu valor e, eventualmente a colocação do processo para dormir são operações atômicas;
- Operações atômicas são únicas e indivisíveis;
- Os semáforos aplicados ao problema da exclusão mútua são chamados de *mutex* (*mutual exclusion*) ou binários, por apenas assumirem os valores 0 e 1.

Exemplo de Utilização dos Mecanismos de Exclusão Mútua

Problema: Produtor-Consumidor

Neste problema, dois processos p0 e p1 compartilham um *buffer* de tamanho fixo. O processo p0 escreve dados no *buffer* e o processo p1 retira dados do *buffer*.



Exemplo de Utilização dos Mecanismos de Exclusão Mútua

Problema: Produtor-Consumidor

- Como o buffer tem tamanho fixo, devemos ter uma variável que controle o número de mensagens no buffer, para que o processo produtor não escreva no buffer cheio e o processo consumidor não retire dados do buffer vazio.
- O número de mensagens no buffer é uma variável compartilhada e o acesso a ela pode levar a condições de corrida.

Exemplo Produtor-consumidor com Semáforo

P (sem) = Down (sem) V (sem) = Up (sem)

```
semaphore mutex = 1; /* controla a seção crítica */
semaphore vazio = N; /* vazias */
semaphore cheio = 0; /* ocupadas */
void produtor()
                              void consumidor()
  int item;
                                int item;
  while (TRUE)
                                while (TRUE)
    produz item (&item);
                                  P(&cheio);
    P(&vazio);
                                  P(&mutex);
    P(&mutex);
                                  remove_item(&item);
    insere item(&item);
                                  V(&mutex);
    V(&mutex);
                                  V(&vazio);
    V(&cheio);
                                  consome item(item);
```

- Até agora, ao programador é dado um conjunto de primitivas e ele deve garantir que estas primitivas sejam utilizadas corretamente (ex: todo down(s) deve ter um up(s) associado).
- A programação da concorrência é dita, neste caso, programação de baixo nível.

- Monitores: é um conjunto de procedimentos, variáveis e estruturas de dados, todas agrupadas em um módulo especial.
 - Monitores são mecanismos de sincronização de alto nível, que tornam mais fácil o desenvolvimento de programas concorrentes;
 - Sua característica mais importante é a implementação automática da <u>exclusão mútua</u> entre seus procedimentos, ou seja, <u>somente um processo pode</u> <u>estar ativo dentro do monitor em um dado instante de</u> <u>tempo</u>;

Monitores:

- Toda vez que algum processo chama um desses procedimentos, o monitor verifica se já existe outro processo executando algum procedimento do monitor;
- Caso exista, o processo ficará aguardando sua vez até que tenha permissão para executar;
- Toda a implementação da exclusão mútua nos monitores é realizada pelo compilador e não mais pelo programador, como no caso do uso dos semáforos;
- Java é um exemplo de linguagem que permite o uso de monitor.

Monitores:

- Quem se preocupa em garantir a exclusão mútua é o compilador e não o programador.
- A única tarefa do programador é identificar as seções críticas e colocá-las dentro do monitor.
- Para implementar a exclusão mútua dentro de um monitor, o compilador usa geralmente estruturas de baixo nível, como por exemplo, semáforos.
- Java é um exemplo de linguagem que permite o uso de monitor.

Monitores:

Adicionando-se a palavra-chave synchronized à declaração de um método, Java garante que, uma vez iniciado qualquer thread executando esse método, a nenhuma outra thread será permitida executar qualquer outro método synchronized naquela classe.

♥ Variáveis Condicionais (ou de condição):

- Variáveis de condição são utilizadas para ordenar a execução de diferentes processos. Elas permitem que um processo se bloqueie esperando uma ação de outro processo.
- Existem duas operações possíveis sobre as variáveis de condição:
 - wait(var): bloqueia o processo em var
 - signal(var): acorda o(s) processo(s) bloqueados em var.

♥ Variáveis Condicionais (ou de condição):

- Monitores implementam exclusão mútua e sincronização entre threads;
- Uma thread que esteja correntemente dentro de um monitor poderá ter de esperar fora dele até que um outra thread execute uma ação no monitor;
- Por exemplo, no problema produtor/consumidor, o produtor, ao verificar que o consumidor ainda não consumiu nenhum item, deve esperar fora do monitor, para que o consumidor possa pegar o item;
- Assim, a thread que está dentro do monitor utiliza a variável condicional para esperar por uma condição fora do monitor.

♥ Variáveis Condicionais:

- O monitor associa a variável condicional a cada situação distinta que poderá obrigar a thread a esperar;
- Assim, as operações wait (VariavelCondicional) e signal (VariavelCondicional), são usadas para a sincronização entre as threads;
- Variáveis condicionais são diferentes de variáveis convencionais porque elas têm uma fila associada;
- Uma thread que chamar wait em uma variável condicional será colocada na fila associada com aquela variável.

Propostas de Solução para Exclusão Mútua

♥ Variáveis Condicionais:

- Enquanto a thread estiver na fila, ela estará fora do monitor, de modo que uma outra thread poderá eventualmente entrar no monitor e chamar signal.
- Uma thread que chame signal em uma variável condicional particular fará que uma thread, que esteja esperando naquela variável condicional, seja retirada da fila associada àquela variável, e entre novamente no monitor.

Exemplo Produtor-consumidor com Monitor

```
monitor produtor-consumidor
condicao cheio, vazio;
int cont;
cont = 0;
procedure insere
   if (cont == N) wait(cheio);
   insere item();
   cont++;
   if (cont == 1) signal(vazio);
procedure remove
    if (cont == 0) wait(vazio);
    remove item();
    cont--;
    if (cont == N-1) signal(cheio);
end monitor;
```

```
produtor()
   while (TRUE)
     produz item(&item);
     produtor-consumidor.insere();
consumidor()
   while (TRUE)
     produtor-consumidor.remove();
     consome item(item);
```

Comunicação por Troca de Mensagens


- Para a comunicação/sincronização entre os processos que não compartilham memória física, os conceitos de semáforos e monitores perdem suas funcionalidades, pois as variáveis de controle não poderiam ser compartilhadas.
- Assim, para a comunicação entre os processos que usam memória distribuída, faz-se necessário a Troca de Mensagens.
- A troca de mensagens pode ser utilizada tanto em sistemas com memória compartilhada quanto em sistema com memória distribuída.

Comunicação por Troca de Mensagens

- A troca de mensagens é explícita. Um processo envia uma mensagem e outro processo a recebe. Só neste momento, a comunicação é estabelecida.
- As primitivas básicas para a troca de mensagem são:
 - send(destination, &message)
 - receive(source, &message)
- Quando projetamos a comunicação por troca de mensagens devemos nos preocupar com os seguintes aspectos no projeto das primitivas:
 - tipo das primitivas: bloqueadas/não-bloqueadas
 - tipo da comunicação: 1 para 1, n para 1, n para n


Comunicação por Troca de Mensagens

A comunicação por troca de mensagem é composta por duas partes: uma que quer enviar mensagens e outra que deseja recebê-las. O momento onde a troca de mensagens realmente ocorre é denominado rendez-vous.




- No projeto das primitivas de comunicação, deve-se determinar o comportamento no caso da outra parte não estar em ponto de rendez-vous quando executamos a nossa primitiva.
- Basicamente, há dois tipos de comunicação:
 - Comunicação Síncrona
 - Comunicação Assíncrona.
- Na Comunicação Síncrona, quando um processo envia uma mensagem (SEND) ele fica esperando até que o processo receptor leia a mensagem e vice-versa (primitivas bloqueantes).
- Na Comunicação Assíncrona, nem o receptor permanece aguardando o envio de uma mensagem, nem o transmissor o seu recebimento (primitivas não-bloqueantes).


Primitivas Bloqueantes:



Primitivas Bloqueantes:



Primitivas Não-bloqueantes:



Primitivas Não-bloqueantes:

```
recebe_msg()

recomeça a
execução


envia_msg()

transfere_msg
recebe_msg()


recomeça a
execução

recomeça a
execução
```


- A comunicação entre processos pode ser feita através de endereçamento direto ou indireto.
- No endereçamento direto o processo que deseja enviar ou receber uma mensagem deve endereçar explicitamente o nome do processo receptor ou transmissor.




- O endereçamento indireto utiliza uma área compartilhada, na qual as mensagens podem ser colocadas pelo processo transmissor e retiradas pelo receptor.
- Esse tipo de *buffer* é conhecido como *mailbox*.
- No endereçamento indireto, vários processos podem estar associados ao mailbox, e os parâmetros dos procedimentos SEND e RECEIVE passam a ser nomes de mailboxes e não mais nomes de processos.




- Processos envolvidos na comunicação:
 - 1 para 1: O processo x envia uma mensagem ao processo y. O processo y recebe somente a mensagem do processo x.



- Processos envolvidos na comunicação:
 - n para 1: O processo x envia uma mensagem ao processo y. O processo y recebe mensagem de qualquer processo.
 - Mecanismos que implementam a comunicação n para 1: portas, caixas-postais restritas.



- Processos envolvidos na comunicação:
 - n para n: O processo x envia uma mensagem a qualquer processo. O processo y recebe mensagem de qualquer processo.
 - Mecanismos que implementam a comunicação n para n: caixas-postais genéricas.



Exemplo Produtor-consumidor com Troca de Mensagem

Neste exemplo, vamos utilizar primitivas síncronas 1 a 1.


```
produtor()
{
    while(TRUE)
    {
        produz_item(&item);
        send(p2, &item);
    }
}

consumidor()
{
    while(TRUE)
    {
        receive(p1, &item);
        consome_item(item);
    }
}
```

Barreiras

- Este mecanismo de sincronização é dirigido aos grupos de processos, em vez de situações que envolvem apenas dois processos do tipo produtor-consumidor;
- Isso é importante porque algumas aplicações são divididas em fases, e têm como regra que nenhum processo pode avançar para a próxima fase até que todos os processos estejam prontos a fazê-lo;
- Isso pode ser conseguido por meio da alocação de uma barreira no final de cada fase, a qual é implementada por meio de uma primitiva barrier();
- Quando alcança a barreira, um processo fica bloqueado até que todos os processos alcancem a barreira.

Barreiras



Referências Bibliográficas

- [1] Tanenbaum, A. S., Woodhull, A. S. **Sistemas Operacionais: projeto e implementação**. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2000.
- [2] Stallings, William. **Operating Systems: internals** and **Design Principles**. 4^a ed. New Jersey: Prentice Hall. 2001.
- [3] Silberschatz, A., Galvin, P. B., Gagne, G. **Operating System Concepts**. 6^a ed. Editora John Wiley & Sons, Inc. 2002.
- [4] SHAY, William A., Sistemas Operacionais. Makron Books. São Paulo. 1996.
- [5] Deitel, Deitel, Choffnes Sistemas Operacionais . Prentice Hall — São Paulo 3a Edição, 2005.