

OpenFrame HiDB インストールガイド

OpenFrame/HiDB 7.2



Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

文書情報

文書名: OpenFrame HiDB インストールガイド

発行日: 2023年12月29日

ソフトウェアバージョン: OpenFrame/HiDB 7.2

ガイドバージョン: v3.1.2

Website

<http://www.tmaxsoft.com>

Copyright Notice

Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

Restricted Rights Legend

このソフトウェア（Tmax OpenFrame®）マニュアルの内容とプログラムは、日本国の著作権法および国際条約によって保護されています。マニュアルの内容とプログラムは、TmaxSoft Co., Ltd.との使用許諾契約書の下でのみ使用することができ、マニュアルは使用許諾契約で許可されている範囲を除いては、配布または複製することができません。TmaxSoftの書面による事前の承諾を得ることなく、このマニュアルの全部または一部を電子的または機械的な方法を問わず、転送、複製、配布したり、または二次的著作物を作成する等の行為を一切禁じます。

このソフトウェアのマニュアルとプログラムの使用許諾契約は、いかなる場合においても、マニュアル及びプログラムと関連する知的財産権（登録の有無を問わず）を譲渡するものと解釈されず、TmaxSoftのブランド、ロゴ、商標等の使用権限を与えるものではありません。このマニュアルは、情報を提供する目的でのみ提供しており、これに伴う契約上の直接的ないしは間接的な責任を負わず、マニュアルの内容は法律上もしくは商業的な特定の条件が満たされることを保証しません。マニュアルの内容は、製品のアップグレード及び修正により、その内容が予告なく変更されることがあり、内容上の誤りがないことを保証しません。

Trademarks

Tmax®, Tmax Tiberio®, Tmax OpenFrame®は、TmaxSoft Co., Ltd.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

Open Source Software Notice

この製品には、OpenSSL、RSA Data Security, Inc.、Apache FoundationおよびJean-loup Gaillyと Mark Adlerによって開発またはライセンス取得されたオープンソフトウェアが含まれています。詳細は、製品ディレクトリの\${INSTALL_PATH}/license/oss_licensesに記載されている事項を参照してください。

目次

このガイドについて	v
第1章 インストール前の準備	1
1.1. 概要	1
1.2. システム要件	1
1.3. ディスク容量の確認	2
1.4. OpenFrame製品群のインストールの確認	2
1.5. インストール・プロパティ・ファイルの作成	2
1.5.1. OpenFrameディレクトリの設定	3
1.5.2. HiDBの環境設定	3
1.5.3. ライブラリの環境設定	5
1.5.4. ライセンスの環境設定	6
第2章 インストールとアンインストール	7
2.1. インストール	7
2.1.1. インストーラーによる自動インストール	7
2.1.2. スクリプトを使用した手動インストール	8
2.2. インストールの確認	9
2.2.1. ディレクトリの確認	9
2.2.2. 起動の確認	12
2.3. アンインストール	15
2.4. アンインストールの確認	15
付録 A. インストール・プロパティ・ファイルの例	17

このガイドについて

対象読者

本書は、UNIXシステム環境にTmax OpenFrame[®](以下、OpenFrame)のOpenFrame/HiDB製品をインストールおよびアンインストールするシステム管理者を対象としています。

前提知識

OpenFrame/HiDBは、UNIX系システムにインストールされ、動作します。OpenFrame/HiDB製品をインストールするには、以下の事項を熟知している必要があります。

- UNIXシステムの基本構造およびコマンド
- 基本的なTCP/IPネットワークの構造

制限事項

本書は、製品のインストール完了後、製品を使用するための環境設定や使用方法および旧バージョンからのアップグレード方法については記述していません。

参考

インストール後の環境設定と使用方法については、各モジュールのマニュアルを参照してください。

本書の構成

本書は、計2章と付録で構成されています。

各章の主な内容は以下のとおりです。

- 第1章：インストール前の準備

インストールのためのシステム要件とディスク容量の確認方法、およびインストール・プロパティ・ファイルの作成方法について説明します。

- 第2章：インストールとアンインストール

インストーラーを使用したOpenFrame/HiDBのインストールおよびインストールの確認、アンインストール方法について説明します。

- 付録A：インストール・プロパティ・ファイルの例

インストール・プロパティ・ファイルの例を紹介します。

表記上の規則

表記	意味
<AaBbCc123>	プログラム・ソースコードのファイル名
<Ctrl>+C	CtrlキーとCキーを同時に押す
[Button]	GUIのボタン、メニュー名
太字	強調
「」、『』（鍵カッコ）	関連文書、あるいはガイド内の他の章および節の表示
「入力項目」	画面UI上の入力項目
ハイパーリンク	メール・アカウント、Webサイト
>	メニューの実行順
+----	サブディレクトリ/ファイル有り
----	サブディレクトリ/ファイル無し
参考	参照/注意事項
[図 1.1]	図の名前
AaBbCc123	コマンド、コマンド実行結果の画面出力、サンプル・コード
{ }	必須パラメータ値
[]	オプション・パラメータ値
	選択パラメータ値

関連文書

ガイド	説明
OpenFrame HiDBガイド	IBM IMS [®] (以下、IMS)システムの紹介とOpenFrame/HiDB製品のサポート範囲について説明しています。
OpenFrame HiDB ユーティリティ リファレンスガイド	OpenFrame/HiDBで提供される多様なユーティリティ・プログラムについて説明しています。
OpenFrame HiDB ツールリファレンスガイド	OpenFrame/HiDBで使用する各種ツール・プログラムについて説明しています。
OpenFrame エラーメッセージ リファレンスガイド	製品の使用中に発生する可能性のあるエラーと対応方法について説明しています。

第1章 インストール前の準備

本章では、OpenFrame/HiDBのインストールに必要なハードディスク容量の確認およびインストール・プロパティ・ファイルの作成について説明します。

1.1. 概要

OpenFrame/HiDB(以下、HiDB)をインストールする前に準備する項目は以下のとおりです。

- システム要件の確認
- ディスク容量の確認
- インストール・プロパティ・ファイルの作成

1.2. システム要件

HiDBをインストールするためのシステム要件は以下のとおりです。

	要求事項
プラットフォーム	Solaris 11(SunOS 5.11)以上 (32bit、64bit)
	Linux x86 2.6以上 (32bit、64bit)
	Linux ia64 2.6以上 (32bit、64bit)
ハードウェア	5GB以上のハードディスク
	8GB以上のメモリ
データベース	Tibero 6 FS07
コンパイラー	Micro Focus COBOL、NetCOBOL、OpenFrame COBOL
	OpenFrame PL/I
	OpenFrame ASM
OpenFrame製品群	OpenFrame/Base 7.1

参考

IBMまたはHP-UXプラットフォームをご使用の場合は、ティーマックスソフトの技術サポート・チームにお問い合わせください。

1.3. ディスク容量の確認

HiDBをインストールする前に、UNIXシステム・ディスクの空き容量を確認します。UNIXシステムでハードウェアの空き容量を確認するには、UNIX端末でdfコマンドを実行します。

以下は、Linux x86オペレーティング・システムを使用するLinuxマシンでdfコマンドを実行し、インストールするディレクトリが属しているディスクの空き容量を確認する例です。出力結果を読みやすい単位で表示するために、-hオプションを使用しています。

```
$ df -h /home/oframe
```

以下は、上記コマンドの実行結果です。

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/mapper/centos_oflinux64-home	144G	49G	96G	34%	/home

上記例で、/home/oframeディレクトリは/dev/mapper/centos_oflinux64-homeディスクに属し、このディスクは全体容量144GB、使用済みの容量は49GB、使用可能容量は96GBであり、全体の34%を使用していることが確認できます。

1.4. OpenFrame製品群のインストールの確認

HiDBは、他の独立した製品の影響を受けます。HiDBをインストールおよび使用するには、OpenFrame/Base、OpenFrame/Batch、OpenFrame/TACFが事前にインストールされている必要があります。

以下は、**ofversion**ツールを使用してインストールされているOpenFrame製品群を確認する例です。

```
$ ofversion
ofversion version 7.1.0(0) obuild@tplinux64:ofsrc71/base(#1) 2021-03-17 23:07:27
Print OpenFrame Version Information

OpenFrame Solution is Composed of
- OpenFrame/Base 7.1 64bit
- OpenFrame/Batch MVS 7.1 64bit
- OpenFrame/TACF 7.1 64bit
```

参考

OpenFrame製品群のインストールおよびインストールの確認については、各製品のインストールガイドを参照してください。

1.5. インストール・プロパティ・ファイルの作成

HiDBはインストール・プロパティ・ファイルの値を設定した後、インストール・スクリプトを実行してインストールします。つまり、OpenFrame/HiDBをインストールするための各属性を1つのファ

イルとして作成した後、インストーラーを実行すると、インストーラーはプロパティ・ファイルに作成された内容を読み込んで、設定に従ってインストールを行います。

本節では、HiDBインストール・プロパティ・ファイルに作成する必要がある項目について説明します。インストール・プロパティ・ファイルの例については、[「付録A. インストール・プロパティ・ファイルの例」](#)を参照してください。

参考

インストール・プロパティ・ファイルの名前は、**hidb.properties**と指定し、テキスト・ファイル形式で作成する必要があります。インストーラーと一緒に提供される設定ファイルの例を参考にして作成することをお勧めします。インストール・プロパティ・ファイルの作成時にデータセットの自動作成オプションは、すべて**YES**または**NO**に設定します。

1.5.1. OpenFrameディレクトリの設定

HiDBがインストールされるディレクトリを設定します。OpenFrame製品がインストールされる絶対パスを入力します。設定したディレクトリはすべての設定ファイルでOpenFrameのホーム・ディレクトリとして使用されます。OpenFrame/Baseをベースとする他のOpenFrame製品群もこのディレクトリにインストールされる必要があります。

以下は、OpenFrameのホーム・ディレクトリを設定する項目です。

```
OPENFRAME_HOME=path
```

項目	説明
OPENFRAME_HOME	UNIXのディレクトリまたはファイル・パスを指定します。

以下は、OpenFrameのホーム・ディレクトリを/home/oframe/OpenFrameに設定する例です。

```
OPENFRAME_HOME=/home/oframe/OpenFrame
```

1.5.2. HiDBの環境設定

HiDBで使用される各種パスとデータベース・アカウント関連の環境値を設定します。

```
COPYBOOK_DIR=<path>
HIDB_OBJECT_DIR=<path>
HIDB_IMPORT_DIR=<path>
DEFAULT_VOLSER=<volume>
SYSTEM_TABLESPACE=<tablespace>
TABLESPACE=<tablespace>
DATABASE=<database_name>
USERNAME=<user_name>
```

```

PASSWORD=password
HIDB_PRECOMP_INCLUDE1=<path>
HIDB_PRECOMP_INCLUDE2=<path>
HIDB_PRECOMP_INCLUDE3=<path>

```

項目	説明
COPYBOOK_DIR	DBDセグメントを参照して作成されるコピーブック・ファイルのパスを設定します。
HIDB_OBJECT_DIR	DBD制御ブロックとコピーブックを参照して作成されるpcファイルのパスを設定します。
HIDB_IMPORT_DIR	データセットをHiDBデータベースにロードする際に使用される一時ファイルのパスを設定します。
DEFAULT_VOLSER	OpenFrameで使用されるデフォルト・ボリューム名を設定します。
SYSTEM_TABLESPACE	OpenFrame/Baseで作成されたデータを管理する表領域を設定します。
TABLESPACE	HiDBで作成されたデータを管理する表領域を設定します。
DATABASE	接続するデータベース名(DSN)を設定します。
USERNAME	HiDBを使用してデータベースに接続するためのユーザーIDを設定します。 数字(0~9)、英文字(A~Z、a~z)、特殊文字(@, #, \$, _)で構成された文字列で設定します。
PASSWORD	HiDBを使用してデータベースに接続するためのユーザー・パスワードを設定します。
HIDB_PRECOMP_INCLUDE1, HIDB_PRECOMP_INCLUDE2, HIDB_PRECOMP_INCLUDE3	pcファイルをプリコンパイルする際に使用されるCヘッダー・ファイルのパスを設定します。

以下は、各種パスとデータベース・アカウントを設定する例です。

```

COPYBOOK_DIR=/home/oframe/OpenFrame/hidb/copybook
HIDB_OBJECT_DIR=/home/oframe/OpenFrame/hidb/hidb_sch
HIDB_IMPORT_DIR=/home/oframe/OpenFrame/hidb/hidb_import
DEFAULT_VOLSER=DEFVOL
SYSTEM_TABLESPACE=OFM_REPOSITORY
TABLESPACE=DEFVOL
DATABASE=oframe
USERNAME=tibero
PASSWORD=tmax
HIDB_PRECOMP_INCLUDE1=/usr/include

```

```
HiDB_PRECOMP_INCLUDE2=/usr/local/include
HiDB_PRECOMP_INCLUDE3=/usr/lib/gcc/x86_64-redhat-linux/4.8.2/include
```

1.5.3. ライブラリの環境設定

HiDBで使用するシステム・ライブラリ名と作成関連の環境値を設定します。

```
DBDLIB_NAME=<dsname>
PSBLIB_NAME=<dsname>
RESLIB_NAME=<dsname>
ACBLIB_NAME=<dsname>

LIB_CREATE=YES|NO
```

項目	説明
DBDLIB_NAME	DBD制御ブロックを保存するシステム・ライブラリ・データセット名を設定します。
PSBLIB_NAME	PSB制御ブロックを保存するシステム・ライブラリ・データセット名を設定します。
RESLIB_NAME	DAB制御ブロックを保存するシステム・ライブラリ・データセット名を設定します。
ACBLIB_NAME	ACB制御ブロックを保存するシステム・ライブラリ・データセット名を設定します。
LIB_CREATE	HiDBで使用するデフォルトのシステム・ライブラリ・データセットを作成するかどうかを設定します。 – YES : HiDBのインストール中にシステム・ライブラリ・データセットが自動的に作成されます。 – NO : HiDBのインストール完了後、\${OPENFRAME_HOME}/scriptsディレクトリのcreate_lib_hidb.shスクリプトを実行して、システム・ライブラリ・データセットをユーザーが直接作成します。

以下は、システム・ライブラリ名とシステム・ライブラリ・データセットを作成するかどうかを設定する例です。

```
DBDLIB_NAME=IMS.DBDLIB
PSBLIB_NAME=IMS.PSBLIB
RESLIB_NAME=IMS.RESLIB
ACBLIB_NAME=IMS.ACBLIB

LIB_CREATE=YES
```

1.5.4. ライセンスの環境設定

HiDBを正常に実行するには、ライセンス・ファイルを取得する必要があります。HiDBをインストールする前に発行されたライセンス・ファイルを指定のディレクトリに格納しておく、インストーラーによってライセンス・ファイルが\${OPENFRAME_HOME}/licenseディレクトリに自動的にコピーされます。

```
OPENFRAME_LICENSE_PATH=<path>
```

項目	説明
OPENFRAME_LICENSE_PATH	発行されたHiDBライセンス・ファイルが存在するディレクトリの絶対パスを設定します。設定されたディレクトリのHiDBライセンス・ファイルは、\${OPENFRAME_HOME}/licenseディレクトリにコピーされます。

以下は、ライセンス・ファイルの絶対パスを設定する例です。

```
OPENFRAME_LICENSE_PATH=/home/oframe/Installer/license/OPENFRAME
```

第2章 インストールとアンインストール

本章では、OpenFrame/HiDBのインストールおよびインストールの確認、アンインストールの方法について記述します。環境設定ファイルを使用したインストーラーの実行方法と正常なインストールの確認方法、およびエラーが発生した場合の解決策について説明します。

2.1. インストール

本節では、インストーラーとスクリプトを使用してHiDBをインストールする方法について説明します。

2.1.1. インストーラーによる自動インストール

インストール・プロパティ・ファイルが作成(「1.5. インストール・プロパティ・ファイルの作成」)されたら、インストーラーを使用して簡単にHiDBをインストールすることができます。

以下のインストール方法は、すべてのプラットフォームで同様に適用されます。

1. HiDBをインストールする場所にインストーラー・バイナリ・ファイルをコピーします。
2. インストーラー・バイナリの実行権限がない場合は、`chmod`コマンドを実行して実行権限を与えます。

以下は、Linux x86 64ビット用インストーラー・ファイルに実行権限を与える例です。

```
$ chmod a+x OpenFrame_HiDB7_2_Linux_x86_64.bin
```

3. コンソール・プロンプトでインストーラーを実行します。

```
<installer_file_name> -f <property_file_name>
```

以下は、インストール・プロパティ・ファイルを**hidb.properties**と作成して実行する方法です。以下のいずれかを選択してEnterキーを押します。

– 方法1

```
$ ./OpenFrame_HiDB7_2_Linux_x86_64.bin -f hidb.properties
```

– 方法2

```
$ sh OpenFrame_HiDB7_2_Linux_x86_64.bin -f hidb.properties
```

4. 以下の画面が表示され、HiDBのインストールが行われます。

```

Preparing to install...
Extracting the JRE from the installer archive...
Unpacking the JRE...
Extracting the installation resources from the installer archive...
Configuring the installer for this system's environment...

Launching installer...

Preparing SILENT Mode Installation...

=====
OpenFrame_HiDB7_2                (created with InstallAnywhere by Macrovision)
-----

=====

Installing...
-----

[=====|=====|=====|=====]
[-----|-----|-----|-----]

Installation Complete.

```

2.1.2. スクリプトを使用した手動インストール

環境設定ファイルでデータセットの自動作成オプションがすべてNOに設定された場合は、HiDBのインストール完了後にスクリプトを直接実行する必要があります。

インストール・スクリプト・ファイルは、\${OPENFRAME_HOME}/scriptsディレクトリに格納されています。スクリプトは、次の順に実行します。

1. create_hidbcf.sh

HiDB関連のエラーメッセージと環境情報を設定します。

2. hidb_init.sh

HiDBで必要なディレクトリと表を作成します。

3. link_lib_hidb.sh

HiDB関連のライブラリ・ファイルをインストールします。

4. create_lib_hidb.sh

HiDB関連のPDSをインストールします。

5. create_hidb_dbconn.sh

HiDBで表を使用するために必要なデータベース接続情報を設定します。

参考

データセットの自動作成オプションをすべてYESに設定した場合は、インストーラーによってスクリプト・ファイルが自動的に実行されます。

2.2. インストールの確認

HiDBのインストールが完了したら、次の手順で製品が正常にインストールされたことを確認してください。

- [ディレクトリの確認](#)
- [起動の確認](#)

2.2.1. ディレクトリの確認

OpenFrame/BaseとOpenFrame/Batchのインストール後、HiDBをインストールすると、以下のディレクトリが作成されます(HiDBをインストールしても、既存のOpenFrameのディレクトリ構造は変更されません)。`${OPENFRAME_HOME}`という環境変数に設定されたディレクトリをホームディレクトリとして構成します。

```
${OPENFRAME_HOME}
+---- UninstallerData
+---- bin
+---- config
+---- core
+---- cpm
+---- data
+---- include
+---- lib
+---- license
+---- log
    +---- cmd
    +---- data
    +---- sys
+---- ofdb_scripts
+---- outputq
+---- profile
+---- sample
+---- scripts
+---- schema
+---- shared
    +---- SMF
```

```
+---- TJES
+---- spbackup
+---- spool
+---- spunpack
+---- temp
+---- tsam
+---- temp
+---- lib
+---- copybook
+---- util
+---- volume_DEFVOL
+---- webde
+---- bin
+---- copybook
```

UninstallerData

システムにインストールされているOpenFrameを削除するためのファイルが格納されています。

bin

OpenFrameの実行ファイルが格納されています。

config

OpenFrameの環境設定ファイルが格納されています。

core

OpenFrameで使用するTmax関連のファイルが格納されています。OpenFrameを構成するTmaxサーバー・プログラム、サービス・プログラムおよびTmax設定ファイルが含まれます。

cpm

文字コード変換表ファイルが格納されています。

data

OpenFrameで内部的に使用されるデータ・ファイルとエラーメッセージ・ファイルが格納されています。

include

アプリケーションをコンパイルする際に使用されるヘッダー・ファイルが格納されています。

lib

OpenFrameのライブラリ・ファイルが格納されています。

license

OpenFrameのライセンス・ファイルが格納されています。

以下は、OpenFrameのライセンス・ファイルの種類です。

ファイル名	説明
licbase.dat	Baseライセンス・ファイルです。
lictjes.dat	Batch(TJES)ライセンス・ファイルです。
lictacf.dat	TACFライセンス・ファイルです。
lichidb.dat	HiDBライセンス・ファイルです。
licoscd.dat (MVS)	OSCライセンス・ファイルです。
licosid.dat (MVS)	OSIライセンス・ファイルです。
licaaim.dat (AIM)	AIMライセンス・ファイルです。

log

OpenFrameの各製品で作成されるログ・ファイルが格納されています。サブディレクトリには、cmd、sys、dataがあります。詳細については、『OpenFrame Baseガイド』の「付録D. ログの管理」を参照してください。

サブディレクトリ名	説明
cmd	OpenFrameの操作ログが格納されます。
sys	OpenFrameのシステム・ログが格納されます。
data	OpenFrameのデータ・ログが格納されます。

ofdb_scripts

TSAM、NDB、HiDBを使用するために必要なテンプレートとスクリプトが格納されています。

outputq

実際に印刷される出力データが格納されています。マルチ・ノードで構成する場合は、sharedディレクトリのサブディレクトリとして構成することをお勧めします。

profile

OpenFrameの各ユーザーのプロファイルが格納されています。

sample

OpenFrame製品のサンプル・ファイルが格納されています。

scripts

OpenFrame製品の初期環境設定に使用されるスクリプト・ファイルが格納されています。

schema

cobgenschとpligenschツールによって作成されたデータセット・スキーマ・ファイルが格納されています。

shared

OpenFrameの各製品の共有ディレクトリです。

spbackup

スプール・データセットのバックアップ・ディレクトリです。

spool

スプール・データセットが格納されています。マルチ・ノードで構成する場合は、sharedディレクトリのサブディレクトリとして構成することをお勧めします。

spunpack

バックアップされたスプール・データをリストアするためのディレクトリです。

temp

OpenFrameの一時ファイルが格納されています。

tsam

OpenFrameで使用するTSAM関連情報を管理するためのディレクトリです。

util

Batchシステムで使用するユーティリティが格納されています。

volume_DEFVOL

OpenFrameの各製品がデフォルト・ボリュームとして使用するディレクトリです。

webde

OpenFrameで使用するWEBDE関連情報を管理するディレクトリです。

2.2.2. 起動の確認

以下は、起動を確認する手順です。

1. インストール・プロパティ・ファイルでスクリプトの自動作成オプションをすべて「YES」にした場合は、**`${OPENFRAME_HOME}/UninstallerData/log/install_hidb.log`** ファイルをテキスト・エディターで開いてエラー・ログがあるかどうかを確認します。

```
create_hidbcf.sh START
Logged-in as [ROOT]
[tacftlogin -i"ROOT[SYS1]/SYS1"] returned 0
COMPLETED SUCCESSFULLY!
[/home/oframe3/OpenFrame/bin/oferror insert -p
/home/oframe3/OpenFrame/data/errcode_imsx.msg] returned 0
COMPLETED SUCCESSFULLY.
[/home/oframe3/OpenFrame/bin/ofconfig import -n NODE1 -f
/home/oframe3/OpenFrame/config/openframe_hidb.conf] returned 0
COMPLETED SUCCESSFULLY.
[/home/oframe3/OpenFrame/bin/ofconfig load] returned 0
hidb_init.sh START
Logged-in as [ROOT]
[tacftlogin -i"ROOT[SYS1]/SYS1"] returned 0
```

```
hidbinit version 7.2.0(4) obuild@tplinux32:ofsrc7/ims(#2) 2007-11-10 10:43:12
Initialize OpenFrame HiDB Tables
```

```
hidbinit: ofschema DLI object directory for HiDB is created -
/home/oframe3/OpenFrame/hidb/hidb_sch/dlilibs
```

```
hidbinit: creating OFM_HIDB_DBD_MASTER
hidbinit: "OFM_HIDB_DBD_MASTER" created
hidbinit: creating OFM_HIDB_DBD_DATASET
hidbinit: "OFM_HIDB_DBD_DATASET" created
hidbinit: creating OFM_HIDB_DBD_AREA
hidbinit: "OFM_HIDB_DBD_AREA" created
hidbinit: creating OFM_HIDB_DBD_SEGMENT
hidbinit: "OFM_HIDB_DBD_SEGMENT" created
hidbinit: creating OFM_HIDB_DBD_FIELD
hidbinit: "OFM_HIDB_DBD_FIELD" created
hidbinit: creating OFM_HIDB_DBD_LCHILD
hidbinit: "OFM_HIDB_DBD_LCHILD" created
hidbinit: creating OFM_HIDB_DBD_XDFLD
hidbinit: "OFM_HIDB_DBD_XDFLD" created
hidbinit: creating OFM_HIDB_DBD_DFSMARTSH
hidbinit: "OFM_HIDB_DBD_DFSMARTSH" created
hidbinit: creating OFM_HIDB_DBD_DFMAP
hidbinit: "OFM_HIDB_DBD_DFMAP" created
hidbinit: creating OFM_HIDB_DBD_DFSCASE
hidbinit: "OFM_HIDB_DBD_DFSCASE" created
hidbinit: creating OFM_HIDB_DBD_COLUMN
hidbinit: "OFM_HIDB_DBD_COLUMN" created
hidbinit: creating OFM_HIDB_PARENT_KEY_CONN
hidbinit: "OFM_HIDB_PARENT_KEY_CONN" created
hidbinit: creating OFM_HIDB_PSB_MASTER
hidbinit: "OFM_HIDB_PSB_MASTER" created
hidbinit: creating OFM_HIDB_PCB_MASTER
hidbinit: "OFM_HIDB_PCB_MASTER" created
hidbinit: creating OFM_HIDB_PSB_SENSEG
hidbinit: "OFM_HIDB_PSB_SENSEG" created
hidbinit: creating OFM_HIDB_PSB_INDEX
hidbinit: "OFM_HIDB_PSB_INDEX" created
hidbinit: creating OFM_HIDB_PSB_SENFLD
hidbinit: "OFM_HIDB_PSB_SENFLD" created
hidbinit: creating OFM_HIDB_CHECKPOINT
hidbinit: "OFM_HIDB_CHECKPOINT" created
hidbinit: creating OFM_HIDB_CHECKPOINT_C
hidbinit: "OFM_HIDB_CHECKPOINT_C" created
hidbinit: creating OFM_HIDB_CHECKPOINT_POSITION
hidbinit: "OFM_HIDB_CHECKPOINT_POSITION" created

hidbinit: successfully finished the request
```

```

[hidbinit create -t OFM_REPOSITORY] returned 0
link_lib_hidb.sh START
create_lib_hidb START
Logged-in as [ROOT]
[taclogin -i"ROOT[SYS1]/SYS1"] returned 0
pdsgen version 7.1.0(0) obuild@tplinux32:ofsrc7/base(#1) 2007-11-09 16:45:00
PDS Dataset Generation Program

pdsgen: *** PDS IMS.DBDLIB is created.

[pdsgen IMS.DBDLIB DEFVOL -f L -l 32760] returned 0
pdsgen version 7.1.0(0) obuild@tplinux32:ofsrc7/base(#1) 2007-11-09 16:45:00
PDS Dataset Generation Program

pdsgen: *** PDS IMS.PSBLIB is created.

[pdsgen IMS.PSBLIB DEFVOL -f L -l 32760] returned 0
pdsgen version 7.1.0(0) obuild@tplinux32:ofsrc7/base(#1) 2007-11-09 16:45:00
PDS Dataset Generation Program

pdsgen: *** PDS IMS.RESLIB is created.

[pdsgen IMS.RESLIB DEFVOL -f L -l 32760] returned 0
pdsgen version 7.1.0(0) obuild@tplinux32:ofsrc7/base(#1) 2007-11-09 16:45:00
PDS Dataset Generation Program

pdsgen: *** PDS IMS.ACBLIB is created.

[pdsgen IMS.ACBLIB DEFVOL -f L -l 32760] returned 0
create_hidb_dbconn.sh START
Modified [HIDB_CLIENT\] section on /home/oframe3/OpenFrame/config/dbconn.conf
successfully.
Modified [HIDB_BACKUP\] section on /home/oframe3/OpenFrame/config/dbconn.conf
successfully.

```

2. hidbcmdツールが正常に実行されることを確認します。

```

$ hidbcmd -h
hidbcmd version 7.2.0(4) obuild@tplinux32:ofsrc7/ims(#2) 2007-11-10 10:43:12
HiDB DL/I Funcion Test Tool

Usage: hidbcmd -p PSBNAME [-pi PCBNUM]
        hidbcmd -d DBDNAME
        hidbcmd -h

```

```

Environment Commands -----
    DETAILON      Detail infomation of PCB to result of DL/I Call
    DETAILOFF     Simple infomation of PCB to result of DL/I Call(Default)
    DEBUGON       Display input SSA
    DEBUGOFF      Debugon option off(Default)
    INHEXON       Input DATA conversion hex to char
    INHEXOFF      INHEX option off(Default)
    SSAHEXON      SSA value conversion hex to char
    SSAHEXOFF     SSAHEX option off(Default)

DL/I Commands -----
    FUNC -s "{SSA}" [-i "{DATA}"]
        @ example
            GN
            GU -s "SEG1      (SEG1FLD1 =ABC)"
            ISRT -s "SEG1      " -i "ABC123"
            @ INHEXON
            ISRT -s "SEG1      " -i "414243313233"
            @ SSAHEXON
            GU -s "SEG1      (SEG1FLD1 =414243)"
    COMMIT
    ROLLBACK
    TAB           Print Table name of now position

Informational Commands -----
    HELP
    EXIT|QUIT

```

2.3. アンインストール

インストーラーが提供するアンインストール・ユーティリティを実行して、HiDBを削除することができます。

1. UNIX端末で\${OPENFRAME_HOME}/UninstallerDataディレクトリにある**Uninstall_HiDB**ファイルを実行します。

```
$ ./Uninstall_HiDB
```

2. アンインストール・プログラムによってHiDBが削除されます。

2.4. アンインストールの確認

アンインストール・プログラムは、HiDBのインストール時に作成されたファイルのみを削除します。したがって、削除されずに残っているディレクトリとファイルは直接削除する必要があります。

付録 A. インストール・プロパティ・ファイルの例

以下は、インストール・プロパティ・ファイルの例です。HiDBインストーラーを実行すると、プロパティ・ファイルに設定されている順にインストールを行います。

```
OPENFRAME_HOME=/home/oframe/OpenFrame
LIB_CREATE=YES
COPYBOOK_DIR=/home/oframe/OpenFrame/hidb/copybook
HIDB_OBJECT_DIR=/home/oframe/OpenFrame/hidb/hidb_sch
HIDB_IMPORT_DIR=/home/oframe/OpenFrame/hidb/hidb_import
DEFAULT_VOLSER=DEFVOL
SYSTEM_TABLESPACE=OFM_REPOSITORY
TABLESPACE=DEFVOL
DATABASE=oframe
USERNAME=tibero
PASSWORD=tmax
DBDLIB_NAME=IMS.DBDLIB
PSBLIB_NAME=IMS.PSBLIB
RESLIB_NAME=IMS.RESLIB
ACBLIB_NAME=IMS.ACBLIB
HIDB_PRECOMP_INCLUDE1=/usr/include
HIDB_PRECOMP_INCLUDE2=/usr/local/include
HIDB_PRECOMP_INCLUDE3=/usr/lib/gcc/x86_64-redhat-linux/4.8.2/include
OPENFRAME_LICENSE_PATH=/home/oframe/Installer/license/OPENFRAME
```

