

OpenFrame OSC開発者ガイド

OpenFrame/OSC 7.1



Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

文書情報

文書名: OpenFrame OSC開発者ガイド

発行日: 2023年12月29日

ソフトウェアバージョン: OpenFrame/OSC 7.1

ガイドバージョン: v3.1.2

Website

<http://www.tmaxsoft.com>

<https://technet.tmaxsoft.com>

Copyright Notice

Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

Restricted Rights Legend

このソフトウェア（Tmax OpenFrame®）マニュアルの内容とプログラムは、日本国の著作権法および国際条約によって保護されています。マニュアルの内容とプログラムは、TmaxSoft Co., Ltd.との使用許諾契約書の下でのみ使用することができ、マニュアルは使用許諾契約で許可されている範囲を除いては、配布または複製することができません。TmaxSoftの書面による事前の承諾を得ることなく、このマニュアルの全部または一部を電子的または機械的な方法を問わず、転送、複製、配布したり、または二次的著作物を作成する等の行為を一切禁じます。

このソフトウェアのマニュアルとプログラムの使用許諾契約は、いかなる場合においても、マニュアル及びプログラムと関連する知的財産権（登録の有無を問わず）を譲渡するものと解釈されず、TmaxSoftのブランド、ロゴ、商標等の使用権限を与えるものではありません。

このマニュアルは、情報を提供する目的でのみ提供しており、これに伴う契約上の直接的ないしは間接的な責任を負わず、マニュアルの内容は法律上もしくは商業的な特定の条件が満たされることを保証しません。マニュアルの内容は、製品のアップグレード及び修正により、その内容が予告なく変更されることがあり、内容上の誤りがないことを保証しません。

Trademarks

Tmax®およびTmax OpenFrame®は、TmaxSoft Co., Ltd.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

Open Source Software Notice

この製品には、OpenSSL、RSA Data Security, Inc.、Apache FoundationおよびJean-loup Gaillyと Mark Adlerによって開発またはライセンス取得されたオープンソフトウェアが含まれています。詳細は、製品ディレクトリの`$(INSTALL_PATH)/license/oss_licenses`に記載されている事項を参照してください。

目次

このガイドについて	xv
第1章 概要	1
1.1. OSCプログラミングの紹介	1
1.2. OSCアプリケーション・プログラムの動作	3
1.3. EXEC CICSインターフェース	4
1.3.1. EXEC CICSインターフェースの構文	5
1.3.2. RESPオプション	5
1.3.3. NOHANDLEオプション	6
1.3.4. EIB	6
1.3.5. CVDA	7
1.4. EXEC DLIコマンドとCBLTDLI呼び出しインターフェース	7
第2章 OSCプログラミング・サービス	9
2.1. 概要	9
2.2. システム環境	9
2.2.1. ADDRESS	12
2.2.2. ADDRESS SET	12
2.2.3. ASSIGN	12
2.2.4. EXTRACT LOGONMSG	15
2.2.5. INQUIRE CONNECTION	15
2.2.6. INQUIRE SYSTEM	16
2.2.7. SET CONNECTION	17
2.3. 例外条件の処理	18
2.3.1. HANDLE CONDITION	19
2.3.2. IGNORE CONDITION	19
2.3.3. POP HANDLE	19
2.3.4. PUSH HANDLE	20
2.4. 異常終了の処理	20
2.4.1. ABEND	20
2.4.2. HANDLE ABEND	21
2.5. リソースの復旧	21
2.5.1. SYNCPOINT	22
2.5.2. SYNCPOINT ROLLBACK	23
2.6. 組み込み関数	23
2.6.1. BIF DEEDIT	23
2.6.2. BIF DIGEST	23
第3章 OSC管理サービス	25
3.1. 概要	25
3.2. プログラム制御	25
3.2.1. INQUIRE PROGRAM	26

3.2.2.	LINK	27
3.2.3.	LOAD	28
3.2.4.	RELEASE	29
3.2.5.	RETURN	29
3.2.6.	SET PROGRAM	30
3.2.7.	XCTL	30
3.3.	インターバル制御	31
3.3.1.	ASKTIME	32
3.3.2.	CANCEL	32
3.3.3.	DELAY	33
3.3.4.	FORMATTIME	33
3.3.5.	INQUIRE REQID	35
3.3.6.	RETRIEVE	35
3.3.7.	START	36
3.4.	タスク制御	38
3.4.1.	DEQ	39
3.4.2.	ENQ	39
3.4.3.	INQUIRE TASK	40
3.4.4.	INQUIRE TASK LIST	41
3.4.5.	INQUIRE TRANCLASS	41
3.4.6.	INQUIRE TRANSACTION	42
3.4.7.	SET TRANCLASS	43
3.4.8.	SET TRANSACTION	43
3.4.9.	CREATE TRANSACTION	44
3.5.	動的領域の制御	45
3.5.1.	FREEMAIN	45
3.5.2.	GETMAIN	46
3.6.	一時保存キュー(TSQ)	47
3.6.1.	DELETEQ TS	49
3.6.2.	INQUIRE TSMODEL	49
3.6.3.	INQUIRE TSQUEUE TSQNAME	50
3.6.4.	SET TSQUEUE TSQNAME	51
3.6.5.	READQ TS	51
3.6.6.	WRITEQ TS	52
3.7.	データ転送キュー(TDQ)	53
3.7.1.	DELETEQ TD	55
3.7.2.	INQUIRE TDQUEUE	55
3.7.3.	READQ TD	57
3.7.4.	SET TDQUEUE	57
3.7.5.	WRITEQ TD	58
3.7.6.	CREATE TDQUEUE	58
3.7.7.	DISCARD TDQUEUE	59
3.8.	チャンネルとコンテナ	59

3.8.1.	DELETE CONTAINER	60
3.8.2.	GET CONTAINER	61
3.8.3.	MOVE CONTAINER	61
3.8.4.	PUT CONTAINER	62
3.9.	ジャーナル制御	62
3.9.1.	JOURNAL	63
3.9.2.	INQUIRE JOURNALMODEL	64
3.9.3.	WRITE JOURNALNAME	64
3.9.4.	WRITE JOURNALNUM	65
3.10.	ドキュメント制御	66
3.10.1.	DOCUMENT CREATE	66
3.10.2.	DOCUMENT INSERT	67
第4章	データ管理サービス	69
4.1.	概要	69
4.2.	ファイル制御	69
4.2.1.	DELETE	71
4.2.2.	ENDBR	72
4.2.3.	INQUIRE FILE	72
4.2.4.	READ	73
4.2.5.	READNEXT	75
4.2.6.	READPREV	76
4.2.7.	RESETBR	77
4.2.8.	REWRITE	77
4.2.9.	SET FILE	78
4.2.10.	STARTBR	81
4.2.11.	UNLOCK	81
4.2.12.	WRITE	82
4.3.	名前付きカウンター・サーバー	83
4.3.1.	DEFINE COUNTER DCOUNTER	84
4.3.2.	DELETE COUNTER DCOUNTER	84
4.3.3.	GET COUNTER DCOUNTER	84
4.3.4.	QUERY COUNTER DCOUNTER	85
4.3.5.	REWIND COUNTER DCOUNTER	85
4.3.6.	UPDATE COUNTER DCOUNTER	86
4.4.	DB2セッションの確認	86
4.4.1.	INQUIRE DB2CONN	87
第5章	データ通信サービス	89
5.1.	概要	89
5.2.	端末制御	89
5.2.1.	CONVERSE	90
5.2.2.	FREE	91
5.2.3.	HANDLE AID	91

5.2.4.	ISSUE DISCONNECT	92
5.2.5.	ISSUE ERASEAUP	92
5.2.6.	INQUIRE NETNAME	92
5.2.7.	INQUIRE TERMINAL	93
5.2.8.	ISSUE PASS	94
5.2.9.	ISSUE PRINT	95
5.2.10.	RECEIVE	95
5.2.11.	SEND	96
5.2.12.	SET TERMINAL	97
5.3.	マッピング・サポート	99
5.3.1.	CSPG	101
5.3.2.	RECEIVE MAP	102
5.3.3.	ROUTE	103
5.3.4.	SEND CONTROL	103
5.3.5.	SEND MAP	104
5.3.6.	SEND PAGE	106
5.3.7.	SEND TEXT	106
5.3.8.	SEND TEXT NOEDIT	107
5.4.	スプール・ファイルのアクセス	108
5.4.1.	SPOOLCLOSE	109
5.4.2.	SPOOLOPEN OUTPUT	109
5.4.3.	SPOOLWRITE	110
5.5.	コンソール出力	110
5.5.1.	WRITE OPERATOR	111
5.6.	Webサービス通信	112
5.6.1.	INVOKE WEBSERVICE	112
5.7.	HTTP通信	113
5.7.1.	DFHWBA	114
5.7.2.	DFHWBUN	115
5.7.3.	EXTRACT TCPIP	115
5.7.4.	WEB CONVERSE	115
5.7.5.	WEB CLOSE	117
5.7.6.	WEB ENDBROWSE FORMFIELD	117
5.7.7.	WEB EXTRACT	117
5.7.8.	WEB OPEN	118
5.7.9.	WEB READ HTTPHEADER	118
5.7.10.	WEB READNEXT FORMFIELD	119
5.7.11.	WEB RECEIVE	119
5.7.12.	WEB SEND	120
5.7.13.	WEB STARTBROWSE FORMFIELD	120
5.7.14.	WEB WRITE HTTPHEADER	121
第6章	セキュリティ・サービス	123

6.1.	概要	123
6.2.	TACF	123
6.3.	ユーザー認証処理	124
6.3.1.	SIGNOFF	124
6.3.2.	SIGNON	125
6.4.	ユーザー・パスワード処理	125
6.4.1.	CHANGE PASSWORD	126
6.4.2.	VERIFY PASSWORD	126
6.5.	ユーザー・セキュリティ権限の確認	127
6.5.1.	QUERY SECURITY	127
第7章	DL/データベース・サービス	129
7.1.	概要	129
7.2.	EXEC DLIコマンド・インターフェース	130
7.2.1.	SCHD (SCHEDULE)	131
7.2.2.	TERM (TERMINATE)	131
7.2.3.	DLET (DELETE)	132
7.2.4.	GN (GET NEXT)	132
7.2.5.	GNP (GET NEXT IN PARENT)	133
7.2.6.	GU (GET UNIQUE)	134
7.2.7.	ISRT (INSERT)	135
7.2.8.	REPL (REPLACE)	135
7.3.	CBLTDLI呼び出しインターフェース	136
第8章	相互通信	139
8.1.	概要	139
8.2.	基本概念	139
8.3.	関数移送	140
8.4.	非同期処理	142
8.5.	DPL	142
付録 A.	CICSコマンド・リファレンス	145
A.1.	アプリケーション・プログラミング・インターフェース	145
A.1.1.	ABEND	146
A.1.2.	ADDRESS	147
A.1.3.	ADDRESS SET	147
A.1.4.	ALLOCATE	147
A.1.5.	ASKTIME	148
A.1.6.	ASSIGN	148
A.1.7.	BIF DEEDIT	152
A.1.8.	CANCEL	152
A.1.9.	CHANGE PASSWORD	153
A.1.10.	CHECK ACQPROCESS	153
A.1.11.	COLLECT STATISTICS	154
A.1.12.	CONNECT PROCESS	154

A.1.13.	CONVERSE	155
A.1.14.	CREATE TDQUEUE	156
A.1.15.	CREATE TRANSACTION	156
A.1.16.	DEFINE COUNTER	157
A.1.17.	DEFINE DCOUNTER	157
A.1.18.	DELAY	158
A.1.19.	DELETE	159
A.1.20.	DELETE ACTIVITY	159
A.1.21.	DELETE CONTAINER	160
A.1.22.	DELETE COUNTER	160
A.1.23.	DELETE DCOUNTER	160
A.1.24.	DELETEQ TD	161
A.1.25.	DELETEQ TS	161
A.1.26.	DEQ	161
A.1.27.	DISCARD TDQUEUE	162
A.1.28.	DOCUMENT CREATE	162
A.1.29.	DOCUMENT INSERT	163
A.1.30.	DUMP TRANSACTION	163
A.1.31.	ENDBR	164
A.1.32.	ENQ	164
A.1.33.	EXTRACT EXIT	165
A.1.34.	EXTRACT LOGONMSG	165
A.1.35.	EXTRACT TCPIP	166
A.1.36.	FORMATTIME	166
A.1.37.	FREE	167
A.1.38.	FREEMAIN	168
A.1.39.	GET CONTAINER	168
A.1.40.	GET COUNTER	169
A.1.41.	GET DCOUNTER	169
A.1.42.	GETMAIN	170
A.1.43.	HANDLE ABEND	171
A.1.44.	HANDLE AID	171
A.1.45.	HANDLE CONDITION	172
A.1.46.	IGNORE CONDITION	172
A.1.47.	ISSUE DISCONNECT	172
A.1.48.	ISSUE ERASEAUP	172
A.1.49.	ISSUE PASS	173
A.1.50.	ISSUE PRINT	173
A.1.51.	JOURNAL	173
A.1.52.	LINK	174
A.1.53.	LINK ACQPROCESS	175
A.1.54.	LOAD	175
A.1.55.	MONITOR	176

A.1.56.	MOVE CONTAINER	176
A.1.57.	POP HANDLE	177
A.1.58.	PUSH HANDLE	177
A.1.59.	PUT CONTAINER	177
A.1.60.	QUERY COUNTER	178
A.1.61.	QUERY DCOUNTER	178
A.1.62.	QUERY SECURITY	179
A.1.63.	READ	179
A.1.64.	READNEXT	180
A.1.65.	READPREV	181
A.1.66.	READQ TD	182
A.1.67.	READQ TS	183
A.1.68.	RECEIVE	184
A.1.69.	RECEIVE MAP	184
A.1.70.	RESET ACQPROCESS	185
A.1.71.	RESETBR	185
A.1.72.	RETRIEVE	186
A.1.73.	RETURN	187
A.1.74.	REWIND COUNTER	187
A.1.75.	REWIND DCOUNTER	188
A.1.76.	REWRITE	188
A.1.77.	ROUTE	189
A.1.78.	SEND	189
A.1.79.	SEND CONTROL	190
A.1.80.	SEND MAP	192
A.1.81.	SEND TEXT	193
A.1.82.	SEND TEXT NOEDIT	194
A.1.83.	SEND PAGE	195
A.1.84.	SIGNOFF	196
A.1.85.	SIGNON	196
A.1.86.	SOAPFAULT CREATE	197
A.1.87.	SPOOLCLOSE	198
A.1.88.	SPOOLOPEN INPUT	198
A.1.89.	SPOOLOPEN OUTPUT	198
A.1.90.	SPOOLWRITE	199
A.1.91.	START	200
A.1.92.	STARTBR	201
A.1.93.	SUSPEND	201
A.1.94.	SYNCPOINT	202
A.1.95.	SYNCPOINT ROLLBACK	202
A.1.96.	UNLOCK	202
A.1.97.	UPDATE COUNTER	203
A.1.98.	UPDATE DCOUNTER	203

A.1.99.	VERIFY PASSWORD	204
A.1.100.	WAIT JOURNALNAME	204
A.1.101.	WAIT JOURNALNUM	205
A.1.102.	WEB OPEN	205
A.1.103.	WEB CONVERSE	205
A.1.104.	WEB CLOSE	207
A.1.105.	WEB EXTRACT	207
A.1.106.	WEB SEND	208
A.1.107.	WEB RECEIVE	208
A.1.108.	WEB STARTBROWSE FORMFIELD	208
A.1.109.	WEB READNEXT FORMFIELD	208
A.1.110.	WEB ENDBROWSE FORMFIELD	209
A.1.111.	WEB READ HTTPHEADER	209
A.1.112.	WEB WRITE HTTPHEADER	209
A.1.113.	WRITE	210
A.1.114.	WRITE JOURNALNAME	211
A.1.115.	WRITE JOURNALNUM	211
A.1.116.	WRITE OPERATOR	212
A.1.117.	WRITEQ TD	213
A.1.118.	WRITEQ TS	213
A.1.119.	XCTL	214
A.2.	システム・プログラミング・インターフェース	214
A.2.1.	INQUIRE CONNECTION	214
A.2.2.	INQUIRE DB2CONN	216
A.2.3.	INQUIRE FILE	218
A.2.4.	INQUIRE JORUNALMODEL	220
A.2.5.	INQUIRE PROGRAM	221
A.2.6.	INQUIRE MODENAME	223
A.2.7.	INQUIRE NETNAME	223
A.2.8.	INQUIRE REQID	227
A.2.9.	INQUIRE SYSTEM	228
A.2.10.	INQUIRE TASK	230
A.2.11.	INQUIRE TASK LIST	233
A.2.12.	INQUIRE TDQUEUE	233
A.2.13.	INQUIRE TERMINAL	234
A.2.14.	INQUIRE TRANCLASS	238
A.2.15.	INQUIRE TRANSACTION	239
A.2.16.	INQUIRE TSMODEL	241
A.2.17.	INQUIRE TSQUEUE/TSQNAME	242
A.2.18.	PERFORM SHUTDOWN	243
A.2.19.	SET CONNECTION	244
A.2.20.	SET FILE	244
A.2.21.	SET PROGRAM	247

A.2.22.	SET TASK	248
A.2.23.	SET TDQUEUE	248
A.2.24.	SET TERMINAL	249
A.2.25.	SET TRANCLASS	251
A.2.26.	SET TRANSACTION	252
A.2.27.	SET TSQUEUE/TSQNAME	253
付録 B.	EIBRCODEとEIBRESP	255
付録 C.	OSCアプリケーションからのMQI呼び出し	261
C.1.	OSCアプリケーションからのMQI呼び出し時の注意事項	261
索引		263

図目次

[図 1.1]	アプリケーション・プログラムの動作	4
[図 8.1]	DPLの例	144

このガイドについて

対象読者

本書は、Tmax OpenFrame[®](以下、OpenFrame)のOSCシステムが提供するリソース情報について記述しています。IBM CICS Transaction Server(以下、CICS)をOpenFrame/OSCシステムに移行するシステム開発者とOSCアプリケーション・プログラムを開発するアプリケーション開発者を対象としています。

前提知識

本書は、OpenFrame/OSCシステム上で運用されるアプリケーションを開発したり、メインフレームからアプリケーションをリホストする際に必要な情報を提供します。本書を読むにあたり、以下について熟知している必要があります。

- OpenFrame/OSCシステム
- UNIX
- TmaxSoftのTPモニターのTmax
- CICS

制限事項

本書は、OpenFrame/OSCが提供するリソース情報を提供します。OpenFrameの基盤環境であるUNIX、OpenFrameのエンジンであるTmax、そしてOSCシステムのリホストの対象であるメインフレームCICSについては、該当するガイドを参照してください。

本書の構成

本書は8つの章と付録で構成されています。各章の主要内容は以下のとおりです。

- 第1章：概要

OSCシステムが提供するサービスとインターフェースについて説明します。

- 第2章：OSCプログラミング・サービス

OSCアプリケーションがリソースにアクセスするためのEXEC CICSインターフェースと、EXEC CICSインターフェースをベースにOSCアプリケーション・サーバーが提供する多様な機能とプログラミング・サービスについて説明します。

- 第3章：OSC管理サービス

プログラム、インターバルを制御するOSC管理サービスについて説明します。

- 第4章：データ管理サービス

データ格納リソースを管理するデータ管理サービスについて説明します。

- 第5章：データ通信サービス

OSCアプリケーションと外部端末間の通信をサポートするデータ通信サービスについて説明します。

- 第6章：セキュリティ・サービス

セキュリティ・サービスに関連するTACFとプログラミング・サービスについて説明します。

- 第7章：DL/Iデータベース・サービス

EXEC DLIコマンド・インターフェースとCBLTDLI呼び出しインターフェースについて説明します。

- 第8章：相互通信

リモートのOSCアプリケーション・サーバーにあるファイル、TDQ、TSQリソースへのアクセス、プログラム・リンク機能について説明します。

- 付録A: CICSコマンド・リファレンス

CICSで使用するアプリケーション・プログラミング・インターフェースとシステム・プログラミング・インターフェースのコマンドについて説明します。

- 付録B: EIBRCODEとEIBRESPの関係

EIBRCODEとEIBRESPの関係について説明します。

- 付録C: OSCアプリケーションからのMQI呼び出し

OSCで使用するアプリケーション・プログラムをIBM MQと連携する際の注意事項について説明します。

表記上の規則

表記	意味
<AaBbCc123>	プログラム・ソースコードのファイル名、ディレクトリ
<Ctrl>+C	CtrlキーとCキーを同時に押す
[Button]	GUIのボタン、メニュー名
太字	強調
「」、『』（鍵カッコ）	関連文書、あるいはガイド内の他の章および節の表示
「入力項目」	画面UI上の入力項目
ハイパーリンク	メール・アカウント、Webサイト
>	メニューの実行順
+----	サブディレクトリ/ファイル有り
----	サブディレクトリ/ファイル無し
参考	参照/注意事項
[図 1.1]	図の名前
AaBbCc123	コマンド、コマンド実行結果の画面出力、サンプル・コード
{ }	必須パラメータ値
[]	オプション・パラメータ値
	選択パラメータ値

システム要件

	要求事項
プラットフォーム	Solaris 11 (SunOS 5.11)以上(32bit、64bit)
	Linux x86 2.6以上(32bit、64bit)
	Linux ia64 2.6以上(32bit、64bit)
ハードウェア	5GB以上のハードディスク
	8GB以上のメモリ
データベース	Tibero 6 FS07
コンパイラー	Micro Focus COBOL、NetCOBOL、OpenFrame COBOL
	OpenFrame PL/I
	OpenFrame ASM
OpenFrame製品群	OpenFrame/Base 7.1

参考

IBMまたはHP-UXプラットフォームをご使用の場合は、TmaxSoftの技術サポート・チームにお問い合わせください。

関連文書

ガイド	説明
OpenFrame OSCインストールガイド	OpenFrame製品のインストールと環境設定について記述しています。
OpenFrame OSC管理者ガイド	OSCシステムを運用、管理するための情報を記述しています。
OpenFrame OSCリソース定義ガイド	OSCシステムを使用するために必要なリソース定義について記述しています。
OpenFrame OSCマッピングサポートガイド	TN3270端末との通信インターフェースであるマッピング・サポートについて記述しています。
OpenFrame ユーティリティ リファレンスガイド	OpenFrameエンジンと共に提供される多様なユーティリティ・プログラムについて記述しています。
OpenFrame エラーメッセージ リファレンスガイド	製品の使用時に発生し得るエラーに関する情報とその対応策について記述しています。
OpenFrame ツールリファレンスガイド	OpenFrameシステムの運用に使用する多様なツール・プログラムについて記述しています。
OpenFrame マイグレーションガイド	メインフレーム環境のリソースをOpenFrame環境に移行するときに必要な情報や移行プロセス、注意事項などについて記述しています。
OpenFrame HiDBガイド	データを構造的に格納して管理するHiDBについて記述しています。
OpenFrame TSAMガイド	VSAMに対応する製品であるTSAMについて紹介し、データセットの種類、管理方法、および処理方法について記述しています。
OpenFrame 環境設定ガイド	OpenFrameシステムの運用に必要な環境設定について説明しています。

参考文献

製品	ガイド
IBM MainFrame	CICS Application Programming Guide
	CICS Application Programming Reference
	CICS System Programming Reference
	CICS Resource Definition Guide
	CICS Intercommunication Guide

第1章 概要

本章では、OpenFrame/OSCシステムが提供するサービスとインターフェースを紹介します。

1.1. OSCプログラミングの紹介

OpenFrame/OSC(以下、OSC)システムで運用される新規アプリケーションのプログラムを開発するか、既存CICSで運用していたアプリケーション・プログラムをマイグレーションして、トランザクション・サービスを構成することができます。OSCシステムの多くのリソースは、CICSが提供する機能とサービスをそのまま提供します。

OSCプログラミング・サービス

OSCは以下のサービスを基本提供し、OSCアプリケーション・プログラムの開発をサポートします。各項目の詳細については「[第2章 OSCプログラミング・サービス](#)」で説明します。

- [システム環境](#)
- [例外条件の処理](#)
- [異常終了の処理](#)
- [リソースの復旧](#)
- [組み込み関数](#)

OSC管理サービス

OSCシステムのリソースは以下のサービスを提供し、OSCアプリケーション・プログラムの構成をサポートします。各項目の詳細については「[第3章 OSC管理サービス](#)」で説明します。

区分	説明
プログラム制御	プログラム実行処理機能を提供します。
インターバル制御	時間と関連する機能を提供します。
タスク制御	タスク間の連結処理機能を提供します。
動的領域の制御	メモリの動的割当および返却処理機能を提供します。
一時保存キュー(TSQ)	一時的にデータを保存するためのキュー機能を提供します。
データ転送キュー(TDQ)	データを転送するためのキュー機能を提供します。

区分	説明
チャンネルとコンテナ	アプリケーション・プログラム間でデータを送受信する機能を提供します。
ジャーナル制御	システムのイベントや変更事項を記録する機能を提供します。

データ管理サービス

OSCアプリケーション・プログラムは以下のリソースを提供してデータ管理をサポートします。各項目の詳細については「[第4章 データ管理サービス](#)」で説明します。

区分	説明
ファイル	TSAM(Tmax VSAM)データセットへのアクセス管理機能を提供します。
名前付きカウンター・サービス	カウンター管理機能を提供します。

データ通信サービス

以下は、OSCアプリケーション・プログラムとクライアントまたは他の製品とのコネクション機能を提供するリソースです。各項目の詳細については「[第5章 データ通信サービス](#)」で説明します。

区分	説明
端末	端末連結管理機能を提供します。
マッピング・サポート	マップ処理機能を提供します。
スプール	TJES(Tmax Job Entry Subsystem)システムのインターフェース機能を提供します。

セキュリティ・サービス

OpenFrame製品群のうちセキュリティ機能を担当するTACF(Tmax Access Control Facility)を利用し、ユーザー・システムおよびリソースへのアクセスを管理するサービスを提供します。詳細については「[第6章 セキュリティ・サービス](#)」で説明します。

データベース・サービス

OSCアプリケーション・プログラムが、OpenFrameシステムが提供する階層型データベース、かつDL/IデータベースであるHiDBにアクセスする機能を提供します。

OSCシステムは、アプリケーション・プログラムによりサービスを提供できるように、以下のようなインターフェースをサポートします。

- EXEC CICSインターフェース
- EXEC DLIインターフェース
- CBLTDLIインターフェース

OSCユーザー・アプリケーション・プログラムは大部分のサービスをEXECインターフェースを介して提供します。IMS/DBに対応する階層型データベースであるOpenFrame/HiDBの場合、特にEXEC DLIインターフェースまたはCBLTDLI呼び出しインターフェースを利用できます。

OSCアプリケーション・プログラムが関係型データベースにアクセスする場合は、EXEC SQLインターフェースを利用します。OSCアプリケーション・サーバーから関係型データベースへのアクセスについては、当該データベースのEXEC SQLインターフェースとTPモニターのTmaxのデータベース管理機能によって実行されるため、本書では扱っていません。ただし、アプリケーション・サーバーのバイナリを作成するとき、oscbuildツールで使用したいデータベースを指定した場合にのみそのデータベースを使用することができます。

参考

1. EXEC SQLインターフェースの詳細については、使用する関係型データベースのEXEC SQLガイドを参照してください。
 2. 関係型データベース関連の設定については当該データベース関連ガイドを参照してください。
-


1.2. OSCアプリケーション・プログラムの動作

OSCアプリケーション・プログラム・ソースはソースの前処理やコンパイル・プロセスによってバイナリとして作成されます。新規プログラムは、PROGRAMおよびTRANSACTIONリソース定義を登録する必要があります。バイナリはデプロイ・プロセスにより実際のシステムでホット・デプロイされます。このプロセスまで実行すると、アプリケーション・プログラムはOSCアプリケーション・サーバーが提供する環境をベースに動作する準備が完了します。

アプリケーション・プログラムの動作プロセスは以下のとおりです。

1. クライアントがトランザクションを要求します。
2. アプリケーション・サーバーがトランザクション要求を受け、ロードするプログラムを決定します。
3. ディスクに当該プログラムのロードを要求します。
4. 当該プログラムをディスクからロードします。
5. サービス提供側のリソース・マネージャーとプログラムがリンクされます。

[図 1.1] アプリケーション・プログラムの動作



1.3. EXEC CICSインターフェース

EXEC CICSインターフェースはアプリケーション・プログラミング・コマンドとシステム・プログラミング・コマンドに分けられます。

- アプリケーション・プログラミング・コマンド

ユーザーがアプリケーションを開発する際に使用するコマンドで、リソースにアクセスする目的で使われます。

- システム・プログラミング・コマンド

システム開発者のためのコマンドで、INQUIREまたはSETのいずれかで始まり、リソース情報を取得する目的で使われます。

EXEC CICSインターフェースの構文についてまず説明した後、すべてのコマンドに共通して適用されるRESPオプションとNOHANDLEオプションを紹介します。また、OSCアプリケーション・サーバーはユーザーがより簡単にEXEC CICSインターフェースを使用できるように、追加のシステム・コントロール・ブロックであるEIB(EXEC Interface Block)と、システムが提供するデータ値であるCVDA(CICS-Value Data Area)を提供します。これらについても本節で説明します。

1.3.1. EXEC CICSインターフェースの構文

EXEC CICSインターフェースは、COBOLプログラミング言語で構成されたプログラム・ソースで以下のような構文に基づいて使用します。

```
EXEC CICS command [option ...] END-EXEC.
```

項目	説明
command	実行したいコマンドを入力する項目です。（必須項目）
option	commandに入力されるコマンドによって使用できる項目が決まります。コマンドによって必須オプションと選択オプションに分けられます。さらに、パラメータが必要なオプションとパラメータが不要なオプションに分けられます。

以下は、FILE01というファイルでKEY-01に格納されたRIDFLDに適したレコードをUPDATE方式でAREA-01に読み込む例です。この例では、上記のcommandに**READ**コマンドを入力し、optionにFILE、INTO、RIDFLD、UPDATEを入力します。

```
EXEC CICS READ FILE('FILE01') INTO(AREA-01) RIDFLD(KEY-01) UPDATE END-EXEC.
```

参考

OSCアプリケーション・サーバーがサポートするEXEC CICSコマンドの構文とオプションの一覧については「[A.1. アプリケーション・プログラミング・インターフェース](#)」を参照してください。

1.3.2. RESPオプション

OSCアプリケーション・サーバーは、EXEC CICSコマンドを実行するたびに、実行したコマンドの応答コードをユーザーに通知しますが、このコードを**RESP**値といいます。RESP値は事前にシステムが約束した値に従って指定されます。NORMALを除いたすべての値は例外条件に該当します。まずRESP値で例外条件を区分し、RESP2値はより詳しい情報を提供する目的で使用します。

RESP、RESP2値は、コマンド・オプションを使用してユーザーが指定した変数に設定されるようにするか、EIBに設定されたEIBRESP、EIBRESP2フィールドを使用してアクセスすることができます。こうして取得したRESP、RESP2値をシステム・マクロ関数DFHRESPの結果値と比べることで、正常実行されたか、または特定の例外条件が発生したかを確認できます。DFHRESP関数は事前に約束したシンボルを引数として受信し、適切なバイナリ値を返します。

以下は、NOTFNDという例外条件が発生した場合、その条件を処理する例です。DFHRESPマクロ関数は例外条件値を指定する機能を持ちます。

```
EXEC CICS ... RESP(MY-RESP) END-EXEC.  
IF MY-RESP=DFHRESP(NOTFND) THEN ... END-IF
```

コマンドにRESPオプションを指定すると、例外条件が発生した場合に、システムが指定されたデフォルトの動作を自動実行しません。

参考

OSCアプリケーション・サーバーは基本的にCICSと同じデフォルト動作を実行します。デフォルト動作に関する詳細については、『IBM CICS Application Programming Reference』または『IBM CICS System Application Programming Reference』を参照してください。

1.3.3. NOHANDLEオプション

EXEC CICSインターフェースを介して要求されたコマンドを実行中に例外条件が発生した場合、システムはデフォルト動作を実行します。ほとんどの場合のデフォルト動作は異常終了になりますが、条件によっては別の動作を実行することもあります。

EXEC CICSインターフェースの特定コマンドを使用して、ユーザーがデフォルト動作を直接修正することもできます。詳細については、[2.3節「例外条件処理コマンド」](#)と[2.4節「異常終了処理コマンド」](#)を参照してください。

コマンドにRESPオプションまたはNOHANDLEオプションを使用した場合、システムは例外条件が発生しても、ユーザーが処理すると仮定し、約束されたデフォルト動作を実行しません。

1.3.4. EIB

EIB(EXEC Interface Block)はシステム・コントロール・ブロックであり、ユーザー・プログラムとシステムをリンクします。EIBには、トランザクション識別子、トランザクション開始時刻、端末識別子、コマンドの実行結果値などがフィールドごとに保存されます。ユーザーはEIBのすべてのフィールドにアクセスすることができます。したがって、ユーザーはEIBに保存されている値から現在処理中のトランザクションの詳細情報を簡単に取得できます。

以下は、現在OSCアプリケーション・サーバーがサポートしているEIBフィールドです。

フィールド	説明
EIBAID	端末から受信した最後のAID(Attention Identifier)値です。
EIBCALEN	当該プログラムから渡されたCOMMAREAの長さを意味します。
EIBCOMPL	RECEIVEコマンドからデータをすべて受信したかどうかを表示します。
EIBCPOSN	端末から受信したカーソルの位置(position)です。
EIBDATE	タスクの開始日付であり、 ASKTIME コマンドによってアップデートされます。
EIBFN	EXEC CICSインターフェースを使用して最後に実行されたコマンドを意味します。
EIBRCODE	最後に実行されたEXEC CICSコマンドのリターン・コードです。

フィールド	説明
EIBRECV	アプリケーション・プログラムがRECEIVEコマンドを使ってデータを受信できるか否かを指定します。
EIBREQID	インターバル・コントロール・コマンドによって指定された要求識別子です。
EIBRESP	最後に実行されたEXEC CICSコマンドのRESP値です。
EIBRESP2	最後に実行されたEXEC CICSコマンドのRESP2値です。
EIBRSRCE	最後にアクセスしたリソースの識別子です。
EIBTASKN	システムによって当該タスクに割り当てられたタスク番号です。
EIBTIME	タスクの開始時刻であり、 ASKTIME コマンドによってアップデートされます。
EIBTRMID	タスクに接続された主端末(principal facility)の識別子です。
EIBTRNID	タスクのトランザクション識別子です。

1.3.5. CVDA

CVDA(CICS-Value Data Areas)は、システムに予め定義されている値にユーザーが記憶および使用しやすい象徴的な名前を付与したものです。ユーザーはOSCアプリケーション・プログラムを作成する際にシステムで使用するバイナリ値を直接入力する必要がなく、DFHVALUEマクロ関数に名前を引数として送信し、その結果値を利用できます。

参考

CVDA値はCICS値と同じであるので、『IBM CICS Application Programming Reference』を参照してください。

1.4. EXEC DLIコマンドとCBLTDLI呼び出しインターフェース

OSCアプリケーション・プログラムがHiDBにアクセスするには、DLIインターフェースを利用する必要があります。DLIインターフェースはEXEC DLIというコマンド・レベルのインターフェースとCBLTDLIというCOBOL呼び出しレベルのインターフェースに分けられます。

参考

DLIインターフェースの詳細については「[第7章 DLIデータベース・サービス](#)」を参照してください。

第2章 OSCプログラミング・サービス

本章では、OSCプログラミング・サービスについて説明します。

2.1. 概要

EXEC CICSインターフェースはOSCリソースにアクセスするためのコマンドを提供します。また、ユーザーがOSCアプリケーション・プログラミングを簡単かつ便利に使用できるように、以下のプログラミング・サービスを提供します。

- システム環境
- 例外条件の処理
- 異常終了の処理
- リソースの復旧
- 組み込み関数

2.2. システム環境

システム環境サービスは、OSCが提供する保存領域へのアクセスを可能にする機能や、構造体およびポインター・アドレスを指定する機能、アプリケーション・プログラムが多様に活用できる環境変数値を取得する機能を提供します。

本節では、プログラム間のデータ共有のための**COMMAREA**、**TWA**と、プログラムおよびトランザクション間のデータ共有が可能な**CWA**、**TCTUA**、そしてこれらの領域を利用するためのコマンドについて説明します。

OSC保存領域

最初にOSCが提供する保存領域を紹介します。OSCアプリケーション・プログラムは、業務ロジックに必要なデータを管理するために、プログラムのローカル保存領域（COBOLの場合、WORKING-STORAGE SECTION）のほか、サーバーが提供するOSC保存領域を一時的に利用することができます。OSC保存領域は、プログラム間のデータ共有や1つのプログラムで実行された結果を他のトランザクションやプログラムに転送するためにも使用することができ、ユーザーが相互に連結された業務を構成することをサポートします。

- **COMMAREA**

COMMAREA (Communication Area)は、1つのトランザクションになっている2つのプログラム間、または1つの端末で動作する2つのトランザクション間でデータを送受信するときに使用します。

- 同一トランザクション内部における2つのプログラム間の連結

LINKまたは**XCTL**コマンドの**COMMAREA**オプションを利用し、必要な長さ(最大32KB)のデータを**LINK**または**XCTL**されるプログラムに渡します。また、DPLによるアプリケーション間のデータ送受信およびOTG、EXCIクライアントとアプリケーション間のデータ送受信にも**COMMAREA**を使用します。

- 同一端末で開始された2つのトランザクション間の連結

RETURNコマンドの**COMMAREA**オプションを使用して渡したデータを次に実行されるトランザクションで受信できます。疑似会話型(pseudo-conversational)プログラムを作成するときに有効な方法です。

ユーザーは**ADDRESS**コマンドで**COMMAREA**アドレス値を取得した後、当該領域に保存されているデータにアクセスできます。COBOLアプリケーション・プログラムでは**LINKAGE SECTION**に**DFHCOMMAREA**という名前の変数を宣言すると、**ADDRESS**コマンドを実行しなくても、この変数を使用して**COMMAREA**領域にアクセスできます。

● TWA

TWA (Transaction Work Area)は、トランザクションが発生するたびにシステムがトランザクションに割り当てる領域です。そのトランザクションがアクティブである間はTWAにアクセスできます。TWAはトランザクション内部で少量のデータを管理するときに有効です。

TWA領域の特徴は以下のとおりです。

- TRANSACTIONリソース定義のTWASIZE項目に指定されたサイズの領域が割り当てられます。
- トランザクションが発生するたびに“0x00”に初期化されます。
- WORKING-STORAGE SECTIONなどのプログラム領域のような、ユーザー処理作業によるオーバーヘッドが殆どありません。
- 領域に対するリソース保護機能がありません。

● CWA

CWA (Common Work Area)は、各OSCアプリケーション・サーバーに割り当てられるデータ領域です。OSCアプリケーション・サーバーが起動するときに生成され、システムがアクティブである間のみ存在します。

CWA領域の特徴は以下のとおりです。

- 設定ファイルのCWA_SIZE項目にサイズを指定します。
- TWAのように特定値に初期化されません。
- ユーザー処理によるオーバーヘッドが殆どありません。
- 領域に対するリソース保護機能がありません。
- システム障害に対する復旧機能がありません。
- すべてのトランザクションで同時アクセスができます。

上記の状況に対してはユーザーが直接対応しなければなりません。そして、単一のノード内でのみアクセスが可能なので、1つのリージョンをマルチノードで構成する場合には、限定的に使用することができます。

● TCTUA

TCTUA (Terminal Control Table User Area)は、端末が提供するユーザー・データ領域です。該当する端末で実行されるすべてのトランザクション間で共有されます。

TCTUA領域の特徴は以下のとおりです。

- TYPETERMリソース定義のUSERAREALEN項目に指定されたサイズの領域が割り当てられます。
- 特定値に初期化されません。
- ユーザー処理によるオーバーヘッドが殆どありません。
- 該当する端末ユーザーのみアクセスできます。
- システム障害に対する復旧機能がありません。

システム環境コマンド

システム環境コマンドは、OSC保存領域に対するアドレス値を取得するコマンド(ADDRESS)、取得したアドレス値を変換および指定できるコマンド(ADDRESS SET)、システム環境設定値を取得するコマンド(ASSIGN、INQUIRE SYSTEM)で構成されます。

以下は、システム環境コマンドについての説明です。各コマンドの詳細については該当する節を参照してください。

コマンド	説明
ADDRESS	各種OSC保存領域のアドレス値を取得します。
ADDRESS SET	ポインター参照型パラメータをアドレスに指定したり、逆にポインター参照型パラメータにメモリ・アドレスを保存するために使用します。
ASSIGN	システム環境変数値を取得します。
EXTRACT LOGONMSG	サーバーのログオン・データにアクセスします。このデータはシステム初期化パラメータLGNMSGが「YES」に設定されている場合にのみ使用できます。
INQUIRE SYSTEM	システム・インターフェース・コマンドであり、システム設定値を取得します。
INQUIRE CONNECTION	ローカルOSCリージョンから他のOSCリージョン、または他のシステムへの接続情報を検索します。
SET CONNECTION	MROまたはISCを定義する一部の属性を変更できます。

2.2.1. ADDRESS

各種OSC保存領域のアドレス値を取得するコマンドです。

- 構文

```
EXEC CICS ADDRESS [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
COMMAREA	COMMAREAアドレスを返します。
CWA	CWAアドレスを返します。
EIB	EIBアドレスを返します。
TCTUA	TCTUAアドレスを返します。
TWA	TWAアドレスを返します。

参考

ACEEオプションは構文解析のみサポートしています。

2.2.2. ADDRESS SET

ポインター参照型パラメータをアドレスに指定したり、逆にポインター参照型パラメータにメモリ・アドレスを保存するために使用されるコマンドです。USINGオプションが指す値をSETオプションが指す位置に保存します。

- 構文

```
EXEC CICS ADDRESS SET [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
SET	ポインター参照を返します。
USING	ポインター値を指定します。

2.2.3. ASSIGN

システム環境変数値を取得するコマンドです。

- 構文


```
EXEC CICS ASSIGN [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

- ASSIGNコマンド・オプション

オプション	説明
ABCODE	現在のABCODE値です。 異常終了しなかった場合は、空白で埋められます。
ABPROGRAM	ABEND（異常終了）が発生したプログラムの名前です。 異常終了しなかった場合は、空白で埋められます。
ALTSCRNHT	現在の端末のALTRSCREEN属性のROW値を返します。
ALTSCRNWD	現在の端末のALTRSCREEN属性のCOLUMN値を返します。
APPLID	サーバーのAPPLID値です。 現在のプログラムが動作する8文字のリージョン名と同じです。
CHANNEL	現在のプログラムのチャンネル名を返します。
COLOR	現在接続している端末の色属性値です。
CWALENG	CWA領域の長さです。
DS3270	現在接続している端末が3270デバイスであるかどうかを返します。
EXTDS	端末が3270拡張データ・ストリームを受け入れるかどうかを返します。
FACILITY	現行トランザクションを実行させた端末名またはTDQを返します。
FCI	Facility Control Indicatorコードを返します。 現在のトランザクションが端末で実行されている場合はX'01'を返し、それ以外の場合はX'00'を返します。
HILIGHT	現在接続している端末のハイライト属性値です。
INVOKINGPROG	現在のプログラムを実行した上位プログラムの名前を返します。
KATAKANA	カタカナのサポートの可否を返します。
NETNAME	現在接続している端末のネットワーク名です。
NEXTTRANSID	RETURN TRANSIDによって設定されたトランザクション名を返します。設定されたトランザクションがない場合は空白を返します。
OUTLINE	現在接続している端末のアウトライン属性値です。
OPID	運用者の識別情報を返します。
PROGRAM	現在実行しているプログラムの名前を返します。

オプション	説明
PS	現在接続している端末のPS属性値です。
QNAME	現在のトランザクションがTDQトリガー・レベルにより実行された場合、当該TDQの名前を返します。
RESTART	作業の再開始と一般開始のどちらが発生したかを返します。
RESSEC	現在のトランザクションにリソース・セキュリティが設定されているかどうかを返します。
RETURNPROG	現在のプログラムの実行が完了したとき、制御権限を戻すプログラム名を返します。
SCRNHT	現在のトランザクションに定義されている画面の高さを返します。
SCRNWD	現在のトランザクションに定義されている画面の幅を返します。
SOSI	1バイト文字と2バイト文字の混用モードのサポートの可否を返します。
STARTCODE	トランザクションの要求方法を返します。
SYSID	サーバーのSYSID値です。OpenFrame環境設定の osc.{servername} サブジェクト、 GENERAL セクションの SYSID キーに設定された値です。詳細は、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。
TCTUALENG	TCTUA領域の長さです。
TERMCODE	現在接続している端末の種類とモデル番号を組み合わせたコードを返します。
TWALENG	TWA領域の長さです。
USERID	現在サインオンしているユーザーのIDを返します。
USERNAME	現在サインオンしているユーザーの名前を返します。
VALIDATION	現在接続している端末のバリデーション属性値です。

参考

ABDUMP、APLKYBD、APLTEXT、ASRAINTRPT、ASRAKEY、ASRAPSW、ASRAREGS、ASRASPC、ASRASTG、BTRANS、CMDSEC、DEFSCRNHT、DEFSCRNWD、DELIMITER、DESTCOUNT、DESTID、DESTIDLENG、DSCSCS、EWA INPARTN、LANGINUSE、LDCMNEM、LDCNUM、MAPCOLUMN、MAPHEIGHT、MAPLINE、MAPWIDTH、MSRCONTROL、NATLANGINUSE、NUMTAB、OPCLASS、OPERKEYS、OPSECURITY、ORGABCODE、PAGENUM、PARTNPAGE、SPARTN、PART、ELLERID、TERMPRIORITY、TEXTKYBD、TEXTPRINT、TRANPRIORITY、UNATTEND、USERPRIORITYは、サポートしていないオプションです。

– STARTCODEオプション

オプション	説明
D	SYNCONRETURNオプションが指定されていないDPL(Distributed Program Link)要求で、トランザクションを実行します。
DS	SYNCONRETURNオプションが指定されたDPL要求で、トランザクションを実行します。
QD	TDQのトリガー・レベルによってトランザクションを実行します。
SD	取得したデータと一緒にSTARTコマンドでトランザクションを実行します。
S	取得したデータなしでSTARTコマンドでトランザクションを実行します。
TD	端末から実行します。あるいは、tpcall/tpacall/tpconnectなどのTmax APIでトランザクションを実行します。

2.2.4. EXTRACT LOGONMSG

サーバーのログオン・データにアクセスします。このデータはシステム初期化パラメータLGONMSGが「YES」に設定されている場合にのみ使用できます。

- 構文

```
EXEC CICS EXTRACT LOGONMSG [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
INTO	抽出されたデータの受信フィールドを指定します。
SET	抽出されたデータのアドレスに設定されるポインター参照を指定します。
LENGTH	抽出されたデータの長さを指定します。使用できるデータがない場合は、LENGTHが0に設定されます。

2.2.5. INQUIRE CONNECTION

ローカルOSCリージョンから他のOSCリージョン、または他のシステムへの接続情報を検索します。

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE CONNECTION [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
ACCESSMETHOD	検索対象とローカル・システム間の接続方式を返します。
END	ブラウジングを中止します。
CONNECTION	検索しているリモート・システムまたはリージョンの4文字の識別子を指定します。
CONNSTATUS	検索するリージョンが起動している場合はACQUIREDを、起動していない場合はRELEASEDを返します。
NETNAME	コネクションの定義で設定されたNETNAME値で、ネットワークに知られたリモート・システムの8文字の名前を返します。
NEXT	INQUIREコマンドを繰り返し実行します。1つのリソース定義を返します。
PROTOCOL	使用しているプロトコルの値を返します。
START	ブラウジングを開始します。

参考

ACQSTATUS、AUTOCONNECT、CHANGEAGENT、CHANGEAGREL、CHANGETIME、CHANGEUSERID、CONNSTATUS、CONNTYPE、CQP、DEFINESOURCE、DEFINETIME、EXITTRACING、GRNAME、INSTALLAGENT、INSTALLTIME、INSTALLUSRID、LINKSYSTEM、MEMBERNAME、NQNAME、PENDSTATUS、RECEIVECOUNT、RECOVSTATUS、REMOTENAME、REMOTESYSNET、REMOTESYSTEM、SENDCOUNT、SERVSTATUS、XLNSTATUS、ZCPTRACINGオプションはサポートしていません。

2.2.6. INQUIRE SYSTEM

システム・インターフェース・コマンドであり、システム設定値を取得します。

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE SYSTEM [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
DFLTUSER	サーバーの基本ユーザーIDを返します。OpenFrame環境設定の osc.{servername} サブジェクト、 SAF セクションの DFLTUSER キーに設定された値です。
GMMLength	サーバーのGood Morningメッセージのテキスト長を返します。

オプション	説明
GMMTEXT	サーバーのGood Morningメッセージのテキスト長を返します。 OpenFrame環境設定のosc.{servername}サブジェクト、 GENERAL セクションの GMTEXT キーに設定された値です。
GMMTRANID	サーバーのGood Morningメッセージのトランザクション値を返します。 OpenFrame環境設定のosc.{servername}サブジェクト、 GENERAL セクションの GMTRAN キーに設定された値です。
JOBNAME	サーバーのJOBNAME値を返します。OpenFrame環境設定のosc.{servername}サブジェクト、 GENERAL セクションの JOBNAME キーに設定された値です。
SECURITYMGR	TACFの使用有無を返します。
CICSSTATUS	OSCの現在の実行状態を返します。
SHUTSTATUS	OSCの終了状態を示すCVDA値を返します。

参考

osc.{servername}サブジェクトの設定方法については『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

2.2.7. SET CONNECTION

MROまたはISCを定義する一部の属性を変更することができます。

- 構文

```
EXEC CICS SET CONNECTION [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
CONNECTION	設定するリモート・システムまたはリージョンの4文字の識別子を指定します。
AFFINITY	一般リソースのグループである場合、保有した関係を終了するように指定します。

参考

1. ACQSTATUS、CONNSTATUS、EXITTRACING、PENDSTATUS、PURGETYPE、RECOVSTATUS、SERVSTATUS、UOWACTION、ZCPTRACINGオプションはサポートしていません。

2. START、NEXT、ENDオプションは構文解析のみサポートしています。

2.3. 例外条件の処理

EXEC CICSコマンドを実行するたびに、RESP値を利用して当該コマンドの実行結果をアプリケーション・プログラムに返します。RESP、RESP2オプションまたはEIBのRESP値を利用してコマンドの実行結果を確認できます。こうしたオプションが指定されていない場合、例外条件が発生すると基本的にアプリケーション・サーバーがどのように動作するかが予め決まっています。

OSCシステムは、例外条件が発生した場合、基本的なエンジンの動作ではなく、ユーザーが指定した方式でアプリケーション・サーバーが動作するように指定できる機能を提供します。

参考

デフォルト動作は『IBM CICS Application Programming Reference』、『CICS System Programming Reference』と同じです。

例外条件処理コマンド

例外条件が発生した場合、ユーザーは以下のコマンドを使用してシステム動作を変更することができます。

以下は、例外条件処理コマンドの一覧です。各コマンドの詳細については該当する節を参照してください。

コマンド	説明
HANDLE CONDITION IGNORE CONDITION	アプリケーション・プログラムに特定状況が発生した際のシステム動作を指定します。
POP HANDLE PUSH HANDLE	システムは特定の状況が発生した際のハンドリング情報を保存しています。 アプリケーション・プログラムで一時的に設定したハンドリング情報を適用させないようにする場合に使用します。

デフォルト動作の大部分はタスクが異常終了する場合ですが、WRITEQ TSのNOSPACEのように例外条件を無視して引き続き実行される場合もあります。

参考

例外条件を無視して実行する場合については、[このガイドについての「参考文献」](#)にあるIBMガイドを参照してください。

2.3.1. HANDLE CONDITION

特定の例外条件とラベルに対してオプションおよびオプション値を指定すると、当該例外条件が発生した場合に指定ラベルが設定されているプログラム・セクションが実行されます。

- 構文

```
EXEC CICS HANDLE CONDITION [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
condition	例外条件をオプション名に指定し、引数としてコントロールを渡すラベルを指定します。conditionオプションにラベルを指定せずに使用すると、デフォルト動作が設定されます。

注

1. TIMEOUTは、構文解析のみをサポートします。
 2. HANDLE CONDITIONコマンドは、関連条件が発生する可能性のあるコマンドが実行される前に実行する必要があることにご注意ください。
-

2.3.2. IGNORE CONDITION

特定の例外条件に対するデフォルト動作を無視し、その動作を実行しないコマンドです。

- 構文

```
EXEC CICS IGNORE CONDITION [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
condition	例外条件をオプション名に指定します。

2.3.3. POP HANDLE

PUSH HANDLE呼び出しを使って留保されたHANDLEコマンドの設定内容を復旧させるコマンドです。別途オプションはありません。

- 構文

```
EXEC CICS POP HANDLE END-EXEC.
```

2.3.4. PUSH HANDLE

HANDLEコマンドで設定された内容を保留するコマンドです。別途オプションはありません。

- 構文

```
EXEC CICS PUSH HANDLE END-EXEC.
```

2.4. 異常終了の処理

ユーザーが**ABEND**コマンドを使用してトランザクションを即刻終了させる場合や、コマンド実行中にエラーが発生して現在実行中のタスクをシステムが終了させる場合など、プログラムの終了が正常ではないことを異常終了(ABEND)といいます。異常終了が発生した場合、該当するトランザクションで復旧できるリソースはロールバックされます。

アプリケーション・プログラムの異常終了は以下の場合に発生します。

- EXEC CICS ABENDコマンドによるユーザーの要求
- Tmaxサービス・タイムアウトによる異常終了
- EXEC CICSコマンドの例外条件が発生した際のアプリケーション・サーバーのデフォルト動作

本節では、ユーザーの要求つまりEXEC CICS ABENDによる異常終了と、異常終了に対するハンドリングについて記述します。

異常終了処理コマンド

以下は、異常終了処理のためのコマンド一覧です。各コマンドの詳細については該当する節を参照してください。

コマンド	説明
ABEND	現在のタスクの異常終了を要求します。
HANDLE ABEND	HANDLE ABENDは、異常終了(ABEND)が発生した場合に、指定したラベルやプログラムを実行した後に終了するように設定します。

2.4.1. ABEND

現在のタスクに対する異常終了を要求するコマンドです。

- 構文

```
EXEC CICS ABEND [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
ABCODE	異常終了コードを指定します。別途指定していない場合は'????'と指定されます。
CANCEL	HANDLE ABENDコマンドで指定されたハンドリング処理を無視します。

参考

NODUMPオプションは構文解析のみサポートしています。

2.4.2. HANDLE ABEND

異常終了(ABEND)が発生した場合に、指定したラベルやプログラムを実行した後に終了するように設定するコマンドです。このコマンドで設定されたハンドリング情報はPOP HANDLEおよびPUSH HANDLEコマンドの対象になります。

複数のプログラム・レベル（LINKコマンドを使ってプログラム呼び出し）で異常終了出口を指定した場合、OSCアプリケーション・サーバーは直近の**HANDLE ABEND**設定を使用します。

● 構文

```
EXEC CICS HANDLE ABEND [option ...] END-EXEC.
```

● オプション

オプション	説明
CANCEL	以前の異常終了設定をクリアします。
LABEL	タスクが異常終了する際にコントロールが分岐されるプログラミングのラベル名を指定します。
PROGRAM	タスクが異常終了する際にコントロールを渡すプログラム名を指定します。
RESET	以前にクリアされた異常終了の設定を再設定します。

2.5. リソースの復旧

タスクが異常終了した場合や、OSCアプリケーション・サーバーまたはシステム全体に問題が生じて再起動した場合、リソースを復旧する必要があります。このように復旧されたリソースは最後に正常終了した時点の状態に戻ります。

一般的に、復旧時点はタスクの開始前ですが、**SYNCPPOINT**コマンドを使って復旧時点を任意で指定することもできます。復旧時点を基準にプログラムのフローが論理的に区分された区域をUOW(Unit of Work)またはLUW(Logical Unit of Work)といいます。

SYNCPOINTコマンドを実行すると、現在の区域に起きたすべての作業をコミットした後、新しいUOWを開始します。**SYNCPOINT ROLLBACK**コマンドは、現在の区域で起きた、復旧可能なリソース変更内容をすべてロールバックした後、新しいUOWを開始します。

RETURNコマンドでプログラムが終了した場合、自動コミットされます。**ABEND**コマンドでプログラムを終了した場合や例外条件が発生して異常終了した場合、復旧可能なリソースはロールバックされます。

OSCシステムで復旧機能をサポートするリソースは以下のとおりです。

- ファイル
- TSQ(Temporary Storage Queue)
- TDQ(Transient Data Queue)
- DL/Iデータベース
- STARTコマンドのPROTECTオプションによる要求

ファイルは基本的に復旧可能です。TSQ、TDQはシステム管理者がリソース定義に設定した内容に従って復旧するか否かを決定できます。DL/IデータベースはHiDBの特性上、復旧が可能です。

リソース復旧コマンド

以下は、リソース復旧のためのコマンドの一覧です。各コマンドの詳細については該当する節を参照してください。

コマンド	説明
SYNCPOINT	以前のSYNCPOINT時点以降に修正されたすべての復旧可能なリソースをコミットします。
SYNCPOINT ROLLBACK	以前のSYNCPOINT時点以降に修正されたすべての復旧可能なリソースをロールバックします。

2.5.1. SYNCPOINT

復旧可能なリソースをコミットするコマンドです。タスクをUOW単位に分けて、以前のSYNCPOINT時点以降に修正されたすべての復旧可能なリソースをコミットします。別途オプションはありません。

- 構文

```
EXEC CICS SYNCPOINT END-EXEC.
```

2.5.2. SYNCPOINT ROLLBACK

復旧可能なリソースをロールバックするためのコマンドです。タスクをUOW単位に分けて、以前のSYNCPOINT時点以降に修正されたすべての復旧可能なリソースをロールバックします。別途オプションはありません。

- 構文

```
EXEC CICS SYNCPOINT ROLLBACK END-EXEC.
```

2.6. 組み込み関数

OSCシステムは、DEEDITとDIGEST機能を組み込み関数(BIF)コマンドとして提供します。

コマンド	説明
BIF DEEDIT	DEEDIT機能を提供します。
BIF DIGEST	SHA-1値を計算します。

2.6.1. BIF DEEDIT

EBCDICデータ・フィールド内のアルファベットと特殊文字を削除し、残りの数字を右寄せにして左側の空白をゼロで埋める機能です。

- 構文

```
EXEC CICS BIF DEEDIT [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
FIELD	編集するフィールドを指定します。
LENGTH	編集する長さを指定します。

2.6.2. BIF DIGEST

文字列データのSHA-1 HASHの値を計算する機能です。

- 構文

```
EXEC CICS BIF DIGEST [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
BASE64	BASE64エンコーディングは、28バイト長さの結果を作成します。
RECORD	SHA-1ハッシュ値を計算する文字列を指定します。
RECORDLEN	指定された文字列の長さを指定します。
RESULT	BASE64形式で文字列データのSHA-1ハッシュ値を返します。

参考

BINARY、DIGESTTYPE、HEXオプションは構文解析のみサポートしています。

第3章 OSC管理サービス

本章では、プログラム、インターバルなどを制御するOSC管理サービスについて説明します。

3.1. 概要

EXEC CICSインターフェースでは、プログラムの実行、業務フローの制御、データの一時保存やプログラム間のデータ共有などの作業をサポートする、以下のようなプログラミング・サービスを提供します。

- [プログラム制御](#)
- [インターバル制御](#)
- [タスク制御](#)
- [動的領域の制御](#)
- [一時保存キュー\(TSQ\)](#)
- [データ転送キュー\(TDQ\)](#)
- [チャンネルとコンテナ](#)
- [ジャーナル制御](#)
- [ドキュメント制御](#)

3.2. プログラム制御

OSCアプリケーションは1つまたは複数プログラムの組み合わせで構成されます。プログラム制御サービスは、1つのOSCプログラムで他のプログラムに接続したり、制御権を転送・返却する機能を提供します。

参考

1. プログラムのコンパイルやデブロイの詳細については、『OpenFrame OSC管理者ガイド』を参照してください。.
 2. OSCアプリケーション・サーバーは他のサーバーに位置している接続中のプログラムを実行する機能も提供します。この機能の詳細については「[8.5. DPL](#)」を参照してください。
-

プログラム制御コマンド

以下は、プログラム制御コマンドの一覧です。各コマンドの詳細については該当する節を参照してください。

コマンド	説明
INQUIRE PROGRAM	リージョンにインストールされている特定のプログラム、マップ・セット、またはパーティション・セットの情報を返します。
LINK	現在実行中のプログラムから他のプログラムにリンクします。
LOAD	アプリケーション・プログラム、テーブル、またはマップのコピーをタスクでできるようにロードします。
RELEASE	LOADコマンドによりロードされたプログラム、テーブル、またはマップを解放します。
RETURN	現在実行中のプログラムを終了し、以前実行していたプログラムに制御権を戻します。
SET PROGRAM	システムにインストールされている特定のプログラム、マップ・セット、またはパーティション・セットの定義を修正します。
XCTL	現在実行中のプログラムを終了し、他のプログラムをリンクします。

3.2.1. INQUIRE PROGRAM

リージョンにインストールされている特定のプログラム、マップ・セット、またはパーティション・セットの情報を返します。

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE PROGRAM [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
END	ブラウジングを中止します。
HOLDSTATUS	モジュールのコピーがロードされているかどうかを返します。
LANGUAGE	プログラム言語を返します。
NEXT	INQUIREコマンドを繰り返し実行します。1つのリソース定義が返されます。
PROGRAM	プログラム、マップ・セット、パーティション・セットの名前を最大8文字まで指定します。

オプション	説明
REMOTENAME	REMOTESYSTEMオプションで指定されたOSCリージョンの8文字の名前を返します。
REMOTESYSTEM	OSCリージョンの4文字の名前を返します。
START	ブラウジングを開始します。
STATUS	モジュールの使用有無を返します。
TRANSID	リモートで実行されるモジュールのトランザクション名の4文字を返します。

参考

APIST、CEDFSTATUS、CHANGEAGENT、CHANGEAGREL、CHANGETIME、CHANGEUSRID、COBOLTYPE、COPY、CONCURRENCY、DATALOCATION、DEFINESOURCE、DEFINETIME、DYNAMSTATUS、ENTRYPOINT、EXECKEY、EXECUTIONSET、INSTALLAGENT、INSTALLTIME、INSTALLUSRID、JVMCLASS、JVMPROFILE、JVMSERVER、LANGDEDUCED、LENGTH、LIBRARY、LIBRARYDSN、LOADPOINT、LPASTATUS、PROGTYPE、RESCOUNT、RUNTIME、SHARESTATUS、USECOUNTオプションはサポートしていません。

3.2.2. LINK

現在実行中のプログラムから他のプログラムにリンクします。

対象になるプログラムはシステムによって自動でメモリにロードおよび実行されます。対象プログラムに転送されていたプログラムの制御権は、対象プログラムの実行が完了したら、**LINK**コマンドを呼び出したプログラムに返されます。制御権が戻った後は、**EXEC CICS LINK**コマンドの次に来るプログラムの内容が実行されます。

必要であれば、コマンド・オプションを使用してリンク対象のプログラムにデータを転送することもできます。

● 構文

```
EXEC CICS LINK [option ...] END-EXEC.
```

● オプション

オプション	説明
CHANNEL	対象プログラムに渡すチャンネル名を指定します。
COMMAREA	対象プログラムに渡すデータの保存領域を指定します。
DATALength	実際に渡すCOMMAREA保存領域のデータ長を指定します。

オプション	説明
INPUTMSG	対象プログラムで最初のRECEIVEコマンドを使って受信するデータを指定します。
INPUTMSGLEN	INPUTMSGに渡すデータの長さを指定します。
LENGTH	COMMAREAの長さを指定します。
PROGRAM	対象プログラムの名前を指定します。
SYSID	対象プログラムがあるシステムの識別子を指定します。
SYNCONRETURN	ミラー・トランザクションでプログラムを実行した後、SYNCPOINT処理を行うように指定します。
TRANSID	ミラー・トランザクション名を指定します。ミラー・トランザクションのプログラムはDFHMIRSで指定します。

参考

LINKコマンド以外に、BATCHのMTPBATCHの次のコマンドを使用してプログラムを実行することもできます。

```
LINK <プログラム名>
```

3.2.3. LOAD

アプリケーション・プログラム、テーブル、またはマップのコピーをタスクで使用できるようにロードします。

● 構文

```
EXEC CICS LOAD [option ...] END-EXEC.
```

● オプション

オプション	説明
ENTRY	ロードされたプログラムのエントリ・ポイントのアドレス・ポインターを指定します。
FLENGTH	ロードされたプログラム、テーブル、またはマップの長さで設定される領域をフルワード2進数で指定します。
HOLD	LOADコマンドを発行するタスクが終了時に、ロードされたプログラム、テーブル、またはマップが解放されないように指定します。
LENGTH	ロードされたプログラム、テーブル、またはマップの長さで設定される領域をハーフワード2進数で指定します。

オプション	説明
PROGRAM	ロードするプログラム、テーブル、またはマップの識別子を指定します。
SET	プログラム、テーブル、またはマップがロードされるアドレスのポインターを指定します。

3.2.4. RELEASE

LOADコマンドによりロードされたプログラム、テーブル、またはマップを解放します。

- 構文

```
EXEC CICS RELEASE [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
PROGRAM	解放するプログラム、テーブル、またはマップの識別子を指定します。

3.2.5. RETURN

現在実行中のプログラムを終了し、以前実行していたプログラムに制御権を戻します。制御権を戻す対象がない場合は、アプリケーション・サーバーに制御権が戻されます。

- 構文

```
EXEC CICS RETURN [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
CHANNEL	次に実行されるプログラムで使用するチャンネル名を指定します。
COMMAREA	TRANSIDに設定されたトランザクションのプログラムから渡されるデータの保存領域の名前を指定します。
IMMEDIATE	現在の端末に関連して、待機状態にあるトランザクションよりTRANSIDに設定されたトランザクションが先に実行されます。
INPUTMSG	次にリンクされるプログラムから最初のRECEIVEコマンドを使って受信するデータを指定します。
INPUTMSGLEN	INPUTMSGに転送するデータの長さを指定します。
LENGTH	COMMAREAの長さを指定します。

オプション	説明
TRANSID	当該端末で次の端末入力を受けた場合に実行されるトランザクションIDです。

参考

オープン環境のオペレーティング・システム特性によって、OSCシステムは、プログラムにリンクする際にディスクからメモリに直ちにリソースがロードされる構造です。プログラムをロードおよび解放するためのLOADコマンドとRELEASEコマンドは内部的に何も実行しません。

3.2.6. SET PROGRAM

システムにインストールされている特定のプログラム、マップ・セット、またはパーティション・セットの定義を変更します。

● 構文

```
EXEC CICS SET PROGRAM [option ...] END-EXEC.
```

● オプション

オプション	説明
PROGRAM	変更するプログラム、マップ・セット、またはパーティション・セットの名前を指定します。
STATUS	モジュールの使用有無を指定します。DISABLEDとENABLEDのいずれかを指定します。

参考

1. COPY、EXECUTIONSET、JVMCLASS、JVMPROFILE、RUNTIME、SHARESTATUS、VERSIONオプションはサポートしていません。
2. END、NEXT、STARTオプションは構文解析のみサポートしています。
3. SET PROGRAMコマンド以外に、BATCHのMTPBATCHの次のコマンドを使用してSTATUSを変更することもできます。

```
CEMT SET PROG <プログラム名> DIS | ENA
```

3.2.7. XCTL

現在実行中のプログラムを終了し、他のプログラムをリンクします。対象プログラムで**RETURN**を呼び出しても、**LINK**コマンドと異なって呼び出したプログラムに制御権が戻りません。

- 構文

```
EXEC CICS XCTL [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
CHANNEL	対象プログラムに渡すチャンネル名を指定します。
COMMAREA	対象プログラムに渡すデータの保存領域を指定します。
LENGTH	COMMAREAの長さを指定します。
INPUTMSG	次にリンクされるプログラムで最初のRECEIVEコマンドを使って受信するデータを指定します。
INPUTMSGLEN	INPUTMSGに転送する長さを指定します。
PROGRAM	対象プログラムの名前を指定します。

3.3. インターバル制御

OSCインターバル制御サービスは、OSCアプリケーションで時間に関連するプログラム制御機能を提供するサービスです。インターバル制御サービスを利用して一定時間後に新規トランザクションを開始させたり、一定時間が過ぎるまでプログラムの実行を一時停止したりすることができます。また、以前要求されたインターバル制御サービスを取り消す機能も提供します。

インターバル制御コマンドは時間関連コマンドとSTART関連コマンドに分けられます。

- 時間関連コマンド

以下は、インターバル制御コマンドのうち時間関連コマンドの一覧です。各コマンドの詳細については該当する節を参照してください。

コマンド	説明
ASKTIME	現在の日付と時間情報を取得します。
CANCEL	DELAYまたはSTARTコマンドの要求を取り消します。
FORMATTIME	ASKTIMEコマンドで取得した日付および時間情報、またはEIBDATEおよびEIBTIMEに保存された日付および時間情報をユーザーが要求するフォーマットに変換します。
INQUIRE REQID	START、DELAYコマンドを使用して待機中の要求の情報を返します。
RETRIEVE	STARTコマンドで起動したトランザクションがSTARTコマンドの各種オプションを使って渡されたデータを取得します。

- START関連コマンド

以下は、インターバル制御コマンドのうちSTART関連コマンドの一覧です。各コマンドの詳細については該当する節を参照してください。

コマンド	説明
DELAY	特定時刻まで、あるいは特定期間の間タスクの実行を遅延させます。
START	特定トランザクションを指定した時刻に実行することをシステムに要求します。

3.3.1. ASKTIME

現在の日付と時間情報をシステムの絶対時間(Absolute Time)値で取得します。この値は人間には分かりにくいので、**ASKTIME**コマンドの後に**FORMATTIME**コマンドを使用して、ユーザーが要求するフォーマットで時間情報を取得することを推奨します。この情報はEIBフィールドのEIBTIME、EIBDATEに保存されます。

- 構文

```
EXEC CICS ASKTIME [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
ABSTIME	OSCシステムが管理する時間情報のコピーがABSTIMEオプションにより指定された変数に保存されます。

3.3.2. CANCEL

DELAYまたはSTARTコマンドの要求を取り消します。DELAYコマンドで延期要求された時間が過ぎた場合や、STARTコマンドで要求した起動時刻が過ぎた場合は取り消すことができません。

- 構文

```
EXEC CICS CANCEL [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
REQID	取り消すREQIDを指定します。
SYSID	CANCELコマンドを実行するリモート・サーバーを指定します。
TRANSID	適用するトランザクション名を指定します。

3.3.3. DELAY

特定時刻まで、あるいは特定期間の間タスクの実行を遅延させます。

- 構文

```
EXEC CICS DELAY [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
FOR	バイナリ値で遅延期間を指定します。 – HOURS – MINUTES – SECONDS – MILLISECS
INTERVAL	タスクを遅延させる期間を指定します。(バック10進数)
REQID	要求の識別子を指定します。 REQIDを参照して満期になっていないDELAY要求の取り消しが可能です。
TIME	タスクの遅延を終了する時刻を指定します。(バック10進数)
UNTIL	バイナリ値で遅延を終了する時刻を指定します。 – HOURS – MINUTES – SECONDS

3.3.4. FORMATTIME

ASKTIMEコマンドで取得した日付および時間情報、またはEIBDATEおよびEIBTIMEに保存された日付および時間情報をユーザーが要求するフォーマットに変換します。

- 構文

```
EXEC CICS FORMATTIME [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
ABSTIME	絶対日付/時間(Absolute Date/Time)フォーマットを指定します。

オプション	説明
DATE	日付形式で返します。
DATEFORM	MMDDYY形式で返します。
DATESEP	YEARとMONTH、MONTHとDAYの間に、あるいはYYDDDなどのオプションでYEARとDAYの間に区切り子を入れる場合に区切り子を指定できます。区切り子を指定せずにオプションを設定すると、デフォルトでスラッシュ(/)が使用されます。
DAYCOUNT	1900年1月1日以降の日付数を返します。
DAYOFMONTH	現在の月の日付数を返します。
DAYOFWEEK	現在の週の相対的な日付数を返します。 (SUNDAYは0、MONDAYは1、...、SATURDAYは6)
DDMMYY	DAY/MONTH/YEAR（最後の2桁）で日付を返します。DAY、MONTH、YEARの間に区切り子が含まれます。
DDMMYYYY	DAY/MONTH/YEAR（4桁）で日付を返します。DAY、MONTH、YEARの間に区切り子が含まれます。
FULLDATE	DATEFORMに基づいてYEARを4桁で返します。
MILLISECONDS	ABSTIMEによって指定された現在の秒のミリ秒数を0から999の範囲のバイナリ整数で返します。
MMDDYY	MONTH/DAY/YEAR（最後の2桁）で日付を返します。MONTH、DAY、YEARの間に区切り子が含まれます。
MMDDYYYY	MONTH/DAY/YEAR（4桁）で日付を返します。MONTH、DAY、YEARの間に区切り子が含まれます。
MONTHOFYEAR	当該年度の月数を返します。
TIME	hh:mm:ssの形式で時間情報を返します。デフォルトの区切り子としてコロン(:)を使用します（TIMESEPオプションで区切り子を変更可能）。
TIMESEP	TIMEオプションで返される時間フォーマットの区切り子を指定します。
YEAR	4桁でYEAR情報を返します。
YYDDMM	YEAR（最後の2桁）/DAY/MONTHで日付を返します。YEAR、DAY、MONTHの間に区切り子が含まれます。
YYMMDD	YEAR（最後の2桁）/MONTH/DAYで日付を返します。YEAR、MONTH、DAYの間に区切り子が含まれます。
YYYYDDD	YEAR（4桁）/DAYで日付を返します。DAYは、当該年度の日付数を示します。YEAR、DAYの間に区切り子が含まれます。

オプション	説明
YYYYDDMM	YEAR（4桁）/DAY/MONTHで日付を返します。YEAR、DAY、MONTHの間に区切り子が含まれます。
YYYYMMDD	YEAR（4桁）/MONTH/DAYで日付を返します。YEAR、MONTH、DAYの間に区切り子が含まれます。
YYDDD	YEAR（最後の2桁）/DAYで日付を返します。DAYは、当該年度の日付数を示します。YEAR、DAYの間に区切り子が含まれます。

3.3.5. INQUIRE REQID

トランザクション・クラスとクラス内の現在のActivityに定義されている制限を確認します。

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE REQID [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
REQID	照会する要求の8バイトの識別子を指定します。
TERMID	要求を生成したSTARTコマンドのTERMIDオプションに指定された4桁の端末識別子を返します。
TIME	INQUIREコマンド以前の午前0時から測定された絶対値で有効期限を返します。
TRANSID	要求を生成したコマンドのTRANSIDオプションに指定された4桁のトランザクション名を返します。

参考

AFTER、AT、FMHSTATUS、HOURS、INTERVAL、LENGTH、MINUTES、QUEUE、REQTYPE、RTERMID、RTRANSID、SECONDS、SET、USERIDはサポートしていないオプションです。

3.3.6. RETRIEVE

STARTコマンドで起動したトランザクションが、STARTコマンドの各種オプションによって渡されたデータを読み込みます。

- 構文

```
EXEC CICS RETRIEVE [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
INTO	取得するデータの保存領域を指定します。
LENGTH	データ保存領域の長さを指定します。
QUEUE	STARTコマンドのQUEUEオプションで渡された値です。
RTERMID	STARTコマンドのRTERMIDオプションで渡された値です。
RTRANSID	STARTコマンドのRTRANSIDオプションで渡された値です。
SET	取得するデータの保存先のポインター参照を指定します。

参考

WAITオプションはバーシングのみサポートしています。

3.3.7. START

特定トランザクションを指定した時刻に実行することをシステムに要求します。

- 構文

```
EXEC CICS START [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
AFTER	一定時間の後開始する場合、その時間を指定します。 – HOURS – MINUTES – SECONDS
AT	開始時刻を指定します。 – HOURS – MINUTES – SECONDS
CHANNEL	開始するタスクに渡されるキャンセルの名前を指定します。CHANNELオプションはFROMオプションと一緒に使用できません。
FROM	開始するタスクでRETRIEVEコマンドを使用して取得するデータ領域を指定します。

オプション	説明
INTERVAL	タスクを開始するまでの時間間隔を指定します(パック10進数)。
LENGTH	FROMオプションで転送するデータの長さを指定します。
NOCHECK	トランザクションを開始する際に応答を受信しないように設定します。 リモート・システムで開始されたタスクについてはエラー条件が返されません。
QUEUE	開始要求に使われるキュー名を指定します。
REQID	要求の識別子を指定します。満期になっていない開始要求は取り消すことができます。 REQIDオプションを指定しない場合、OSCアプリケーション・サーバーが新しい要求識別子を作成します。コマンドが正常に実行された後、ユーザーはEIBREQID項目から要求識別子の値を取得することができます。
PROTECT	同期点(Syncpoint)によって要求処理の有無を選択するオプションです。 PROTECTオプションを使用した場合、「0xFC」で始まる8文字のREQIDが返されます。使用しない場合、「DF」で始まる8文字のREQIDが返されます。
RTERMID	TRANSIDに指定されたトランザクションが起動した場合に、RETRIEVEコマンドで取得する端末識別子を指定します。
RTRANSID	TRANSIDに指定されたトランザクションが起動した場合に、RETRIEVEコマンドで取得するトランザクション識別子を指定します。
SYSID	要求するリモート・アプリケーション・サーバーを指定します。
TERMID	開始を要求するトランザクションの端末名を指定します。
TIME	タスクの開始時刻を指定します(パック10進数)。
TRANSID	開始を要求するトランザクションの名前を指定します。
USERID	開始を要求するトランザクションのユーザー識別子を指定します。

参考

1. ATTACHオプションは構文解析のみサポートしています。
2. STARTコマンド以外に、BATCHのMTPBATCHの次のコマンドを使用してトランザクションを実行することもできます。

```
CEMT STAR <トランザクション名> [ <端末名> <ll data> ]
```

3.4. タスク制御

OSCアプリケーションは、一般的にクライアントのトランザクション要求によって実行されます。トランザクション要求を受けてサーバーは一連の作業を処理しますが、こうした一連の作業をタスクと言います。

OSCアプリケーション・サーバーは、多数のサーバー・プロセスを利用してタスクを並列的に処理します。ユーザーは複数のタスクが同時に同じリソースにアクセスすることを業務的に制御するために、リソースを中心にタスクに順番を付けることができます。

以下はその例です。

1. タスクTがENQコマンドで特定名のリソースRを先取りします。
2. 他のタスクUがリソースRを先取りするためにENQコマンドを実行します。
3. タスクTがリソースRを先取りしているため、タスクUは待機状態になります。
4. タスクTがDEQコマンドでリソースRに対する先取りを解除します。
5. タスクUが待機状態から出てリソースRを先取りします。

ENQコマンドで先取りされたリソースは、ユーザーが直接**DEQ**コマンドを呼び出さなくても、当該UOWまたはタスクが終わるときに自動で解除されます。この先取りの持続時間は**ENQ**コマンドのオプションで指定できます。現在OSCアプリケーション・サーバーは**ENQ**コマンドによるリソース先取りがリソース名を使用してのみ可能であるため、**LENGTH**オプションを指定する必要があります。

タスク制御コマンド

以下はタスク制御コマンドの一覧です。各コマンドの詳細については該当する節を参照してください。

コマンド	説明
DEQ	リソースの先取りを解除します。
ENQ	リソースの先取りを要求します。
INQUIRE TASK	特定のユーザー・タスク情報を返します。
INQUIRE TASK LIST	ユーザー・タスク一覧を返します。ユーザー・タスクは、一般的に運用者が呼び出すOSC提供トランザクションまたはユーザー定義トランザクションに関連するタスクです。
INQUIRE TRANCLASS	トランザクション・クラスおよびクラス内の現在のアクティビティに定義された限界を問い合わせます。
INQUIRE TRANSACTION	OSCシステムにインストールされている特定のトランザクション情報を検索します。

コマンド	説明
SET TRANCLASS	特定のトランザクション・クラス内で管理できるタスクの限界を変更することができます。
SET TRANSACTION	トランザクション定義の一部属性を変更することができます。

3.4.1. DEQ

リソースの先取りを解除します。

- 構文

```
EXEC CICS DEQ [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
RESOURCE	ENQコマンドで先取りしたリソース名を指定します。
LENGTH	リソース名で先取りした場合、リソース名の長さを指定します。
UOW TASK MAXLIFETIME	リソースを先取りするときに指定したオプションと同じ値を指定します。

3.4.2. ENQ

リソースの先取りを要求します。

- 構文

```
EXEC CICS ENQ [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
LENGTH	リソース名で先取りする場合、リソース名の長さを指定します。
NOSUSPEND	他のユーザーがリソースを使用している場合、待機せずにENQBUSY状態になります。
RESOURCE	先取りするリソース名を指定します。
UOW TASK MAXLIFETIME	– UOW, TASK : UOWまたはTASK単位のリソース先取り持続時間を指定します。 – MAXLIFETIME : CVDA値を利用して持続時間を指定します。

3.4.3. INQUIRE TASK

特定のユーザー・タスク情報を返します。

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE TASK [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
ATTACHTIME	タスクが添付された時間をABSTIME形式の8バイトのパック10進数で返します。
END	ブラウジングを中止します。
FACILITY	FacilityがTDQ、端末、またはシステムである場合、タスクの初期化に関連するFacilityの名前を返します。
NEXT	INQUIREコマンドを繰り返し実行します。1つのリソース定義を返します。
START	ブラウジングを開始します。
TASK	問い合わせるタスクの4バイトのパック10進数のシーケンス番号を指定します。
TRANSACTION	タスクが実行されているトランザクションの4文字の名前を返します。
PROGRAM	タスクが最初に実行されたプログラムの8文字の名前を返します。
USERID	タスクに関連付けられたユーザーIDを返します。
REMOTESYSTEM	タスクを実行しているトランザクション定義のREMOTESYSTEMオプションの4文字の名前を返します。トランザクション定義がREMOTESYSTEMを指定しない場合は、空白を返します。

参考

ACTIVITYID、BRFACILITY、BRIDGE、CMDSEC、CURRENTPROG、DB2PLAN、DTIMEOUT、DUMPING、FACILITYTYPE、IDENTIFER、INDOUBT、INDOUBTMINS、INDOUBTWAIT、IPFACILITIES、IPFLISTSIZE、ISOLATEST、PRIORITY、PROCESS、PROCESSTYPE、PROFILE、PURGEABILITY、REMOTENAME、RESNAME、RESSEC、ROUTING、RTIMEOUT、RUNAWAY、ROUTING、SCRNSIZE、STARTCODE、STORAGECLEAR、SUSPENDTIME、SUSPENDTYPE、SUSPENDVALUE、TASKDATAKEY、TASKDATALOC、TCB、TCLASS、TRACING、TRANCLASS、TRANPRIORITY、TRPROF、TWASIZE、UOW
オプションはサポートしていません。

3.4.4. INQUIRE TASK LIST

ユーザー・タスク一覧を返します。ユーザー・タスクは、一般的に運用者が呼び出すOSC提供トランザクションまたはユーザー定義トランザクションに関連するタスクです。

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE TASK LIST [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
LISTSIZE	問い合わせるカテゴリのタスク数を返します。
SET	4バイトのパック10進数形式のタスク番号一覧のアドレスを返します。
SETTRANSID	4バイトのトランザクション識別子一覧のアドレスを返します。
DISPATCHABLE	実行準備が完了したタスクがタスク一覧に含まれるように指定します。
RUNNING	実行中のタスクがタスク一覧に含まれるように指定します。
SUSPENDED	一時停止されたタスクがタスク一覧に含まれるように指定します。

3.4.5. INQUIRE TRANCLASS

トランザクション・クラスおよびクラス内の現在のアクティビティに定義された限界を問い合わせます。

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE TRANCLASS [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
ACTIVE	クラス内の現在のタスク数を返します。
END	ブラウジングを中止します。
MAXACTIVE	同時に実行できるトランザクション・クラスの最大タスク数を返します。
NEXT	INQUIREコマンドを繰り返し実行します。1つのリソース定義を返します。
PURGETHRESH	初期ディスパッチを待機できる最大のタスク数を返します。
QUEUED	初期ディスパッチを待機中のタスク数を返します。
START	ブラウジングを開始します。

オプション	説明
TRANCLASS	問い合わせるトランザクション・クラスの8文字の名前を指定します。

参考

CHANGEAGENT、CHANGEAGREL、CHANGETIME、CHANGEUSRID、DEFINESOURCE、DEFINETIME、INSTALLAGENT、INSTALLTIME、INSTALLUSRIDオプションはサポートしていません。

3.4.6. INQUIRE TRANSACTION

OSCシステムにインストールされている特定のトランザクション情報を検索します。

● 構文

```
EXEC CICS INQUIRE TRANSACTION [option ...] END-EXEC.
```

● オプション

オプション	説明
END	ブラウジングを中止します。
NEXT	INQUIREコマンドを繰り返し実行します。1つのリソース定義を返します。
PROGRAM	トランザクションを実行するタスクで呼び出した最初のプログラムの名前を返します。
REMOTENAME	REMOTESYSTEMオプションで指定されたOSCリージョンの名前の8文字を返します。
REMOTESYSTEM	OSCリージョンの4文字の名前を返します。
RESSEC	トランザクションを実行するタスクについて、リソース・レベルのセキュリティ・チェックを実行するかどうかを返します。
SHUTDOWN	要求されていない入力を処理するタスクによってOSC終了中にトランザクションを実行できるかどうかを返します。
START	ブラウジングを開始します。
TCLASS	タスク番号が指定したクラスに属する場合、トランザクションが属したトランザクション・クラスの番号を返します。
TRANCLASS	トランザクションが属したトランザクション・クラスの8文字の名前を返します。
TRANSACTION	問い合わせ中のトランザクション定義の4文字の名前を指定します。
TWASIZE	トランザクション作業領域(TWA)のサイズを返します。

オプション	説明
STATUS	トランザクションが有効か無効かを返します。

参考

BREXIT、CHANGEAGENT、CHANGEAGREL、CHANGETIME、CHANGEUSRID、CMDSEC、DEFINESOURCE、DEFINETIME、DTIMEOUT、DUMPING、FACILITYLIKE、INDOUBTWAIT、INSTALLAGENT、INSTALLTIME、INSTALLUSRID、ISOLATEST、PRIORITY、OTSTIMEOUT、PROFILE、PURGEABILITY、ROUTING、ROUTESTATUS、RTIMEOUT、RUNAWAY、RUNAWAYTYPE、SCRNSIZE、STORAGEECLEAR、TASKDATAKEY、TASKDATALOC、TRACING、TRPROF、INDOUBT、INDOUBTMINsオプションはサポートしていません。

3.4.7. SET TRANCLASS

特定のトランザクション・クラス内で管理できるタスクの限界を変更することができます。

- 構文

```
EXEC CICS SET TRANCLASS [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
TRANCLASS	変更するトランザクション・クラスの8文字の名前を指定します。
MAXACTIVE	トランザクション・クラスで同時に実行するタスクの最大数を指定します。
PURGETHRESH	初期ディスパッチを待機できる最大のタスク数より1つ多い値を指定します。

参考

END、NEXT、STARTオプションは構文解析のみサポートしています。

3.4.8. SET TRANSACTION

トランザクション定義の一部属性を変更することができます。

- 構文

```
EXEC CICS SET TRANSACTION [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
SHUTDOWN	要求されていない入力を処理するタスクによってOSC終了中にトランザクションを実行できるかどうかを指定します。
STATUS	トランザクションを使用できるかどうかを指定します。
TRANSACTION	変更するトランザクションの4文字の名前を指定します。
TCLASS	トランザクションが属するトランザクション・クラスの値をフルワード2進数で指定します。
TRANCLASS	トランザクションが属するトランザクション・クラスの8文字の名前を指定します。

参考

1. DUMPING、PRIORITY、PURGEABILITY、RUNAWAY、RUNAWAYTYPE、STATUS、TRACINGオプションはサポートしていません。
2. END、NEXT、STARTオプションは構文解析のみサポートしています。
3. SET TRANSACTIONコマンド以外に、BATCHのMTPBATCHの次のコマンドを使用して属性を変更することができます。

```
CEMT SET TRAN <トランザクション名> DIS | ENA
```

3.4.9. CREATE TRANSACTION

トランザクション・リソースを動的に生成します。

● 構文

```
EXEC CICS CREATE TRANSACTION [option ...] END-EXEC.
```

● オプション

オプション	説明
TRANSACTION	生成されるトランザクションの4文字の名前を指定します。
ATTRIBUTES	生成されるトランザクションの属性を指定します。 ATTRIBUTESは、システム定義の属性をそのまま入力してOSCのRTSDに生成されるようにします。
ATTRLEN	ATTRIBUTESの長さを指定します。
LOG	ログに記録するように指定します。
NOLOG	ログに記録されないように指定します。
LOGMESSAGE	ログに記録するかどうかを指定します

参考

LOG、NOLOG、LOGMESSAGEオプションはサポートしていません。

3.5. 動的領域の制御

OSCアプリケーション・サーバーは、アプリケーション・プログラムを実行するとき、固定長のプログラム・ローカル領域（COBOLプログラムの場合、WORKING-STORAGE SECTION）を割り当て、プログラムはその領域を活用して業務ロジックを構成します。しかし、業務ロジックに従って動的領域の割り当てを受けて使用の方がより効率的な場合もあります。このため、OSCアプリケーション・サーバーはプログラムがメモリを動的に割り当てられる機能を提供します。割り当てられるメモリの保存領域は1バイトから整数型の最大値まで可能です。このサイズは要求時点のシステム状態によって制限されることもあります。

割り当てられた領域は一般的にタスク単位でシステムに自動的に返されますが、**SHARED**オプションを指定すると、タスク終了後も返されず、タスク間でデータを送受信できる領域として活用できます。SHAREDオプションを使用する場合、CICSでの使用とは異なる部分があるため、[3.5.2節「タスク間のメモリ共有」](#)を参照してください。

動的領域の制御コマンド

以下は、動的領域の制御コマンドの一覧です。各コマンドの詳細については該当する節を参照してください。

コマンド	説明
FREEMAIN	GETMAIN で割り当てられた保存領域をユーザーが明示的に返します。
GETMAIN	動的にメモリ割り当てを要求します。

3.5.1. FREEMAIN

GETMAINで割り当てられた保存領域をユーザーが明示的に返すために使用します。

- 構文

```
EXEC CICS FREEMAIN [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
DATA DATAPOINTER	以下のオプションから選択します。 - DATA : 返す領域を指定します。 - DATAPOINTER : 返す領域のアドレスを指定します。

3.5.2. GETMAIN

動的にメモリ割り当てを要求するコマンドです。割り当てを受けたメモリの返却時点はSHAREDオプションの有無によって変わります。SHAREDオプションを指定していない場合は、FREEMAINコマンドを呼び出さなくてもタスク終了時点で自動的に返されます。SHAREDオプションを指定すると、ユーザーが直接FREEMAINコマンドを使用してメモリを返す必要があります。

- 構文

```
EXEC CICS GETMAIN [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
FLENGTH LENGTH	取得するデータ領域のサイズを指定します。
INITIMG	初期化値を指定します。
SET	割り当てられるポインター参照を指定します。
SHARED	ユーザーが直接FREEMAINを呼び出した場合に返却するように指定します。

参考

1. BELOWオプションはサポートしていません。
 2. CICSDATAKEY、NOSUSPEND、USERDATAKEYオプションは構文解析のみサポートしています。
-

タスク間のメモリ共有

SHAREDオプションを指定して**GETMAIN**コマンドで取得した保存領域は、タスク間のデータ転送のために活用できます。

OSCアプリケーション・サーバーの各タスクは相互異なるサーバー・プロセスによって実行されるため、現在のタスクで使用するメモリ・アドレスを他のタスクに渡しても、対象タスクで同じメモリ領域のアクセスを保証できません。同一メモリ領域にアクセスするには、ENCODEMAIN、DECODEMAIN関数を使用してメモリ・アドレスを変換して転送します。

- ENCODEMAIN関数

ENCODEMAIN関数は、GETMAINコマンドで取得したメモリの特定アドレスを他のタスクでDECODEMAIN関数に逆変換してアクセスできるようにアドレスの変換機能を実行します。ENCODEMAIN関数に他のプロセスと共有するためのメモリ・ブロックのアドレス値と相対アドレス値を取得する整数型変数の参照を転送すると、ENCODEMAIN関数は取得したアドレス値を相対アドレス値に変換して渡した整数型変数に格納します。

以下は、ENCODEMAIN関数の使用例です。

```

. . .
    WORKING-STORAGE SECTION.
    01  PTR USAGE IS POINTER.
    01  OFFSET PIC S9(9) COMP.

    PROCEDURE DIVISION.
. . .
    CALL "cics_encodemain" USING BY VALUE PTR
    BY REFERENCE OFFSET.
. . .

```

● DECODEMAIN関数

対象アプリケーション・プログラムでは、システム保存領域などを介して渡された相対アドレスをDECODEMAIN関数を使って変換した後、当該メモリにアクセスします。DECODEMAIN関数にメモリ・アドレスを取得する変数の参照と整数タイプの相対アドレスを入力すると、DECODEMAIN関数で取得した相対アドレスを絶対アドレスに変換して取得したメモリ・アドレスの参照に格納します。

以下は、DECODEMAIN関数の使用例です。

```

. . .
    WORKING-STORAGE SECTION.
    01  PTR USAGE IS POINTER.
    01  OFFSET PIC S9(9) COMP.

    PROCEDURE DIVISION.
. . .
    CALL "cics_decodemain" USING BY REFERENCE PTR
    BY VALUE OFFSET.
. . .

```

3.6. 一時保存キュー(TSQ)

TSQ(Temporary Storage Queue)は、ユーザーがキュー(queue)形式のデータ構造にデータを保存したり、キュー・データ全体を削除できるように提供するリソースです。

TSQは、OSCアプリケーション・サーバーが予め準備するのではなく、キューの最初のレコード・データが作成されるときに生成されます。したがって、既に属性が定義されているリソースと違って、キューが生成されるときに各キューの個別属性が決まります。キューの属性は保存領域と復旧の有無で区分されます。

● 保存領域

TSQには、キュー・データを他のデスティネーション(Destination)で管理する特徴があります。

MAINまたはAUXILIARY保存領域は異なりますが、アプリケーションで使用方法は同じです。保存領域の属性は、**EXEC CICS WRITEQ TS**コマンドでMAINまたはAUXILIARYオプションを設

定するか、TSMODELリソース定義に設定することで指定できます。その他の場合はデフォルト値としてAUXILIARYが指定されます。このデフォルト値は、OpenFrame環境設定の **osc.{servername}**サブジェクト、**TSQ**セクションの**DFLTDEST**キー値を「MAIN」に設定して変更することができます。

保存領域	特徴
MAIN	キューの内容は、サーバーの設定に指定された共有メモリ領域で管理されます。 システム共有メモリに構成されるため、TSAMデータセットを使用するAUXILIARY保存領域より高速のI/O性能を提供します。 OpenFrame環境設定の osc.{servername} サブジェクト、 TSQ セクションの MAINDEST キー値を「DB」に設定すると、キューの内容を共有メモリ領域に保存せずに、DBに保存することができます。この機能は、マルチノード・クラスターを構成時に使用することができます。
AUXILIARY	キューの内容は、サーバーの設定に指定されているQINFO、QDATAなど2つのTSAMデータセットを利用して管理されます。性能は低下しますが、トランザクション単位の復旧が可能である上、システムが再起動するときも以前の情報が残ります。（デフォルト値）

参考

osc.{servername}サブジェクトの設定方法については『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

● 復旧/非復旧

復旧/非復旧の属性はTSMODELリソース定義によって決まりますが、TSMODELが存在しない場合はNON-RECOVERABLEで設定されます。TSQリソースは関数移送の対象であるため、特定アプリケーション・サーバーで動作するアプリケーションから他のサーバーにあるTSQにアクセスすることができます。

保存領域	キュー
RECOVERABLE	AUXILIARY
NON-RECOVERABLE	MAIN, AUXILIARY

参考

TSQリソースの詳細については「[8.3. 関数移送](#)」を参照してください。

TSQおよびTSMODELコマンド

ユーザーはアプリケーション・プログラムを利用してTSQのデータを読み込み、書き込み、削除ができます。TSQの名前は最大16バイトまでサポートします。8バイトまではQUEUEオプションを使用して名前を指定し、最大16バイトまで使用する場合にはQNAMEオプションを使用します。単純にキュー名の長さに基づいてオプションを選択して指定します。

TSQおよびTSMODELアクセス・コマンドの一覧です。各コマンドの詳細については該当する節を参照してください。

コマンド	説明
DELETEQ TS	特定TSQを削除します。当該キューが保持しているすべての内容を削除します。
INQUIRE TSQUEUE TSQNAME	特定TSQの情報を読み込むシステム・コマンドです。
INQUIRE TSMODEL	TSMODELのリソース情報を読み込みます。
READQ TS	特定TSQのデータを読み込みます。
SET TSQUEUE TSQNAME	特定TSQを管理します。
WRITEQ TS	指定TSQにデータを記録します。

3.6.1. DELETEQ TS

特定TSQを削除するコマンドです。当該キューが保持するすべての内容も一緒に削除されます。

- 構文

```
EXEC CICS DELETEQ TS [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
QUEUE	1~8バイトの文字列で削除するキュー名を指定します。
QNAME	1~16バイトの文字列で削除するキュー名を指定します。
SYSID	関数移送するSYSIDを指定します。

3.6.2. INQUIRE TSMODEL

TSMODELのリソース情報を読み込むコマンドです。

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE TSMODEL [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
LOCATION	当該TSMODELにマッチされるキューの保存領域の情報を返します。
POOLNAME	共有プールの名前を返します。
PREFIX	モデルに対するプレフィックスを指定します。
REMOTEPREFIX	リモート・システムのプレフィックス名として使用する文字列を返します。
REMOTESYSTEM	TSMODELが定義されているリモート・システムの識別子を指定します。
TSMODEL	閲覧したいTSMODELを指定します。

参考

1. TSMODELの詳細については、『OpenFrame OSCリソース定義ガイド』を参照してください。
 2. CHANGEAGENT、CHANGEAGREL、CHANGETIME、CHANGEUSRID、DEFINESOURCE、DEFINETIME、EXPIRYINT、INSTALLAGENT、INSTALLTIME、INSTALLUSRID、RECOVSTATUS、SECURITYSTオプションはサポートしていません。
-

3.6.3. INQUIRE TSQUEUE|TSQNAME

特定TSQの情報を読み込むシステム・コマンドです。

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE TSQUEUE|TSQNAME [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
FLENGTH	当該キューの全長を返します。
LASTUSEDINT	最後にキューが使われた時間と現在の時間との間隔を返します。
LOCATION	AUXILLIARYとMAINのうち、必要な保存領域を指定します。
MAXITEMLEN	保存されたレコードのうち、最大レコード長を返します。
MINITEMLEN	保存されたレコードのうち、最小レコード長を返します。
NUMITEMS	保存されたレコードの総数を返します。

オプション	説明
RECOVSTATUS	復旧できる情報を返します。
TRANSID	キューを最初に生成したトランザクションIDを返します。
TSQNAME	1~16バイトの文字列で照会しようとするキュー名を指定します。
TSQUEUE	1~8バイトの文字列で照会しようとするキュー名を指定します。

参考

POOLNAME、SYSIDオプションはサポートしていません。

3.6.4. SET TSQUEUE|TSQNAME

特定TSQを管理するコマンドです。**DELETEQ TS**と違い、最後にキューが使われた時間と現在の時間の間隔を条件に指定してキューを削除できます。

- 構文

```
EXEC CICS SET TSQUEUE|TSQNAME [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
ACTION	実行する動作に合わせてCVDA値を指定します。CVDA値のうち現在はDELETE値のみサポートします。
DELETE	CVDA値の代わりにキューの削除を実行します。
LASTUSEDINT	最後の使用時間の間隔が指定された値以上である場合のみ削除します。
TSQNAME	1~16バイトの文字列で管理しようとするキュー名を指定します。
TSQUEUE	1~8バイトの文字列で管理しようとするキュー名を指定します。

参考

POOLNAME、SYSIDオプションはサポートしていません。

3.6.5. READQ TS

特定TSQのデータを読み込むコマンドです。ITEMの番数を指定して保存されたレコード数を読み込むこともでき、NEXTオプションを利用して順番に次のレコードを読み込む順次検索もサポートします。レコードを読み込んでもキューからデータが削除されません。

- 構文

```
EXEC CICS READQ TS [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
ITEM	取得するレコードの番数を指定します。
INTO	取得するデータの保存領域を指定します。
LENGTH	取得するデータの保存領域の長さを指定します。
NEXT	次のレコードを順次読み込みます。
NUMITEMS	キューに蓄積されているデータ・レコードの数を返します。
QNAME	1~16バイトの文字列で読み込もうとするキュー名を指定します。
QUEUE	1~8バイトの文字列で読み込もうとするキュー名を指定します。
SET	取得するデータの保存先のポインター参照を指定します。 保存領域はシステムが割り当てます。
SYSID	関数移送するSYSIDを指定します。

3.6.6. WRITEQ TS

指定したTSQにデータを記録するコマンドです。既存で生成されたTSQがない場合、キューが動的に生成され、動的に生成されたキューにデータが蓄積されます。

- 構文

```
EXEC CICS WRITEQ TS [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
AUXILIARY	データセットにTSQを保存します。
FROM	記録するデータの保存領域を指定します。
ITEM	記録するレコードの番数を指定します。
LENGTH	記録するデータ長を指定します。
MAIN	メモリにTSQを保存します。
NOSUSPEND	WRITEQ TS要求のためのスペースが充分でない場合、アプリケーション・プログラムが停止しません。
NUMITEMS	キューに蓄積されているデータ・レコードの数を返します。

オプション	説明
QUEUE	1~8バイトの文字列で記録するキュー名を指定します。
QNAME	1~16バイトの文字列で記録するキュー名を指定します。
REWRITE	特定番地数のレコードを上書きする場合、当該オプションを指定します。 REWRITEオプションがない場合、単純にキューにデータが蓄積される形式で保存され、REWRITEオプションを指定した場合、既に作成されたレコードを上書きします。
SYSID	関数移送するSYSIDを指定します。

3.7. データ転送キュー(TDQ)

TDQ(Transient Data Queue)は、データを転送するためにデータを蓄積するキューです。

TDQは以下の用途で使します。

- OSCアプリケーション間のデータ通信
- OSCと他のシステムを連携するときにデータを一時保存
- UNIXファイルのログ形式でデータを蓄積する機能

TDQは、機能的な特徴によって分類できるIntra-partition、Extra-partition、Logの3つのタイプと管理面で有効なIndirect、Remoteの2つのタイプを含む計5つのタイプがあります。

• パーティション内TDQ(Intra-partition TDQ)

TDQUEUEリソース定義でTYPEをINTRAに指定したTDQであり、OSCアプリケーション間でデータを送受信するときに使われます。OSCアプリケーション・サーバーは、パーティション内TDQに保存されるレコードをTSAMデータセットを利用して管理します。

パーティション内TDQは、リソース定義にRECOVSTATUSを設定して障害が発生した場合に復旧できるようにすることができます。パーティション内TDQが他のタイプのTDQと区別されるもう1つの特徴はATI(Automatic Transaction Initiation)機能にあります。これは、キューに蓄積されたレコード数がリソース定義に設定された値に至る場合、指定されたトランザクションを自動で起動させる機能です。

ATIFACILITYをTERMINALに設定した場合、端末が登録されていなければ自動起動は失敗します。端末が登録はされていても接続されていなければ、内部スケジューリング・キューに蓄積され、端末が接続されたときにトランザクションが起動します。

WRITEQ TDコマンドを実行したときに、キューに蓄積されたレコード数がTRIGGERLEVELより大きい場合はATIが実行されません。このような例外的な状況では、osadminツールを利用して問題となるTDQを削除することができます。RECOVSTATUSがLOGICALである場合は、WRITEQ TDの実行時にキューに蓄積されたレコード数がTRIGGERLEVELを超えても、SYNCPPOINTコマンドまたはRETURNコマンドを実行したときにATIが実行されます。

- **パーティション外TDQ(Extra-partition TDQ)**

OSCシステム内部のデータ共有ではなく、他のシステムにデータを送信するために使われます。TDQリソース定義におけるTYPEはEXTRAに定義されます。

- **ログTDQ(Log TDQ)**

ログTDQは、OSCアプリケーション・プログラムでログ機能として使用できるTDQリソース・タイプです。アプリケーション・プログラムがパーティション外TDQを通じてログを記録することに着目し、ファイルI/Oの性能を改善して追加された機能です。ログTDQはTDQリソース定義でTYPEをLOGに定義します。

OSCアプリケーションの補助サーバーであるOSC TDQ Logサーバーが当該サーバーのすべてのログTDQのI/O処理を担当します。アプリケーション・プログラムが当該TDQにデータを記録すると、サーバー名と同一名のスプール・ディレクトリのDDNAMEと同一名のファイルにログデータが順番に蓄積されます。OSC TDQ Logサーバーが複数プロセスで保存するデータを内部でバッファリングしてファイルに記録するため、全体システムの負荷を低減できます。

参考

アプリケーション・サーバーとOSC TDQ LogサーバーはTCP/IP通信を行います。

- **間接TDQ(Indirect TDQ)**

間接TDQはシステム管理面で有効なTDQであり、TDQリソース定義のTYPE項目にINDIRECTを定義します。アプリケーション・プログラムで当該TDQを使用すると、INDIRECTNAMEに指定されたキューを使用するのと同じ効果を出せます。

- **リモートTDQ(Remote TDQ)**

アプリケーション・プログラムはリモート・アプリケーション・サーバーにあるTDQにアクセスできます。この際、関数移送の対象として使われるTDQは、リソース定義のTYPE項目にRemoteという値を設定する必要があります。関数移送機能については「[8.3. 関数移送](#)」を参照してください。リモートTDQを指定する場合、TDQリソース定義のTYPE項目には何も指定せず、REMOTESYSTEM項目にリモート・アプリケーション・サーバーを指定します。

TDQアクセス・コマンド

TDQのアクセス方法はタイプによって少しずつ異なりますが、基本的に**DELETEQ TD**、**READQ TD**、**WRITEQ TD**など、それぞれTDQのデータを削除し、レコードを読み込み、新規レコードを記録するコマンドをサポートします。

以下は、TDQアクセス・コマンドの一覧です。各コマンドの詳細については該当する節を参照してください。

コマンド	説明
DELETEQ TD	TDQを削除します。

コマンド	説明
INQUIRE TDQUEUE	TDQの情報を検索します。
READQ TD	TDQのレコードを読み込みます。
SET TDQUEUE	TDQの一部属性を変更できます。
WRITEQ TD	TDQにレコード・データを記録します。
CREATE TDQUEUE	TDQを動的に作成します。
DISCARD TDQUEUE	動的に作成されたTDQを削除します。

3.7.1. DELETEQ TD

TDQを削除するコマンドです。パーティション内TDQおよびこれを指す間接TDQ、そしてリモートのパーティション内TDQに対してのみ、削除機能をサポートします。

- 構文

```
EXEC CICS DELETEQ TD [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
QUEUE	キュー名を指定します。
SYSID	リモート・システムの識別子を指定します。

3.7.2. INQUIRE TDQUEUE

特定のTDQの情報を検索します。

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE TDQUEUE [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
ATIFACILITY	キューに接続している端末またはセッションの有無を返します。
BLOCKFORMAT	キューに関連するデータセットがブロック・レコード形式であるかどうかを返します。
BLOCKSIZE	ブロックのサイズをバイト単位で返します。

オプション	説明
DDNAME	開始文字JCLに使用されたデータセット名を参照できる8文字の識別子を返します。
DISPOSITION	関連データセットの状態を返します。
DSNAME	関連するダミー・データセットを表す1~44文字の名前を返します。
ENABLESTATUS	アプリケーション・プログラムで待機列にアクセスできるかどうかを返します。
END	ブラウジングを中止します。
INDIRECTNAME	間接キューが指すキューの4文字の名前を返します。
NEXT	INQUIREコマンドを繰り返し実行します。1つのリソース定義が返されます。
OPENSTATUS	キューの開閉状態を返します。
PRINTCONTROL	キューに定義されているプリント制御タイプを返します。
RECORDFORMAT	キューの固定長または可変長レコードの有無を返します。
RECORDLENGTH	キューのレコード長を返します。キューのタイプがEXTRAでない場合は-1を返します。
RECOVSTATUS	キューに定義されている復旧タイプを返します。
REMOTENAME	REMOTESYSTEMオプションに設定されたOSCリージョンのファイルの8文字を返します。
REMOTESYSTEM	OSCリージョンの4文字の名前を返します。
SYSOUTCLASS	SYSOUTデータセットのクラス属性を表す文字を返します。DSNAMEが使用される場合、空白を返します。
START	ブラウジングを開始するために指定します。データは返しません。
TRIGGERLEVEL	自動トランザクション初期化(ATI)を発生させるためにキューに到達する必要がある項目数を返します。
TYPE	キューのタイプを返します。
TDQUEUE	一時的なデータ・キューの4文字の名前を指定します。

参考

ATITERMID、ATITRANID、ATIUSERID、CHANGEAGENT、CHANGEAGREL、CHANGETIME、CHANGEUSRID、DATABUFFERS、DEFINESOURCE、DEFINETIME、EMPTYSTATUS、ERROROPTION、INDOUBT、INDOUBTWAIT、INSTALLAGENT、INSTALLTIME、INSTALLUSRID、IOTYPE、MEMBER、NUMITEMS、REWINDオプションはサポートしていません。

3.7.3. READQ TD

TDQのレコードを読み込むコマンドです。パーティション内TDQおよびこれを指す間接TDQ、そしてリモートのパーティション内TDQに対してのみ、読み込み機能をサポートします。

- 構文

```
EXEC CICS READQ TD [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
INTO	取得するデータの保存領域を指定します。
LENGTH	取得するINTOデータ保存領域の最大長を指定します。
NOSUSPEND	アプリケーション・プログラムが、出力のためにすでに使用しているキューから読み込みを試みる場合、キューを使用できるまでタスクを中断しません。
QUEUE	キュー名を指定します。
SET	取得するデータの保存先のポインター参照を指定します。
SYSID	取得するリモートTDQのシステム識別子を指定します。

3.7.4. SET TDQUEUE

TDQの一部属性を変更することができます。

- 構文

```
EXEC CICS SET TDQUEUE [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
ATIFACILITY	キューに関連する端末またはセッションの有無を指定します。
ENABLESTATUS	アプリケーション・プログラムが待機列にアクセスできるかどうかを指定します。 – DISABLED – ENABLED
OPENSTATUS	キューに関連するデータセットの開閉を指定します。 – CLOSED – OPEN

オプション	説明
TDQUEUE	属性を変更中のTDQの4文字の名前を指定します。
TRIGGERLEVEL	キューに蓄積される項目数が、ここで指定した値に達すると、ATIが発生します。フルワード・バイナリ値で指定します。0を指定した場合は、ATIが発生しません。

参考

1. ATITERMID、ATITRANID、ATIUSERIDオプションはサポートしていません。
2. END、NEXT、STARTオプションは構文解析のみサポートしています。
3. SET TDQUEUEコマンド以外に、BATCHのMTPBATCHの次のコマンドを使用してOPENSTATUSを変更することもできます。

```
CEMT SET TD <TDQ名> CLOSED | OPEN
```

3.7.5. WRITEQ TD

TDQにレコード・データを記録するコマンドで、すべてのTDQタイプに使用できます。

● 構文

```
EXEC CICS WRITEQ TD [option ...] END-EXEC.
```

● オプション

オプション	説明
FROM	キューに記録するデータ保存領域を指定します。
LENGTH	記録するデータの長さを指定します。
QUEUE	キュー名を指定します。
SYSID	記録するリモートTDQのシステム識別子を指定します。

3.7.6. CREATE TDQUEUE

パーティション外TDQを動的に作成します。

● 構文

```
EXEC CICS CREATE TDQUEUE [option ...] END-EXEC.
```

● オプション

オプション	説明
TDQUEUE	作成するTDQの4文字の名前を指定します。
ATTRIBUTES	作成するTDQの属性を設定します。 システム定義の属性と同様に設定して、OSCのRTSDに作成します。 現在、設定可能な属性は以下のとおりです。 – TYPE({ EXTRA }) – TYPEFILE({ INPUT OUTPUT RDBACK }) – DISP({ SHR OLD MOD }) – DD or DDNAME(ddname) – DSN or DSNAME(dsname)
ATTRLEN	属性の長さを指定します。
LOG	ログに記録するように指定します。
NOLOG	ログに記録しないように指定します。
LOGMESSAGE	ログに記録するかどうかを指定します。

参考

LOG、NOLOG、LOGMESSAGEオプションはサポートしていません。

3.7.7. DISCARD TDQUEUE

動的に作成されたTDQを削除します。

- 構文

```
EXEC CICS DISCARD TDQUEUE [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
TDQUEUE	動的に作成されたTDQの4文字の名前を指定します。

3.8. チャンネルとコンテナ

チャンネル(Channel)とコンテナ(Container)は、アプリケーション・プログラム間でデータを送受信できるように提供するリソースです。コンテナはプログラム間でデータを送受信するために考案さ

れたデータ保存領域であり、名前が指定されています。つまり、指定された名前を持つCOMMAREA領域といえます。チャンネルはコンテナの集合であり、複数のコンテナを含みます。

OSCアプリケーション・プログラムは基本的にCOMMAREA領域を介してデータを送受信します。チャンネルとプログラムは一層アップグレードされたデータの送受信方式を提供し、COMMAREA領域の場合は32KBのサイズ制約がある反面、チャンネルとコンテナは制約がありません。

チャンネルとコンテナには以下の3つの特徴があります。

- チャンネルとコンテナは、それらを作成したプログラムとLINKおよびXCTLコマンドでチャンネルとコンテナを受信したプログラムでのみアクセスできます。それらのプログラムで利用できるチャンネルを**有効チャンネル**(current channel)といいます。
- プログラムの終了後は自動的にコンテナとその中のデータが削除されます。
- チャンネルとコンテナは復旧が不可能なデータ保存領域です。

DFHで始まるコンテナは、チャンネルを指定しない場合、DFHTMPCHチャンネルに保存されます。

チャンネルとコンテナ・コマンド

以下は、チャンネルとコンテナに関連するコマンドの一覧です。各コマンドの詳細については該当する節を参照してください。

コマンド	説明
DELETE CONTAINER	チャンネルのコンテナとその中に保存されているデータを削除します。
GET CONTAINER	チャンネルのコンテナからデータを読み込みます。
MOVE CONTAINER	チャンネルのコンテナを他のチャンネルに移動させます。
PUT CONTAINER	特定チャンネルのコンテナにデータを記録します。

3.8.1. DELETE CONTAINER

チャンネルのコンテナとその中に保存されているデータを削除するコマンドです。

- 構文

```
EXEC CICS DELETE CONTAINER [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
CHANNEL	コンテナを保存しているチャンネルを指定します。明示的にCHANNELオプションが与えられていない場合は有効チャンネルからコンテナを削除します。
CONTAINER	コンテナ名を指定します。

3.8.2. GET CONTAINER

チャンネルのコンテナからデータを読み込むコマンドです。明示的にCHANNELオプションが与えられていない場合、有効チャンネルからコンテナを読み込みます。

- 構文

```
EXEC CICS GET CONTAINER [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
CONTAINER	コンテナ名を指定します。
CHANNEL	コンテナを保存しているチャンネルを指定します。明示的にCHANNELオプションが与えられていない場合は有効チャンネルからコンテナを読み込みます。
FLENGTH	記録するデータの長さを指定します。
INTO	取得するデータの保存領域を指定します。
SET	取得するデータの保存先のポインター参照を指定します。

参考

NODATAオプションは構文解析のみサポートしています。

3.8.3. MOVE CONTAINER

チャンネルのコンテナを他のチャンネルに移動させるコマンドです。移動後、コンテナの内容は残りません。明示的にCHANNELおよびTOCHANNELオプションが与えられていない場合、有効チャンネルが適用されます。したがって、MOVE CONTAINERコマンドを使ってチャンネル間でコンテナを移動させるか、同じチャンネル内でコンテナ名を変更する目的で使用できます。

- 構文

```
EXEC CICS MOVE CONTAINER [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
AS	対象コンテナの名前を指定します。
CHANNEL	コンテナを保存しているチャンネルを指定します。
CONTAINER	コンテナ名を指定します。
TOCHANNEL	対象コンテナを保存しているチャンネルを指定します。

参考

FROMACTIVITY、FROMPROCESS、TOACTIVITY、TOPROCESSオプションは構文解析のみサポートしています。

3.8.4. PUT CONTAINER

特定チャンネルのコンテナにデータを記録します。

- 構文

```
EXEC CICS PUT CONTAINER [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
APPEND	コンテナに転送されるデータを既存のデータの後ろに追加するように指定します。
BIT	ビット・データです。FROMCCSIDを指定しない場合、この値がデフォルト値になります。
CONTAINER	コンテナ名を指定します。
CHANNEL	コンテナを保存しているチャンネルを指定します。明示的にCHANNELオプションが与えられていない場合、有効チャンネルにコンテナを記録します。
CHAR	文字データです。
DATATYPE	コンテナに保存するデータ型を指定します。
FLENGTH	記録するデータの長さを指定します。
FROM	記録するデータが保存されているパスを指定します。
FROMCCSID	現在のCCSIDを指定します。

3.9. ジャーナル制御

ジャーナル(Journal)は、ユーザーの必要に応じてシステムのイベントやデータ変更などの復旧を容易にするために、いかなるデータも記録できます。たとえば、データベースの変更事項やトランザクションの実行内容などを記録できます。ジャーナル制御は、ジャーナル・レコードを作成するWRITEコマンドとジャーナル結果を同期化(Synchronize)するWAITコマンドによって行われます。

OSCシステムではWRITEコマンドのみ提供し、WAITコマンドはサポートしていません。したがって、ジャーナル結果を同期化するには、WAITコマンドを使用する代わりにWRITEコマンドのWAITオプションを指定します。

ジャーナルは、BATCHのMTPBATCHの次のコマンドを使用して、ストリームを処理する前に現在のすべてのレコードがログ・ストリームに記録されるようにすることができます。

```
CEMT SET JO <ジャーナル名> FLUSH
```

ジャーナル制御コマンド

以下は、ジャーナル制御コマンドの一覧です。各コマンドの詳細については該当する節を参照してください。

コマンド	説明
JOURNAL	ジャーナル・レコードを作成します。
INQUIRE JOURNALMODEL	インストールされた特定のジャーナル・モデルの情報を返して該当するログ・ストリーム名を取得することができます。
WRITE JOURNALNAME	ジャーナル・レコードを作成します。JOURNALコマンドとオプションのみ異なります。
WRITE JOURNALNUM	ジャーナル・レコードを作成します。WRITE JOURNALNAMEではジャーナル名を指定しますが、ここではジャーナル番号を指定します。

3.9.1. JOURNAL

ジャーナル・レコードを作成するコマンドです。JOURNALコマンドは旧バージョンとの互換性を維持するために提供しており、[WRITE JOURNALNAME](#)コマンドを使用することを推奨します。

- 構文

```
EXEC CICS JOURNAL [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
FROM	ユーザー・データが保存されたパスを指定します。
JFILEID	ジャーナルIDであり、1から99までの値を指定できます。
JTYPEID	2バイトのIDであり、ジャーナル・レコードのoriginを指定します。
LENGTH	ユーザー・データの長さを指定します。
PREFIX	プレフィックス・データが保存されたパスを指定します。
PFXLENG	プレフィックス・データの長さを指定します。
WAIT	ジャーナル・レコードを作成するときに同期化するか否かを指定します。

参考

NOSUSPEND、REQID、STARTIOオプションは構文解析のみサポートしています。

3.9.2. INQUIRE JOURNALMODEL

インストールされた特定のジャーナル・モデルの情報を返して該当するログ・ストリーム名を取得することができます。

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE JOURNALMODEL [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
END	ブラウジングを中止します。
JOURNALMODEL	インストールされたジャーナル・モデルの1~8文字の名前を指定します。
JOURNALNAME	1~8文字のジャーナル名を返します。
NEXT	INQUIREコマンドを繰り返し実行します。1つのリソース定義が返されます。
STREAMNAME	JOURNALMODEL項目に関連するログ・ストリーム名を返します。
START	ブラウジングを開始します。
TYPE	ログ・ストリームのタイプを指定します。

参考

CHANGEAGENT、CHANGEAGREL、CHANGETIME、CHANGEUSRID、DEFINESOURCE、DEFINETIME、INSTALLAGENT、INSTALLTIME、INSTALLUSRIDオプションはサポートしていません。

3.9.3. WRITE JOURNALNAME

ジャーナル・レコードを作成します。

- 構文

```
EXEC CICS WRITE JOURNALNAME [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
FROM	ユーザー・データが保存されているパスを指定します。
FLENGTH	ユーザー・データの長さを指定します。
JOURNALNAME	ジャーナル名を指定します。
JTYPEID	2バイトIDであり、ジャーナル・レコードのoriginを指定します。
PREFIX	プレフィックス・データが保存されているパスを指定します。
PFXLENG	プレフィックス・データの長さを指定します。
WAIT	ジャーナル・レコードを作成するときに同期化するか否かを指定します。

参考

NOSUSPEND、REQID、STARTIOオプションは構文解析のみサポートしています。

3.9.4. WRITE JOURNALNUM

ジャーナル・レコードを作成するコマンドです。WRITE JOURNALNUMコマンドは旧バージョンとの互換性を維持するために提供しており、[WRITE JOURNALNAME](#)コマンドを使用することを推奨します。

• 構文

```
EXEC CICS WRITE JOURNALNUM [option ...] END-EXEC.
```

• オプション

オプション	説明
FROM	ユーザー・データが保存されているパスを指定します。
FLENGTH	ユーザー・データの長さを指定します。
JOURNALNUM	ジャーナル番号であり、1から99までの値を指定します。
JTYPEID	2バイトIDであり、ジャーナル・レコードのoriginを指定します。
PREFIX	プレフィックス・データが保存されているパスを指定します。
PFXLENG	プレフィックス・データの長さを指定します。
WAIT	ジャーナル・レコードを作成するときに同期化するか否かを指定します。

参考

NOSUSPEND、REQID、STARTIOオプションは構文解析のみサポートしています。

3.10. ドキュメント制御

データをドキュメント化して使用することができます。DOCTOKENオプションでドキュメントのトークンを指定して特定のドキュメントを使用することができます。

ドキュメント制御コマンド

以下は、ドキュメント制御コマンドの一覧です。各コマンドの詳細については該当する節を参照してください。

コマンド	説明
DOCUMENT CREATE	ドキュメントを作成します。
DOCUMENT INSERT	作成済みのドキュメントにテキスト、ブックマーク、またはドキュメントを追加します。

3.10.1. DOCUMENT CREATE

ドキュメントを作成します。

- 構文

```
EXEC CICS DOCUMENT CREATE [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
DOCTOKEN	作成したドキュメントのトークンを指定します。
FROM	ドキュメントの作成に使用されるデータを指定します。
HOSTCODEPAGE	ドキュメントのコードページを指定します。
LENGTH	使用されるデータのサイズを指定します。
LISTLENGTH	シンボル・リストの長さを指定します。
SYMBOLLIST	シンボル・リストを含むバッファを指定します。シンボル・リストは、アンパサンド(&)で区切られた1つ以上のシンボル定義で構成される文字列です。
TEMPLATE	テンプレートの48バイトの名前を指定します。
TEXT	作成中の新しいドキュメントのテキストとして使用するデータ・バッファを指定します。

3.10.2. DOCUMENT INSERT

作成済みのドキュメントにテキスト、ブックマーク、またはドキュメントを追加します。

- 構文

```
EXEC CICS DOCUMENT INSERT [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
DOCTOKEN	内容を追加する作成済みのドキュメントのトークンを指定します。
TEXT	追加するテキストを指定します。
TEMPLATE	テンプレートの48バイトの名前を指定します。
LENGTH	追加するテキストのサイズを指定します。
FROMDOC	追加するドキュメントのトークンを指定します。
BOOKMARK	追加するブックマークの名前を指定します。
AT	テキスト、ブックマーク、ドキュメントを追加する位置を指定します。 あらかじめ追加されたブックマークがATのターゲットになります。

参考

ATが省略された場合、ドキュメントの末尾に内容が追加されます。ドキュメントの先頭にはデフォルトでブックマークがサポートされます。その他の位置に追加する場合は、ブックマークを追加してATを指定します。

第4章 データ管理サービス

本章では、データ格納リソースを管理するデータ管理サービスについて説明します。

4.1. 概要

OSCのデータ管理サービスは、OSCシステムが提供するデータ格納リソースをOSCアプリケーションでできるように管理する機能を提供します。

データ管理サービスには以下の機能があります。

- [ファイル制御](#)
- [名前付きカウンター・サービス](#)
- [DB2セッションの照会](#)

4.2. ファイル制御

OSCアプリケーション・プログラムはTSAMデータセットを使用してデータを管理できます。TSAMデータセットは、IBMメインフレームのVSAMデータセットに対応するOpenFrameシステムのファイル・システムです。

OSCアプリケーション・プログラムがTSAMデータセットにアクセスする方法は、IBMメインフレームのCICSアプリケーション・プログラムがVSAMデータセットにアクセスする方法と同じであり、その機能も同じです。ユーザーはTSAMデータセットのデータを検索・保存・削除することができ、他のアプリケーション・サーバーが管理するファイルに関数移送機能でアクセスすることができます。

OSCアプリケーション・サーバーは、TSAMデータセットの中でKSDS、ESDS、RRDSの3種類のデータセットへのアクセスをサポートします。

- キー順データセット(KSDS: Key-Sequenced Dataset)
各レコードが固有のキーで識別されるデータセットです。
- 入力順データセット(ESDS: Entry-Sequenced Dataset)
相対バイト・アドレス(RBA: Relative Byte Address)によってレコードが識別されるデータセットです。
- 相対レコードデータセット(RRDS: Relative Record Dataset)
相対レコード番号(RRN: Relative Record Number)によってレコードが識別されるデータセットです。

参考

1. TSAMデータセットの詳細については、『Tibero TSAMガイド』を参照してください。
 2. ファイルの関数移送機能の詳細については、[「8.3. 関数移送」](#)を参照してください。
-

ファイル制御コマンド

レコード関連コマンドは以下のように分類されます。

- レコード閲覧および順次検索

コマンド	説明
ENDBR	特定ファイルに対する順次検索の最後を知らせます。
READ	データセットの特定レコードを読み込みます。
READNEXT	順次検索中に次のレコードを読み込みます。
READPREV	順次検索中に前のレコードを読み込みます。
RESETBR	順次検索の位置を再設定します。
STARTBR	順番にデータセットのレコードを読み込むとき、最初に読み込むレコードの位置を指定します。

- レコードの追加、削除、変更コマンド

コマンド	説明
DELETE	KSDS、RRDSタイプのデータセットのみレコードを削除します。
REWRITE	レコードを変更します。
WRITE	レコードを追加します。

- レコードのロック解除コマンド

コマンド	説明
UNLOCK	閲覧および検索コマンドのUPDATEオプションでレコードに掛けられたロックを解除します。

- ファイル管理コマンド

コマンド	説明
INQUIRE FILE	ファイル・リソース定義情報を返します。

コマンド	説明
SET FILE	OSCアプリケーション・サーバーが使用するファイルの状態および属性を変更します。

このうちファイル・レコードを閲覧および検索する方法には以下の2つがあります。

- 直接読み込み

レコード1つを直接読み込むときに使用します。**READ**コマンドを使用します。

- 順次読み込み

レコードを順番に1つずつ読み込むときに使います。**READNEXT**、**READPREV**コマンドで読み込み、**STARTBR**、**RESETBR**、**ENDBR**コマンドで順次検索の開始時点の指定、再設定、終了時点の指定を行います。

4.2.1. DELETE

KSDS、RRDSタイプのデータセットのみレコードを削除できます。レコードを以前閲覧および検索コマンドのUPDATEオプションを使って取得したトークン値で識別して削除する方法と、RIDFLD値で削除する2つの方法があります。

- 構文

```
EXEC CICS DELETE [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
FILE	レコードを削除するファイルの名前を指定します。
KEYLENGTH	キーの長さを指定します。（KSDSの場合のみ有効）
GENERIC	KEYLENGTHオプションに表示された値がGENERICキーであるかを指定します。
NUMREC	削除されたレコードの数を返します。
RBA	RIDFLDオプションに指定した値がRBAであるかを指定します。
RIDFLD	指定するレコードの識別フィールドを指定します。 – KSDS : レコードのキー – RRDS : RRN値
RRN	RIDFLDオプションに指定した値がRRNであるかを指定します。
SYSID	リモート・システムのSYSIDを指定します。

オプション	説明
TOKEN	READ、READNEXT、READPREVコマンドのUPDATEオプションから取得したトークン値を指定します。

4.2.2. ENDBR

特定ファイルに対する順次検索の最後を知らせます。

- 構文

```
EXEC CICS ENDBR [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
FILE	読み込むファイルの名前を指定します。
REQID	STARTBRコマンドから取得した順次検索要求IDを指定します。
SYSID	リモート・システムのSYSIDを指定します。

4.2.3. INQUIRE FILE

ファイル・リソース定義情報を返します。

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE FILE [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
ADD	ファイルにレコードを追加できるかどうかを返します。
BROWSE	ファイルを閲覧できるかどうかを返します。
DELETE	ファイル・レコードを削除できるかどうかを返します。
DSNAME	ファイルの定義に関連するVSAMオブジェクトの44文字の名前を返します。
ENABLESTATUS	アプリケーション・プログラムがファイルにアクセスできるかどうかを返します。
END	ブラウジングを中止します。
FILE	照会するファイルの名前の8文字を指定します。

オプション	説明
KEYLENGTH	VSAMKSDSに関連するファイル、またはカップリング・ファシリティ・データ・テーブル(CFDT)に関連するファイルのレコード・キーの長さを返します。
MAXNUMRECS	ファイルのデータ・テーブルに保存できる最大のレコード数を返します。
NEXT	INQUIREコマンドを繰り返し実行します。1つのリソース定義が返されます。
OPENSTATUS	ファイルの開閉状態、処理状態を返します。
READ	ファイル・レコードを照会できるかどうかを返します。
RECORDFORMAT	ファイル・レコード形式を返します。
RECORDSIZE	固定長レコードの実際のサイズ、または可変長レコードの最大長を返します。
REMOTENAME	REMOTESYSTEMオプションで指定されたOSCリージョンのファイルの8文字を返します。
REMOTESYSTEM	OSCリージョンの4文字の名前を返します。
START	ブラウジングを開始します。
UPDATE	ファイルをアップデートできるかどうかを返します。

参考

ACCESSMETHOD、BASEDSNAME、BLOCKFORMAT、BLOCKKEYLEN、BLOCKSIZE、CFDTPOOL、CHANGEAGENT、CHANGEAGREL、CHANGETIME、CHANGEUSRID、DEFINESOURCE、DEFINETIME、DISPOSITION、EMPTYSTATUS、EXCLUSIVE、FWDRECSTATUS、INSTALLAGENT、INSTALLTIME、INSTALLUSRID、JOURNALNUM、KEYPOSITION、LOADTYPE、LSRPOOLNUM、OBJECT、RBATYPE、READINTEG、RECOVSTATUS、RELTYPE、REMOTETABLE、RLSACCESS、STRINGS、TABLE、TABLENAME、TYPE、UPDATEMODELオプションはサポートしていません。

4.2.4. READ

データセットの特定レコードを読み込みます。

- 構文

```
EXEC CICS READ [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
EQUAL	レコードを検索するときにRIDFLD値と等しいレコードのみ読み込むようにします。
FILE	読み込むファイル名を指定します。
GENERIC	KEYLENGTHオプションに表示されている値がGENERICキーであるかを指定します。
GTEQ	レコードを検索するときにRIDFLD値と等しいか大きい値を持つレコードを読み込みます。
INTO	取得するデータの保存領域を指定します。
KEYLENGTH	キーの長さを指定します。（KSDSの場合のみ有効）
LENGTH	読み込むレコード・バッファ（INTOオプションに指定）のデータ長を指定します。 SYSIDオプションが指定されている場合、このオプションの指定は必須です。ファイルがリモート・システムに存在する場合にLENGTHオプションを指定しないと、FILEリソース定義のRECORDSIZE値の分だけ読み取ります。
NOSUSPEND	レコードがデッドロックのためにロックされている場合や、VSAMによってアクティブ・ロックがかかっている場合、要求は待機しません。
RBA	RIDFLDオプションに指定した値がRBAであるかを指定します。
RIDFLD	読み込むレコードの識別フィールドを指定します。 – KSDS : レコードのキー – ESDS : RBA値 – RRDS : RRN値
RRN	RIDFLDオプションに指定した値がRRNであるかを指定します。
SET	取得するデータが保存された場所のポインター参照を指定します。
SYSID	リモート・システムのSYSIDを指定します。
TOKEN	READ UPDATEの固有の識別子を返します。
UPDATE	レコードの変更または削除のためのロックを指定します。

参考

DEBKEY、DEBRECオプションは構文解析のみサポートしています。

4.2.5. READNEXT

順次検索中に次のレコードを読み込みます。すでに**STARTBR**コマンドで順次検索を開始したファイルである必要があります。

- 構文

```
EXEC CICS READNEXT [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
FILE	読み込むファイルの名前を指定します。
INTO	取得するデータの保存領域を指定します。
KEYLENGTH	キーの長さを指定します。（KSDSの場合のみ有効）
LENGTH	読み込むレコード・バッファ（INTOオプションに指定）のデータ長を指定します。 SYSIDオプションが指定されている場合、このオプションの指定は必須です。ファイルがリモート・システムに存在する場合にLENGTHオプションを指定しないと、FILEリソース定義のRECORDSIZE値の分だけ読み取ります。
NOSUSPEND	レコードがデッドロックのためにロックされている場合や、VSAMによってアクティブ・ロックがかかっている場合、要求は待機しません。
RIDFLD	読み込むレコードの識別フィールドを指定します。 – KSDS : レコードのキー – ESDS : RBA値 – RRDS : RRN値
RBA	RIDFLDオプションに指定した値がRBAであるかを指定します。
REQID	STARTBRから取得した順次検索要求IDを指定します。
RRN	RIDFLDオプションに指定した値がRRNであるかを指定します。
SET	取得するデータが保存された場所のポインター参照を指定します。
SYSID	リモート・システムのSYSIDを指定します。
TOKEN	READ UPDATEに対する固有の識別子を返します。
UPDATE	レコードの変更または削除のためのロックを指定します。

4.2.6. READPREV

順次検索中に前のレコードを読み込みます。すでに**STARTBR**コマンドで順次検索を開始したファイルである必要があります。

- 構文

```
EXEC CICS READPREV [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
FILE	読み込むファイルの名前を指定します。
KEYLENGTH	キーの長さを指定します。（KSDSの場合のみ有効）
INTO	取得するデータの保存領域を指定します。
LENGTH	読み込むレコード・バッファ（INTOオプションに指定）のデータ長を指定します。 SYSIDオプションが指定されている場合、このオプションの指定は必須です。ファイルがリモート・システムに存在する場合にLENGTHオプションを指定しないと、FILEリソース定義のRECORDSIZE値の分だけ読み取ります。
NOSUSPEND	レコードがデッドロックのためにロックされている場合や、VSAMによってアクティブ・ロックがかかっている場合、要求は待機しません。
RBA	RIDFLDオプションに指定した値がRBAであるかを指定します。
REQID	STARTBRから取得した順次検索要求IDを指定します。
RIDFLD	読み込むレコードの識別フィールドを指定します。 – KSDS : レコードのキー – ESDS : RBA値 – RRDS : RRN値
RRN	RIDFLDオプションに指定した値がRRNであるかを指定します。
SET	取得するデータが保存されている場所のポインター参照を指定します。
SYSID	リモート・システムのSYSIDを指定します。
TOKEN	READ UPDATEに対する固有の識別子を返します。
UPDATE	レコードの変更または削除のためのロックを指定します。

4.2.7. RESETBR

順次検索の位置を再設定するコマンドです。再設定するファイルは**STARTBR**コマンドで順次検索を開始したファイルである必要があります。

- 構文

```
EXEC CICS RESETBR [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
EQUAL	RIDFLD値と等しいレコードに新しい位置を指定します。
FILE	順次検索の位置を再設定するファイルの名前を指定します。
GENERIC	KEYLENGTHオプションに表示された値がGENERICキーであるかを指定します。
GTEQ	RIDFLD値と等しいか大きい値を持つレコードの新しい位置を指定します。
KEYLENGTH	キーの長さを指定します。（KSDSの場合のみ有効）
RBA	RIDFLDオプションに指定した値がRBAであるかを指定します。
REQID	STARTBRから取得した順次検索要求IDを指定します。
RIDFLD	指定するレコードの識別フィールドを指定します。 – KSDS : レコードのキー – ESDS : RBA値 – RRDS : RRN値
RRN	RIDFLDオプションに指定した値がRRNであるかを指定します。
SYSID	リモート・システムのSYSIDを指定します。

4.2.8. REWRITE

レコードを変更します。REWRITEコマンドを実行する前に、READ、READNEXT、READPREVコマンドのUPDATEオプションを使って読み込んだレコードに限って変更できます。

- 構文

```
EXEC CICS REWRITE [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
FILE	レコードを変更するファイルの名前を指定します。
FROM	記録するレコードのデータを指定します。
LENGTH	記録するレコードの長さを指定します。 SYSIDオプションが指定されている場合、このオプションの指定は必須です。ファイルがリモート・システムに存在する場合にLENGTHオプションを指定しないと、FILEリソース定義のRECORDSIZE値の分だけ読み取ります。
NOSUSPEND	レコードがデッドロックのためにロックされている場合や、VSAMによってアクティブ・ロックがかかっている場合、要求は待機しません。
SYSID	リモート・システムのSYSIDを指定します。
TOKEN	READ、READNEXT、READPREVコマンドのUPDATEオプションで取得したトークン値を指定します。

4.2.9. SET FILE

SET FILEコマンドを使ってOSCアプリケーション・サーバーが使用するファイルの状態および属性を変更できます。特定ファイルを開いたり閉じたりすることや、プログラムでファイルを有効または無効にすることができます。また、ファイル属性の変更が可能です。

- 構文

```
EXEC CICS SET FILE [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
ADD	ファイルにレコードを追加できるかどうかを指定します。
ADDABLE	ファイルにレコードを追加できるように設定します。
BROWSABLE	ファイルを閲覧できるように設定します。
BROWSE	ファイルを閲覧できるかどうかを指定します。
CFTABLE	ファイル名はカップリング・ファシリティ・データ・テーブル(CFDT)を示します。
CICSTABLE	ファイル名は保守データ・テーブルを示します。
CLOSED	ファイルを閉じます。
CONSISTENT	読み取り整合性レベルを「CONSISTENT」に指定します。
DELETE	ファイル・レコードを削除できるかどうかを指定します。

オプション	説明
DELETABLE	ファイル・レコードを削除できるように設定します。
DISABLED	ファイルを使用できない状態に変更します。
DSNAME	ファイルに使用されるデータセット名を指定します。
EMPTYREQ	データセットが「REUSABLE」に定義されている場合、データセットを参照するファイルが非RLSモードで開かれた際にデータセットが空の状態で開かれるように設定します。
EXCTL	アップデートのために読み取りが実行される際に、ファイルの記録を完全に制御します。
ENABLESTATUS	ファイルを使用できる状態または使用できない状態に変更します。
ENABLED	ファイルを使用できる状態に変更します。
FILE	状態および属性を変更するファイルの名前を指定します。
FORCE	ファイルを使用するすべてのタスクが異常終了し、ファイルは即時DISABLEDまたはCLOSED状態になります。制御権はアプリケーション・プログラムに戻ります。
KEYLENGTH	カップリング・ファシリティ・データ・テーブルにあるレコードのキー長をフルワード2進数で指定します。値は1~16の範囲であり、キー長を削除するには、KEYLENGTH(0)に設定します。
LOAD	ソース・データセットを使用する前にカップリング・ファシリティ・データ・テーブルを呼び出します。
NOLOAD	ソース・データセットを使用する前にカップリング・ファシリティ・データ・テーブルを呼び出しません。
MAXNUMRECS	データ・テーブルが保持できる最大のレコード数をフルワード2進数で指定します。値は1~99999999の範囲であり、制限をなくすには、MAXNUMRECS(0)に設定します。
NOEMPTYREQ	データセットが「REUSABLE」に定義されていても、データセットを参照するファイルを開く際に空になるように設定しません。
NOEXCTL	アップデートのために読み取りが実行される際に、ファイルの記録を完全に制御しません。
NOTADDABLE	ファイルにレコードを追加できないように設定します。
NOTBROWSABLE	ファイルを閲覧できないように設定します。
NOTDELETABLE	ファイル・レコードを削除できないように設定します。
NOTREADABLE	ファイル・レコードを照会できないように設定します。
NOTRLS	次回ファイルを開く際にLSRまたはNSRモードで開きます。

オプション	説明
NOTTABLE	ファイル名がデータ・テーブルを示しません。
NOTUPDATABLE	ファイル・レコードを更新できないように設定します。
NOWAIT	SET要求が待機されたら直ちにアプリケーション・プログラムに制御権を返すことを除いてはWAITと同じです。
OLD	SET FILE DISPOSITIONコマンドを実行時にファイルが開いている場合、DISPOSITION値を「OLD」に置き換えます。
OPENSTATUS	ファイルを開いたり閉じたりします。
OPEN	ファイルを開きます。
READ	ファイル・レコードを照会できるかどうかを指定します。
RECORDSIZE	カップリング・ファシリティ・データ・テーブルの最大レコードをフルワード2進数で指定します。値は1~32767の範囲であり、以前定義された値を削除するには、レコードのサイズを0に設定します。
RLS	次回ファイルを開く際にRLSアクセス・モードで開きます。
READABLE	ファイル・レコードを照会できるように設定します。
REPEATABLE	読み取り整合性レベルを「REPEATABLE」に指定します。
RLSACCESS	RLSモードでファイルにアクセスするかどうかを指定します。RLSアクセスと非RLSアクセスのいずれかに変更するには、ファイルを閉じてDISABLED状態に設定します。
SHARE	SET FILE DISPOSITIONコマンドを実行時にファイルが開いている場合、DISPOSITION値を「SHARE」に置き換えます。
UNCOMMITTED	読み取り整合性を使用しないように指定します。
UPDATE	ファイル・レコードを更新できるかどうかを指定します。
WAIT	ファイルをDISABLEDまたはCLOSEDに設定する前に、ファイルに対するすべての動作が停止するまで待機します。（デフォルト値: WAIT）

参考

1. BUSY、DATASET、CFDTPPOOL、DISPOSITION、OBJECTNAME、EMPTYSTATUS、EXCLUSIVE、LOADTYPE、LSRPOOLNUM、READINTEG、READINTEG、STRINGS、TABLE、TABLENAMEオプションはサポートしていません。
2. CONTENTION、END、LOCKING、NEXT、START、UPDATABLE、UPDATEMODELオプションは構文解析のみサポートしています。
3. SET FILEコマンド以外に、BATCHのMTPBATCHの次のコマンドを使用してファイルの状態とパーミッションを変更することもできます。（CLOS <ファイル名>、OPEN <ファイル名>も可能）

```
CEMT SET FI<ファイル名> DISABLED CLOSED | ENABLE OPEN  
CEMT SET FI<ファイル名> [READ | NOREAD] [UPDATE | NOUPDATE] [ADDABLE | NOADDABLE]  
[BROWSE | NOBROWSE] [DELETE | NODELETE]
```

4.2.10. STARTBR

順番にデータセット・レコードを読み込むとき、最初に読み込むレコードの位置を指定します。

- 構文

```
EXEC CICS STARTBR [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
EQUAL	RIDFLD値と等しいレコードの最初の順次検索の位置を指定します。
FILE	順次検索するファイルの名前を指定します。
GENERIC	KEYLENGTHオプションに表示された値がGENERICキーであるかを指定します。
GTEQ	RIDFLD値と等しいか大きい値を持つレコードの最初の順次検索の位置を指定します。
KEYLENGTH	キーの長さを指定します。（KSDSの場合のみ有効）
RIDFLD	読み込むレコードの識別フィールドを指定します。 – KSDS : レコードのキー – ESDS : RBA値 – RRDS : RRN値
RBA	RIDFLDオプションに指定した値がRBAであるかを指定します。
REQID	順次検索の要求IDを指定します。
RRN	RIDFLDオプションに指定した値がRRNであるかを指定します。
SYSID	リモート・システムのSYSIDを指定します。

参考

DEBKEY、DEBRECオプションは構文解析のみサポートしています。

4.2.11. UNLOCK

閲覧および検索コマンドのUPDATEオプションでレコードに実行中のロックを解除します。

READ、**READNEXT**、**READPREV**コマンドの**UPDATE**オプションでレコードに実行中のロックを解除します。直接**UNLOCK**コマンドを要求しなくても、**SYNCPPOINT**コマンドが実行される際やタスクが終了する際にロックが自動で解除されます。

- 構文

```
EXEC CICS UNLOCK [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
FILE	レコードを削除するファイルの名前を指定します。
TOKEN	READ、READNEXT、READPREVコマンドのUPDATEオプションで取得したトークン値を指定します。
SYSID	リモート・システムのSYSIDを指定します。

4.2.12. WRITE

レコードを追加します。

- 構文

```
EXEC CICS WRITE [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
FILE	レコードを追加するファイルの名前を指定します。
FROM	記録するレコードのデータを指定します。
KEYLENGTH	キーの長さを指定します。（KSDSの場合のみ有効）
LENGTH	記録するレコードの長さを指定します。 SYSIDオプションが指定されている場合、このオプションの指定は必須です。ファイルがリモート・システムに存在する場合にLENGTHオプションを指定しないと、FILEリソース定義のRECORDSIZE値の分だけ読み取ります。
MASSINSERT	MASSINSERTの一部としてレコードを記録するかを指定します。
NOSUSPEND	レコードがデッドロックのためにロックされている場合や、VSAMによってアクティブ・ロックがかかっている場合、要求は待機しません。
RBA	RIDFLDオプションに指定した値がRBAであるかを指定します。
RIDFLD	指定するレコードの識別フィールドを指定します。

オプション	説明
	– KSDS : レコードのキー – ESDS : RBA値 – RRDS : RRN値
RRN	RIDFLDオプションに指定した値がRRNであるかを指定します。
SYSID	リモート・システムのSYSIDを指定します。

4.3. 名前付きカウンター・サーバー

名前付きカウンター・サーバー(Named Counter Server : 以下、NCS)は、ユーザーが指定した名前で生成されたカウンターから値を取得する機能を提供します。ユーザー値を取得するたびにそのカウンター値が1つずつ増加する機能を提供し、その他に、コマンドやオプションによる最小値、最大値、増加値の設定、カウンターの再設定および削除など、多様な機能を提供します。

OSCアプリケーション・サーバーは2種類のカウンター(COUNTER、DCOUNTER)をサポートします。COUNTERはカウンター値として符号付きフルワード・バイナリ(fullword signed binary values)形式をサポートし、DCOUNTERは符号なしダブルワード・バイナリ(doubleword unsigned binary values)形式をサポートします。COUNTER、DCOUNTERの両方とも、コマンド・レベルにおける使用方法は同じです。ただし、特定タイプで生成されたカウンターには同じタイプのカウンター・コマンドを使ってのみアクセスできます。

カウンター・アクセス・コマンド

以下は、カウンター・アクセス・コマンドの一覧です。アプリケーション・プログラムは、以下のコマンドを使ってNCSにアクセスできます。各コマンドの詳細については該当する節を参照してください。

コマンド	説明
DEFINE COUNTER DCOUNTER	カウンターを作成します。
DELETE COUNTER DCOUNTER	カウンターを削除します。
GET COUNTER DCOUNTER	カウンターの次の値を取得します。
QUERY COUNTER DCOUNTER	カウンター情報を取得します。
REWIND COUNTER DCOUNTER	最大値に達したカウンターを元に戻します。
UPDATE COUNTER DCOUNTER	カウンターの現在の値をアップデートします。

4.3.1. DEFINE COUNTER|DCOUNTER

カウンターを作成します。

- 構文

```
EXEC CICS DEFINE COUNTER|DCOUNTER [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
COUNTER DCOUNTER	生成するカウンターの名前を指定します。
MINIMUM	カウンターの最小値を指定します。
MAXIMUM	カウンターの最大値を指定します。
POOL	使用するプール名を指定します。
VALUE	生成するカウンターの初期値を指定します。

4.3.2. DELETE COUNTER|DCOUNTER

カウンターを削除します。

- 構文

```
EXEC CICS DELETE COUNTER|DCOUNTER [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
COUNTER DCOUNTER	削除するカウンターの名前を指定します。
POOL	カウンターが存在するプール名を指定します。

4.3.3. GET COUNTER|DCOUNTER

カウンターの次の値を取得します。

- 構文

```
EXEC CICS GET COUNTER|DCOUNTER [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
COMPAREMAX	カウンターから取得する値が現在指定されている値以下の場合に取得します。
COMPAREMIN	カウンターから取得する値が現在指定されている値以上の場合に取得します。
COUNTER DCOUNTER	値を取得するカウンターの名前を指定します。
INCREMENT	値を取得した後のカウンターの増加値を指定します。
POOL	カウンターが存在するプール名を指定します。
REDUCE	カウンター値を減少させます。
VALUE	取得した値を保存する変数を指定します。
WRAP	カウンターが制限値に達すると自動で戻します。

4.3.4. QUERY COUNTER|DCOUNTER

カウンター情報を取得します。

- 構文

```
EXEC CICS QUERY COUNTER|DCOUNTER [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
COUNTER DCOUNTER	カウンターの名前を指定します。
MAXIMUM	カウンターの最大値を取得します。
MINIMUM	カウンターの最小値を取得します。
POOL	カウンターが存在するプール名を指定します。
VALUE	現在の値を取得します。

4.3.5. REWIND COUNTER|DCOUNTER

最大値に達したカウンターを元に戻します。

- 構文

```
EXEC CICS REWIND COUNTER|DCOUNTER [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
COUNTER DCOUNTER	カウンターの名前を指定します。
INCREMENT	カウンターが最大値に達したかを確認するために使用する増加値を指定します。
POOL	カウンターが存在するプール名を指定します。

4.3.6. UPDATE COUNTER|DCOUNTER

カウンターの現在の値をアップデートします。

- 構文

```
EXEC CICS UPDATE COUNTER|DCOUNTER [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
COMPAREMAX	現在設定されている値以下の場合のみアップデートします。
COMPAREMIN	現在設定されている値以上の場合のみアップデートします。
COUNTER DCOUNTER	カウンターの名前を指定します。
POOL	カウンターが存在するプール名を指定します。
VALUE	新しく設定する値を指定します。

4.4. DB2セッションの確認

OSCサーバーと通信するデータベースとしてDB2とセッションを確立した場合に、必要なリソースと設定を確認する機能を提供します。

DB2CONNコマンド

以下は、DB2のセッション情報を確認するコマンドの一覧です。アプリケーション・プログラムは、以下のコマンドを使ってDB2のセッション情報を取得することができます。各コマンドの詳細については該当する節を参照してください。

コマンド	説明
INQUIRE DB2CONN	DB2のセッション情報を確認します。

4.4.1. INQUIRE DB2CONN

DB2のセッション情報を確認します。

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE DB2CONN [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
DB2ID	OpenFrame環境設定のosc.{servername}サブジェクトのDB2CONNセクションのDB2IDキー値を取得します。

参考

osc.{servername}サブジェクトの設定方法については『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

第5章 データ通信サービス

本章では、OSCアプリケーションと外部端末間の通信をサポートするデータ通信サービスについて説明します。

5.1. 概要

データ通信サービスは、OSCアプリケーションと外部端末との通信機能を提供します。データ通信サービスにはスプールによるTJES連動機能も含まれます。

- [端末制御](#)
- [マッピング・サポート](#)
- [スプール・ファイルのアクセス](#)
- [コンソール出力](#)
- [Webサービス通信](#)
- [HTTP](#)

5.2. 端末制御

OSCシステムで端末はTN3270エミュレーターを意味します。TN3270エミュレーターは、TN3270プロトコルに基づいてOSCアプリケーション・サーバーとデータ通信をする装置です。端末はサーバーから受信したデータを画面に出力し、ユーザーの入力データをサーバーに送信する機能を担当します。

端末がOSCシステムに正常にアクセスするには、端末がアクセスしようとするアプリケーション・サーバーに事前に端末のリソース定義が登録されている必要があります。正常に登録された端末は、OSC3270ゲートウェイを介してOSCシステムに接続してデータを送受信します。

端末制御コマンド

以下は端末に関連するコマンドの一覧です。各コマンドの詳細については該当する節を参照してください。

コマンド	説明
CONVERSE	OSCアプリケーションから端末にデータを送受信します。
FREE	OSCアプリケーションから端末に対するコントロールを返します。

コマンド	説明
HANDLE AID	特定AID(Attention Identifier)値を端末に読み込んだ場合、該当するラベルに制御転送を設定します。
INQUIRE NETNAME	端末に関する属性を照会します。
INQUIRE TERMINAL	端末に関する属性と状態を照会します。
ISSUE DISCONNECT	OSCリージョンと端末間の接続を終了します。OSC 3270ゲートウェイへの最初の接続画面に戻ります。
ISSUE ERASEAUP	3270バッファの無保護フィールドをすべて削除します。
ISSUE PASS	現在接続しているOSCリージョンとの接続を終了し、指定されたOSCリージョンに接続します。
ISSUE PRINT	端末に出力された画面を使用可能なプリンターで印刷します。
RECEIVE	OSCアプリケーションが端末からデータを取得します。
SEND	OSCアプリケーションから端末にデータを送信します。
SET TERMINAL	端末関連の属性と状態を変更します。

5.2.1. CONVERSE

OSCアプリケーションから3270端末にデータを送受信します。

- 構文

```
EXEC CICS CONVERSE [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
CONVID	コマンドと関連する会話を4文字の名前で識別します。
DEFAULT	端末がデフォルト・スクリーン・サイズを使用するようにします。
FROM	端末に送信されるデータを指定します。
FROMLENGTH FROMFLENGTH	送信されるデータのサイズを指定します。
INTO	取得するデータの保存領域を指定します。
MAXLENGTH MAXFLENGTH	取得するデータの最大長を指定します。
NOTRUNCATE	端末から取得したデータのサイズがバッファ・サイズより大きい場合、超過したデータを破棄せずに次のRECEIVEコマンドで取得できるように保存します。
SESSION	セッションTCTTEの記号識別子1~4文字を指定します。

オプション	説明
SET	取得するデータの保存先のポインター参照を指定します。
STATE	トランザクション・プログラムの状態を返します。
TOLENGTH TOFLENGTH	取得したデータのサイズを返します。

参考

ALTERNATE、ASIS、ATTACHID、CTLCHAR、DEFRESP、DEST、DEFRESP、ERASE、FMH、FROMDCC、LEAVEKB、LINEADDR、LDC、PSEUDOBIN、STRFIELD、TODCCオプションは構文解析のみサポートしています。

5.2.2. FREE

OSCアプリケーションから端末に対するコントロールを返します。

- 構文

```
EXEC CICS FREE END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
CONVID	解除するセッションを4文字の名前で識別します。
SESSION	セッションTCTTEの記号識別子1~4文字を指定します。
STATE	現在の会話の状態を返します。

5.2.3. HANDLE AID

特定AID(Attention Identifier)値を端末に読み込んだ場合、該当するラベルに制御転送を設定します。**HANDLE AID**コマンドは**POP|PUSH HANDLE**コマンドの適用範囲に含まれます。

- 構文

```
EXEC CICS HANDLE AID [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
ANYKEY	<PA>、<PF>、<CLEAR>キーの処理を指定します。
CLEAR	<CLEAR>キーの処理を指定します。
CLRPARTN	<CLRPARTN>キーの処理を指定します。

オプション	説明
ENTER	<ENTER>キーの処理を指定します。
LIGHTPEN	ライトペン(light-pen)の注意処理を指定します。
OPERID	オペレーター認識カードの読み取り機、磁気スロット読み取り機(MSR)、拡張MSRの処理を指定します。
PA1-PA3	<PA1>から<PA3>までのプログラム・アクセス・キーの処理を指定します。
PF1-PF24	<PF1>から<PF24>までのプログラム関数キーの処理を指定します。
TRIGGER	トリガー・フィールドの注意処理を指定します。

5.2.4. ISSUE DISCONNECT

OSCアプリケーション・サーバーと端末間の接続を終了します。

- 構文

```
EXEC CICS ISSUE DISCONNECT END-EXEC.
```

参考

SESSIONオプションは構文解析のみサポートしています。

5.2.5. ISSUE ERASEAUP

3270バッファの無保護フィールドをすべて削除します。

- 構文

```
EXEC CICS ISSUE ERASEAUP END-EXEC.
```

参考

WAITオプションは構文解析のみサポートしています。

5.2.6. INQUIRE NETNAME

端末に関する属性を照会します。

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE NETNAME [option ...] END-EXEC.
```


- オプション

オプション	説明
ACQSTATUS	端末が接続している状態であることを照会します。
AIDCOUNT	指定した端末に待機中のAIDの数をフルワード2進数で返します。AIDがない場合は、0が返されます。
ALTSUFFIX	マップ変換時にマップ・セット名の接尾辞を照会します。
ATISTATUS	ATI(Automatic Transaction Initiation)が可能な端末であることを照会します。
CREATESESS	リージョンに接続していない（VTAMにのみ接続している状態の）端末にATIが実行された場合、その端末がリージョンに接続するように設定されているかどうかを照会します。
NETNAME	要求する端末の8文字のネットワーク名を返します。
SERVSTATUS	端末が使用可能な状態であることを照会します。
SIGNONSTATUS	現在端末にサインオンしているユーザーを照会します。
TASKID	現在端末で実行しているユーザー・タスクの番号をフルワード2進数で返します。タスクが端末を使用しない場合は0が返されます。
TERMINAL	照会する端末のNETNAMEを指定します。
TERMSTATUS	端末が接続しているかどうかを照会します。
TTISTATUS	端末からトランザクションを実行できるかどうかを照会します。

参考

REMOTENAME、TRANSACTIONオプションは構文解析のみサポートしています。

5.2.7. INQUIRE TERMINAL

端末に関する属性および状態を照会します。

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE TERMINAL [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
ALTprinter	PRINTERオプションで指定されたプリンターが使用できない場合、指定された代替プリンターの4文字の名前を返します。
END	ブラウジングを中止します。

オプション	説明
NETNAME	照会する端末の名前を指定します。
NEXT	INQUIREコマンドを繰り返し実行します。1つのリソース定義が返されます。
NEXTTRANSID	次に実行するトランザクション名を照会します。
PRINTER	提供されるプリンターの4文字の名前を返します。使用可能な場合、このプリンターが使用されます。そうでない場合は、ALTPRINTERオプションで指定されたプリンターが使用されます。
OPERID	端末でログインしたユーザーの3文字の識別コードを返します。
START	ブラウジングを開始します。
SERVSTATUS	端末が使用可能な状態かどうかを返します。
TERMINAL	照会する端末またはセッションの4文字の名前を指定します。
USERID	端末またはセッション・ユーザーのIDを返します。ログインしたユーザーがない場合は、デフォルトのユーザーIDを返します。
UCTRANST	端末に入力されたデータを大文字に変更するかしないかを指定できますが、それを表すCVDA値を返します。

参考

1. AIDCOUNT、ACQSTATUS、ALTPRTCOPYST、ALTSUFFIX、ATISTATUS、AUDALARMST、BACKTRANSST、COLORST、DEVICE、FROMFEEDST、HILIGHTST、KATAKANAST、LIGHTPENST、OUTLINEST、PAGESTATUS、PROGSYMBOLST、PRTCOPYST、REMOTENAME、REMOTESYSTEM、SIGNONSTATUS、SOSIST、TASKID、TERMSTATUS、TERMPRIORITY、TERMMODEL、TRANSACTION、TTISTATUS、USERAREA、USERAREALEN、USERNAME、VALIDATIONSTオプションはサポートしていません。
2. CREATESESSとSESSIONTYPEオプションは構文解析のみをサポートしています。

5.2.8. ISSUE PASS

現在接続しているOSCリージョンとの接続を終了し、指定したOSCリージョンに接続します。

- 構文

```
EXEC CICS ISSUE PASS [options ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
LUNAME	接続するOSCリージョン名を指定します。
FROM	接続するOSCリージョンに渡されるデータ域を指定します。
LENGTH	渡されるデータの長さを指定します。

参考

LUNAME、FROM、LENGTH、LOGMODE、LOGONLOGMODE、NOQUIESCEオプションは構文解析のみサポートしています。

5.2.9. ISSUE PRINT

端末に出力された画面を使用可能なプリンターで印刷します。別途オプションはありません。

- 構文

```
EXEC CICS ISSUE PRINT END-EXEC.
```

5.2.10. RECEIVE

OSCアプリケーションで3270端末またはOSIからデータを取得します。

- 構文

```
EXEC CICS RECEIVE [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
ASIS	3270ストリームで小文字を大文字に変更しません。
BUFFER	データを読み込む3270バッファを指定します。
CONVID	コマンドと関連する会話を4文字の名前で識別します。
INTO	取得するデータの保存領域を指定します。
LENGTH FLENGTH	取得したデータのサイズを返します。 INTOオプションを指定し、MAXLENGTHまたはMAXFLENGTHを指定していない場合は取得するバッファの最大長を指定し、SETオプションを指定した場合は取得したデータ・サイズが返されます。
MAXLENGTH MAXFLENGTH	取得するデータの最大長を指定します。

オプション	説明
NOTRUNCATE	端末から受信したデータのサイズがバッファ・サイズより大きい場合、超過したデータを破棄せずに次のRECEIVEコマンドで取得できるように保存します。
SESSION	セッションTCTTEの記号識別子1~4文字を指定します。
SET	取得するデータの保存先のポインター参照を指定します。
STATE	現在の会話の状態を返します。

参考

DCC、LEAVEKB、PASSBK、PSEUDOBINオプションは構文解析のみサポートしています。

5.2.11. SEND

OSCアプリケーションから端末またはOSIにデータを送信します。

• 構文

```
EXEC CICS SEND [option ...] END-EXEC.
```

• オプション

オプション	説明
ALTERNATE	代替スクリーン・サイズを使用するように指定します。
CONFIRM	同期化レベル1または2の会話を使用するアプリケーション・プログラムがリモート・アプリケーション・プログラムの応答を必要とすることを示します。
CTLCHAR	書き込み制御文字(WCC)(Write Control Character)を指定します。
CONVID	コマンドと関連する会話を4文字の名前で識別します。
DEFAULT	端末がデフォルト・スクリーン・サイズを使用するようにします。
ERASE	既存画面を消去するためのオプションです。
FROM	端末に送信されるデータを指定します。
LAST	該当する送信がトランザクションの最後の送信であることを通知します。
LENGTH FLENGTH	送信するデータのサイズを指定します。
SESSION	セッションTCTTEの記号識別子1~4文字を指定します。
STATE	トランザクション・プログラムの状態を返します。

オプション	説明
STRFIELD	FROMオプションで指定されたユーザー・データに構造フィールド (Structure Field)が含まれている場合に指定します。
WAIT	コマンド処理が完了した後、アプリケーション・プログラムに制御を返します。OSCはこのオプションに関係なく、コマンド処理が完了した場合にのみ制御が返されます。

参考

1. ASIS、CBUFF、CNOTCOMPL、DCC、DEFRESP、FMH、INVITE、LEAVEKB、PASSBK、PSEUDOBINオプションはサポートしていません。
2. ATTACHID、DEST、LDC、LINEADDRオプションは構文解析のみサポートしています。

5.2.12. SET TERMINAL

端末関連の属性および状態を変更します。現在トランザクションと接続された端末のRELEASED機能のみ提供します。

● 構文

```
EXEC CICS SET TERMINAL [option ...] END-EXEC.
```

● オプション

オプション	説明
ACQUIRED	指定した端末との接続を確立します。
ALTPRTCOPY	代替プリンターで印刷要求を満たすためにハードウェア・コピー機能を使用します。
ALTPRINTER	PRINTERオプションで定義されたプリンターの代替プリンターとして使用する3270プリンターの名前を指定します。名前は最大4文字まで指定できます。
ATI	ATIが可能な状態に設定します。
AUTOPAGEABLE	最初のページ以降のページを自動で端末に記録します。
CANCEL	指定された端末のAID待機列が取り消されます。ローカルOSCシステムで待機していたAIDが取り消されます。ただし、関連タスクが開始された場合は取り消されません。
COLDACQ	再同期化が不要な指定の端末との接続を確立します。
CREATE	ATIを実行時に端末が接続していない場合は、接続します。

オプション	説明
DISCREQ	接続の解除要求を受容し、CLSDSTマクロ・コマンドを実行して該当する論理ユニット(LU)とのセッションを終了します。
EXITTRACE	Exitプログラムの活動を追跡します。
FORCE	FORCEPURGEと同じオプションです。
FORCEPURGE	トランザクションを即時削除します。
INSERVICE	指定した端末をサービス可能状態にします。
KILL	タスクを終了します。システムおよびデータの整合性は保証されません。PURGEオプションとFORCEPURGEオプションを試行した後に使用します。
NOALTPRTCOPY	ハードウェア・コピー機能を使用しません。
NOATI	ATIが不可能な状態に設定します。
NOCREATE	ATIを実行時に端末が接続されていなくても、接続しません。
NODISCREQ	接続の解除要求を受容しません。
NOEXITTRACE	Exitプログラムの活動を追跡しません。
NOOBFORMAT	このオプションを指定すると、外部書式をサポートしません。
NOPTCOPY	ハードウェア・コピー機能を使用しません。
NORELREQ	他の通信サーバー・アプリケーション・プログラムから要求があるとき、論理ユニットを解除しません。
NOTTI	端末でトランザクション名を入力して実行することができないように設定します。
NOUCTRAN	端末のトランザクションの大文字を変換しません。
NOZCPTRACE	ZCP追跡を実行しません。
OBFORMAT	外部書式をサポートします。
OUTSERVICE	指定した端末をサービス不可能な状態にします。
PAGEABLE	最初のページ以降のページを運用者の要求に応じて端末に記録します。
PRINTER	印刷要求の応答に使用するデフォルト・プリンターの名前を指定します。名前は最大4文字まで指定することができます。
PRTCOPY	デフォルト・プリンターで印刷要求を満たすためにハードウェア・コピー機能を使用します。
PURGE	システムおよびデータの整合性を維持できる場合にのみトランザクションを終了することができます。
RELEASED	指定した端末の接続を終了します。

オプション	説明
RELREQ	論理ユニット(LU)が現在トランザクションを実行している際にLUを解除します。
SPECTRACE	端末に関連する特殊なトレースを使用します。
STANTRACE	端末に関連する標準のトレースを使用します。
TERMINAL	4文字の端末名を指定します。
TRANIDONLY	端末のトランザクションIDのみ大文字を変換します。
TTI	端末でトランザクション名を入力して実行することができるように設定します。
UCTRAN	端末の入力に対して大文字を変換します。
UCTRANST	端末の入力に対して大文字を変換するか否かを設定します。 次の値を設定します。 – UCTRAN – NOUCTRAN – TRANIDONLY
ZCPTRACE	ZCP追跡を実行します。

参考

1. ACQSTATUS、ALTPRTCOPYST、ATISTATUS、CREATESESS、DISCREQST、EXITTRACING、MAPNAME、MAPSETNAME、NEXTTRANSID、OBFORMATST、OPERID、PAGESTATUS、PRTCOPYST、PURGETYPE、RELREQST、SERVSTATUS、TCAMCONTROL、TERMSTATUS、TERMPRIORITY、TRACING、TTISTATUS、UCTRANST、ZCPTRACINGオプションはサポートしていません。
2. END、NEXT、STARTオプションは構文解析のみサポートしています。

5.3. マッピング・サポート

マッピング・サポートは、OSCプログラムとTN3270端末間の通信のためのプログラミング・インターフェースを提供する機能です。

TN3270端末の入出力は3270データ・ストリームというデータ構造で実行されます。マッピング・サポートはマップ(Map)というリソースを使用してOSCアプリケーション・プログラムから受信したデータを3270データ・ストリーム形式に変換したり、端末から受信した3270データ・ストリームをOSCアプリケーションで使用するデータ形式に変換します。

以下は、マッピング・サポートの特長です。

- OSCアプリケーション・プログラムから端末に対する依存性を取り除きます。アプリケーション開発者は複雑な3270データ・ストリームの構造を把握し、これを制御するプログラム・ロジックをアプリケーションに実装する必要がなく、相対的に単純ないくつかのEXEC CICSコマンドを使って端末の入出力制御ができます。
- 画面構成をアプリケーション・ロジックから分離させます。画面構成に変更が必要な場合はマップのみ変更し、プログラム・ロジックに変更が必要な場合はプログラムのみ変更すれば済むので、既存画面をそのまま使用して新規プログラムを作成したり、既に存在するプログラムとマップを保守することが便利です。

参考

マッピング・サポート機能の詳細については、『OpenFrame OSCマッピングサポートガイド』を参照してください。

マッピング・サポート・コマンドおよび支援機能

マッピング・サポートに関連するコマンドおよびサポート機能は以下のように分類されます。詳細については該当する節を参照してください。

- マップ送受信

コマンド	説明
RECEIVE MAP	OSCアプリケーション・プログラムが端末からデータを受信します。
SEND MAP	OSCアプリケーション・プログラムから端末に画面を送信します。
SEND PAGE	SEND MAPまたはSEND TEXTコマンドでACCUMオプションを使って作成した論理メッセージ構成を完了して送信します。

- テキスト・データの送信

コマンド	説明
SEND TEXT	マップではなくテキスト・データを端末に送信します。
SEND TEXT NOEDIT	ユーザー・データをBMSで変換せずに端末に送信します。

- 端末制御

コマンド	説明
SEND CONTROL	端末を制御します。

- 端末間のデータ送信

コマンド	説明
ROUTE	SEND MAPまたはSEND TEXTコマンドでACCUMオプションを使って作成した論理メッセージを送信する端末を定義します。

- ページング機能

機能	説明
CSPG	SEND MAPまたはSEND TEXTコマンドでACCUMオプションを使って作成した論理メッセージをページ分けして出力します。

5.3.1. CSPG

SEND MAPまたはSEND TEXTコマンドでACCUMオプションを使って作成した論理メッセージをページ分けして出力します。

ユーザー・プログラムでSEND MAPまたはSEND TEXTコマンドを実行時にACCUMオプションを使って論理メッセージを作成する際、ページング・オプションを指定します。論理メッセージの作成が完了した後、SEND PAGEコマンドを実行すると、CSPGトランザクションが呼び出されます。

- 設定

システム定義リソースに次のリソースが定義されている必要があります。

```
DEFINE PROGRAM(DFH CSPG) GROUP(グループ名)
DEFINE TRANSACTION(CSPG) GROUP(グループ名) PROGRAM(DFH CSPG) TWASIZE(255) RESSEC(YES)
```

OpenFrame環境設定のosc.{servername}サブジェクトのCSPGセクションのSKRPF{NN}キー値を「CSPG (コマンド) (オプション)」の形式で指定します。KEY項目の「SKRPF{NN}」には、ショートカットキーに設定するキーを指定します。（例: SKRPF21, SKRPF22）

以下は、CSPGの設定例です。

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
osc.OSC0IVP1	CSPG	SKRPF21	CSPG getpage F
		SKRPF22	CSPG getpage P
		SKRPF23	CSPG getpage N
		SKRPF24	CSPG getpage L

参考

osc.{servername}サブジェクトの設定方法については『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

• コマンド

コマンド	説明
GETPAGE	論理メッセージの特定のページを読み込みます。
MSGTERM	論理メッセージを削除します。
MESSCHN	2つ以上の論理メッセージを結合します。
MSGCOPY	他の端末に論理メッセージをコピーします。

参考

現在は、GETPAGE、MSGTERMコマンドのみサポートしています。

• オプション

– GETPAGE

オプション	説明
F	最初のページを呼び出します。
P	前のページを呼び出します。
N	次のページを呼び出します。
L	最後のページを呼び出します。

– MSGTERM

オプション	説明
B	現在端末に出力されている論理メッセージを削除します。

5.3.2. RECEIVE MAP

OSCアプリケーション・プログラムが端末からデータを受信します。FROMオプションを使用する場合、端末の代わりにFROMに与えられたバッファからマップ・データを取得します。

• 構文

```
EXEC CICS RECEIVE MAP [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
ASIS	3270入力データ・ストリームの小文字を大文字に変換しないように指定します。
FROM	端末からデータを受信するのではなく、プログラムから読み込むデータ・バッファを指定します。
INTO	端末に送信されるCOBOL変数宣言部を指定します。
LENGTH	読み込むデータの長さを指定します。
MAP	画面に表示されるマップ名を指定します。
MAPSET	マップが属するマップ・セットの名前を指定します。
SET	読み込んだデータが保存されているアドレスを返します。

参考

INPARTN、TERMINALオプションは構文解析のみサポートしています。

5.3.3. ROUTE

SEND MAPまたはSEND TEXTコマンドでACCUMオプションを使って作成した論理メッセージを送信する端末を定義します。

- 構文

```
EXEC CICS ROUTE [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
LIST	論理メッセージを送信する端末と特性を定義します。

5.3.4. SEND CONTROL

端末を制御します。

- 構文

```
EXEC CICS SEND CONTROL [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
ACCUM	論理メッセージを作成します。
ALARM	アラーム設定を指定します。
ALTERNATE	ERASEオプションと一緒に使用され、端末に指定された代替画面サイズの領域のみ削除します。
CURSOR	データが端末に出力されるときにカーソルを特定位置に移動させるオプションです。 0~1919の間の数字を入力してカーソルの位置を指定します。 0を入力すると(1,1)になり、80を入力すると(2,1)になる方式です。
DEFAULT	端末がデフォルト・スクリーン・サイズを使用するようにします。
ERASE	新しいデータが端末に出力される前に画面を消去します。
ERASEUP	入力フィールドのデータをクリアします。
FORMFEED	3270ストリームの先頭にFORMFEED文字を挿入します。
FREEKB	データが作成された後にキーボードのロックを解除します。
FRSET	フィールドをリセットします。
LAST	トランザクションの最終出力であることを指定します。このオプションは論理ユニットでのみ適用されます。
PRINT	画面データを端末ではなく、プリンターに送信します。
PAGING	出力データを端末に即時に送信せず、一時記憶装置に移した後、管理者のページング・コマンドに応じて表示させます。
TERMINAL	画面データを端末に送信します（デフォルト値）。
WAIT	コマンド処理が完了した後、アプリケーション・プログラムに制御を返します。OSCはこのオプションに関係なく、コマンド処理が完了した場合にのみ制御が返されます。

参考

ACTPARTN、LDC、MSR、OUTPARTN、L40、L64、L80、REQID、SETオプションは構文解析のみサポートしています。

5.3.5. SEND MAP

OSCアプリケーション・プログラムから端末に画面を送信します。

- 構文

```
EXEC CICS SEND MAP [option ...] END-EXEC.
```

● オプション

オプション	説明
ACCUM	論理メッセージを作成します。
ALARM	アラーム設定を指定します。
ALTERNATE	ERASEオプションと一緒に使用され、端末に指定された代替画面サイズの領域のみ削除します。
CURSOR	データが端末に出力されるときにカーソルを特定位置に移動させるオプションです。 0~1919の間の数字を入力してカーソルの位置を指定します。 0を入力すると(1,1)になり、80を入力すると(2,1)になる方式です。
DATAONLY	データを端末に送信するとき、マップに定義された画面はそのままにしておき、ユーザー・データ部分のみ画面に表示するように指定します。
DEFAULT	端末がデフォルト・スクリーン・サイズを使用するようにします。
ERASE	新しいデータが端末に出力される前に画面を消去します。
ERASEAUP	入力フィールドのデータを消去します。
FORMFEED	3270ストリームの先頭にFORMFEED文字を挿入します。
FREEKB	データが作成された後にキーボードのロックを解除します。
FROM	端末に送信されるデータを指定します。
FRSET	フィールドをリセットします。
LAST	トランザクションの最終出力であることを指定します。このオプションは論理ユニットでのみ適用されます。
LENGTH	FROMオプションで送信するデータの長さを指定します。
MAP	画面に表示されるマップの名前を指定します。
MAPSET	マップに属するマップ・セットの名前を指定します。
MAPONLY	データを端末に送信するとき、マップに定義された出力フィールドのみ画面に表示するように指定します。
SET	取得するデータの保存先のポインター参照を指定します。
PAGING	出力データを端末に即時に送信せず、一時記憶装置に移した後、管理者のページング・コマンドに応じて表示させます。
PRINT	画面データを端末ではなく、プリンターに送信します。
TERMINAL	画面データを端末に送信します（デフォルト値）。

オプション	説明
WAIT	コマンド処理が完了した後、アプリケーション・プログラムに制御を返します。OSCはこのオプションに関係なく、コマンド処理が完了した場合にのみ制御が返されます。

参考

ACTPARTN、MSR、FMHPARM、HONEOM、OUTPARTN、LDC、L40、L64、L80、NOFLUSH、NLEOM、REQIDオプションは構文解析のみサポートしています。

5.3.6. SEND PAGE

SEND MAPまたはSEND TEXTコマンドでACCUMオプションを使って作成した論理メッセージ構成を完了して送信します。

- 構文

```
EXEC CICS SEND PAGE [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
SET	取得するデータの保存先のポインター参照を指定します。
RELEASE	SEND PAGEコマンドの実行後、制御をシステムに返します。
RETAIN	SEND PAGEコマンドの実行後、ページング操作を行えます。その後、制御をアプリケーション・プログラムに返します。

5.3.7. SEND TEXT

マップではなくテキスト・データを端末に送信します。

- 構文

```
EXEC CICS SEND TEXT [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
ACCUM	論理メッセージを作成します。
ALARM	アラーム設定を指定します。
ALTERNATE	ERASEオプションと一緒に使用され、端末に指定された代替画面サイズの領域のみ削除します。

オプション	説明
CURSOR	データが端末に出力されるときにカーソルを特定位置に移動させるオプションです。 0~1919の間の数字を入力してカーソルの位置を指定します。 0を入力すると(1,1)になり、80を入力すると(2,1)になる方式です。
DEFAULT	端末がデフォルト・スクリーン・サイズを使用するようにします。
ERASE	新しいデータが端末に出力される前に画面を消去します。
FORMFEED	3270ストリームの先頭にFORMFEED文字を挿入します。
FREEKB	データが作成された後にキーボードのロックを解除します。
FROM	端末に送信されるデータを指定します。
JUSFRIST	テキスト・データがページの上部に配置されるように指定します。
JUSLAST	テキスト・データがページの下部に配置されるように指定します。
LAST	トランザクションの最終出力であることを指定します。このオプションは論理ユニットでのみ適用されます。
LENGTH	FROMオプションで送信するデータの長さを指定します。
PAGING	出力データを端末に即時に送信せず、一時記憶装置に移した後、管理者のページング・コマンドに応じて表示させます。
PRINT	画面データを端末ではなく、プリンターに送信します。
SET	取得するデータの保存先のポインター参照を指定します。
TERMINAL	画面データを端末に送信します（デフォルト値）。
WAIT	コマンド処理が完了した後、アプリケーション・プログラムに制御を返します。OSCはこのオプションに関係なく、コマンド処理が完了した場合にのみ制御が返されます。

参考

ACCUM、ACTPARTN、FMHPARM、HEADER、HONEOM、JUSTIFY、OUTPARTN、L40、L64、L80、LDC、MSR、NLEOM、PAGING、REQID、TRAILERオプションは構文解析のみサポートしています。

5.3.8. SEND TEXT NOEDIT

マップではなく、テキスト・データを端末に送信します。基本動作はSEND TEXTコマンドと同じですが、ユーザーによる画面編集（ACCUM / HEADER / TRAILERなど）を許容せずにテキストのみ出力します。

- 構文

```
EXEC CICS SEND TEXT NOEDIT [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
ALARM	アラーム設定を指定します。
DEFAULT	端末がデフォルト・スクリーン・サイズを使用するようにします。
ERASE	新しいデータが端末に出力される前に画面を消去します。
FREEKB	データが作成された後にキーボードのロックを解除します。
FROM	端末に送信されるデータを指定します。
LAST	トランザクションの最終出力であることを指定します。このオプションは論理ユニットでのみ適用されます。
LENGTH	FROMオプションで送信するデータの長さを指定します。
PAGING	出力データを端末に即時に送信せず、一時記憶装置に移した後、管理者のページング・コマンドに応じて表示させます。
PRINT	画面データを端末ではなく、プリンターに送信します。
TERMINAL	画面データを端末に送信します（デフォルト値）。
WAIT	コマンド処理が完了した後、アプリケーション・プログラムに制御を返します。OSCはこのオプションに関係なく、コマンド処理が完了した場合にのみ制御が返されます。

5.4. スプール・ファイルのアクセス

OSCアプリケーション・サーバーは、ユーザー・プログラムがTJESシステムのスプール・リソースを使用できるようにするインターフェースを提供します。TJESスプールにデータを蓄積し、Batchシステムがデータを連携して管理するようにしたり、TJESでジョブを駆動させる機能に主に活用されます。スプールに作成されたデータは、システムのスプール・ディレクトリの配下に、OpenFrame環境設定の`osc.{servername}`サブジェクトのGENERALセクションのJOBIDキー値に設定されたジョブIDと同じ名前で生成されたディレクトリに保存されます。

スプール・ファイル・アクセス・コマンド

以下は、スプール・ファイルの作成に関連するコマンドの一覧です。各コマンドの詳細については該当する節を参照してください。

コマンド	説明
SPOOLCLOSE	スプール・ファイルを閉じます。
SPOOLOPEN OUTPUT	スプール・ファイルを開き、そのファイルの属性を定義します。
SPOOLWRITE	スプール・ファイルにデータを記録します。

5.4.1. SPOOLCLOSE

スプール・ファイルを閉じます。また、タスクを終了すると、スプール・ファイルが自動で閉じられます。ファイルが閉じられると同時に、TJESにスプールの処理を要求します。

- 構文

```
EXEC CICS SPOOLCLOSE [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
KEEP DELETE	KEEPはスプール・ファイルを対象ノードに送り、DELETEはスプール・ファイルを削除します。
TOKEN	閉じるスプール・ファイルのトークン値を指定します。

5.4.2. SPOOLOPEN OUTPUT

スプール・ファイルを開き、そのファイルの属性を定義します。

- 構文

```
EXEC CICS SPOOLOPEN OUTPUT [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
CLASS	クラスを指定します。
NODE	スプール・ファイルの送信先の識別子を指定します。
NOCC ASA MCC	出力するときのキャリッジ制御文字(carriage-control character)を指定します。
OUTDESCR	JCLのOUTPUT文のパラメータ文字列のアドレスを含むフィールドのアドレスに設定するポインター変数を指定します。
PRINT PUNCH RECORDLENGTH	記録するレコードの長さを指定します。
USERID	スプール・ファイルの送信先のユーザー識別子を指定します。

オプション	説明
TOKEN	スプール・ファイルのトークン値を指定します。

参考

インターナル・リーダーにデータを記録するには、SPOOLOPEN OUTPUTコマンドでUSERIDにINTRDRを設定します。TJESに送る最後のレコードに「/* EOF」を記述すると、スプール・ファイルが自動で閉じられると同時に、TJESインターナル・リーダーにデータが送信されます。

5.4.3. SPOOLWRITE

スプール・ファイルにデータを記録します。ファイルを開くときに取得したトークン値を利用してデータを渡すと、指定されたスプール・ファイルにデータが作成されます。1つのスプール・ファイルにSPOOLWRITEを数回使用できます。

• 構文

```
EXEC CICS SPOOLWRITE [option ...] END-EXEC.
```

• オプション

オプション	説明
FROM	記録するデータが保存されたパスを指定します。
FLENGTH	記録するデータの長さを指定します。
LINE PAGE	ラインとページのいずれかでデータ・フォーマットを指定します。
TOKEN	データを記録するスプール・ファイルのトークン値を指定します。

5.5. コンソール出力

OSCアプリケーション・サーバーは、ユーザー・プログラムがコンソールにデータを出力できるようにインターフェースを提供します。データをOpenFrameが提供するtconmgr画面とコンソール・ログに出力します。

参考

tconmgrの機能についての詳細は、『OpenFrame ツールリファレンスガイド』を参照してください。

コンソール出力コマンド

以下は、コンソール出力コマンドの一覧です。各コマンドの詳細については該当する節を参照してください。

コマンド	説明
WRITE OPERATOR	オペレーター・コンソールにメッセージを出力します。

5.5.1. WRITE OPERATOR

オペレーター・コンソールにメッセージを出力する機能です。OpenFrameではオペレーター・コンソールとしてtconmgrを提供します。このコマンドでメッセージを出力すると、tconmgrにメッセージが出力されます。その他に、REPLYオプションを使ってユーザー応答メッセージを受信することができます。

- 構文

```
EXEC CICS WRITE OPERATOR [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
ACTION	メッセージと関連する作業コードを指定します。
CRITICAL	メッセージが運用者による最終措置を必要とします。このメッセージは重要であり、運用者が削除するまで画面に残っています。
MAXLENGTH	REPLYオプションを記述する場合、必ず指定する必要があります。REPLY領域の長さを指定します。1~119バイトまで指定することができます。
NUMROUTES	ルーティング・コードの数をフルワード2進数で指定します。
REPLY	オペレーターの応答を受信するデータ領域を指定します。REPLYオプションを使用する場合は、トランザクションが停止されます。tconmgrツールまたはOpenFrame Managerの[Base] > [Console]メニューなどによりREPLYデータを入力すると、トランザクションの実行を続けることができます。
REPLYLENGTH	オペレーターから実際に受信したメッセージの長さです。
TEXT	出力するメッセージを指定します。
TEXTLENGTH	REPLYオプションが記述された場合は、0~121バイトまで記述することができます。REPLYオプションがない場合は、0~690バイトまで記述することができます。

オプション	説明
TIMEOUT	トランザクションに制御を返す前にOSCが応答を待つ最大の時間を含む時間をフルワード2進数で指定します。

参考

1. EVENTUAL、IMMEDIATE、ROUTE CODES オプションは構文解析のみサポートしています。
2. **OpenFrame Manager**の[Base] > [Console]メニューの詳細については、『OpenFrame Manager ユーザーガイド』を参照してください。

5.6. Webサービス通信

OSCアプリケーション・サーバーは、ユーザー・プログラムが外部システムとWebサービス通信ができるインターフェースを提供します。OSCユーザー・アプリケーションがRequesterとなって、外部システムのプロバイダーにWebサービス・プロトコルを利用してサービスを要求します。

Webサービス通信コマンド

以下は、Webサービス通信コマンドの一覧です。各コマンドの詳細については該当する節を参照してください。

コマンド	説明
INVOKE WEBSERVICE	Webサービス・プロバイダーにサービスを要求します。

5.6.1. INVOKE WEBSERVICE

Webサービス・プロバイダーにサービスを要求する機能です。OpenFrameではTmax Java GatewayとAnyLinkを利用してWebサービス要求を処理します。

- 構文

```
EXEC CICS INVOKE WEBSERVICE [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
CHANNEL	要求データを含んでいるチャンネル名を指定します。応答データも指定されたチャンネルに保存されます。
OPERATION	実行するオペレーション名を指定します。
URI	WebサービスのURIを指定します。

オプション	説明
WEBSERVICE	Webサービスを定義したWebサービス・リソース名を指定します。

参考

AnyLinkとTmax Java Gatewayの詳細については、各製品のマニュアルを参照してください。

5.7. HTTP通信

OSCは、HTTPプロトコルを使用して、HTTPサーバーとHTTPクライアントとして動作するインターフェースを提供します。

HTTPサーバーは、外部クライアントから要求を受信した場合に、要求されたトランザクションを実行した後、クライアントに結果を返します。HTTPクライアントは、外部HTTPサーバーに要求を送信し、サーバーから応答を受信します。

OSCがHTTPサーバーの場合は、外部クライアントから要求が送信されると、Webアプリケーション・サーバー(WAS)のoschttpサブレットによりOSCに送信されます。

参考

oschttpサブレットを使用するためのWASのデプロイについては、ご使用のWAS製品のマニュアルを参照してください。

HTTP通信コマンドおよびプログラム

以下は、HTTP通信コマンドおよびプログラムの一覧です。詳細については該当する節を参照してください。

コマンド/プログラム	説明
DFHWBA	OSCがHTTPのサーバーの場合に使用されます。
DFHWBUN	エスケープ解除機能を提供します。
EXTRACT TCPIP	OSCがHTTPサーバーの場合、現行のトランザクションのTCP/IPに関する情報を取得します。
WEB CONVERSE	OSCがHTTPクライアントの場合、外部サーバーとの間で要求と応答を送受信します。
WEB CLOSE	OSCがHTTPクライアントの場合、外部サーバーと確立したコネクションを切断します。
WEB ENDBROWSE FORMFIELD	OSCがHTTPサーバーの場合、外部クライアントから要求されたHTMLのformタグの検索を終了します。

コマンドプログラム	説明
WEB EXTRACT	OSCがHTTPサーバーの場合、外部クライアントから要求に関する情報を取得します。
WEB OPEN	OSCがHTTPクライアントの場合、外部サーバーとコネクションを確立します。
WEB RECEIVE	OSCがHTTPサーバーの場合、外部クライアントから要求を受信してHTTPペイロードを保存します。
WEB READNEXT FORMFIELD	OSCがHTTPサーバーの場合、外部クライアントから要求されたHTMLフォームの中で次のフォームの名前と値を取得します。
WEB READ HTTPHEADER	OSCがHTTPクライアントの場合、外部サーバーから受信したHTTPヘッダー情報を抽出します。
WEB SEND	OSCがHTTPサーバーの場合、要求を送信した外部クライアントに応答を返します。
WEB STARTBROWSE FORMFIELD	OSCがHTTPサーバーの場合、外部クライアントから要求されたHTMLのformタグの検索を開始し、formタグの最初の位置を指定します。
WEB WRITE HTTPHEADER	OSCがHTTPクライアントの場合、外部サーバーに送信するHTTPヘッダー情報を作成します。

5.7.1. DFHWBA

DFHWBAは、OSCがHTTPサーバーの場合に使用されるプログラムです。

クライアントの要求がWAS上のoschttpサブレットによりOSCに送信されると、DFHWBAプログラムが呼び出されます。DFHWBAは、SDに存在するURIMAPリソースとTCPIPSERVICEリソースを確認してクライアントが要求するプログラムを呼び出します。まず、URIMAPリソースのパスとマッチするURIMAPがあるか検索した後、アナライザーの有無をチェックします。

アナライザーがある場合は、アナライザーで実行するプログラムを指定して実行します。アナライザーがない場合は、URIMAPに指定されているプログラムを実行します。もしマッチするURIMAPがない場合は、要求が送信されたポートのTCPIPSERVICEリソースを検索し、TCPIPSERVICEのURMに指定されているアナライザーで実行するプログラムを指定した後、プログラムを実行します。

- 設定

システム定義リソースに次のリソースが定義されている必要があります。

```
DEFINE PROGRAM(DFHWBA) GROUP(DFHGRP) LANGUAGE(C)
DEFINE TRANSACTION (エイリアス・トランザクションの名前) GROUP(DFHGRP) PROGRAM(DFHWBA)
TWASIZE(255)
```

参考

現在デフォルトでサポートしているアナライザーは、DFHWBADXとDFHWBAAXです。

5.7.2. DFHWBUN

DFHWBUNは、エスケープの解除が必要な場合に使用されるプログラムです。

エスケープされた形式でCICSに送信されたデータに対して、アプリケーションがエスケープされていない形式で操作する必要がある場合にエスケープを解除する機能を提供します。

5.7.3. EXTRACT TCPIP

OSCがHTTPサーバーの場合、現行のトランザクションのTCP/IPに関する情報を取得します。

- 構文

```
EXEC CICS EXTRACT TCPIP [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
CLIENTADDR	OSCにHTTP要求を送信したクライアントのIPアドレスを返します。
CADDRLENGTH	OSCにHTTP要求を送信したクライアントのIPアドレスの長さを返します。

5.7.4. WEB CONVERSE

OSCがHTTPクライアントの場合、外部サーバーとの間で要求と応答を送受信します。

- 構文

```
EXEC CICS WEB CONVERSE [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
FROM	外部サーバーに送信するデータを指定します。
FROMLENGTH	外部サーバーに送信するデータのサイズを指定します。
INTO	外部サーバーからの応答を格納する領域を指定します。
MAXLENGTH	外部サーバーからの応答を格納する領域の最大サイズを指定します。
MEDIATYPE	外部サーバーに送信するデータのメディア・タイプを指定します。

オプション	説明
METHOD	外部サーバーに送信する要求のメソッド形式を指定します。
QUERYSTRING	外部サーバーに要求を送信する際にURLに含まれるクエリ文字列を指定します。
QUERYSTRLEN	外部サーバーに要求を送信する際にURLに含まれるクエリ文字列のサイズを指定します。
SESTOKEN	WEB OPENコマンドにより確立したコネクションのトークンを指定します。
TOLENGTH	外部サーバーから応答を受信した際に応答のサイズを返します。
URIMAP	要求を送信する外部サーバー情報を定義したURIMAPリソースの名前を指定します。
PATH	アプリケーションがアクセスする必要があるサーバー内の特定のリソースへのパスを指定します。
PATHLENGTH	パスの長さを指定します。
CLOSESTATUS	HTTPヘッダーのCONNECTIONオプションをcloseにするかkeep-aliveにするかを指定します。
BASICAUTH	現在のセッションがHTTP基本認証を必要とすることを指定します。
USERNAME	アクセスが許可されるユーザーIDを指定します。USERNAMEオプションを使用する場合は、PASSWORDオプションも使用する必要があります。
USERNAMELEN	USERNAMEオプションで指定されたバッファの長さを指定します。
PASSWORD	アクセスが許可されたユーザーIDに対応するパスワードを指定します。
PASSWORDLEN	PASSWORDオプションで指定されたバッファの長さを指定します。
STATUSCODE	サーバーから送信されたHTTPステータスコードを受信するデータ域を指定します。
STATUSTEXT	HTTPステータスコードを説明するために、サーバーから返されたテキストを受信するデータ域を指定します。
STATUSLEN	STATUSTEXTオプションで受信するデータ域の長さを指定します。

参考

現在サポートしているメソッドは、GET、HEAD、POST、PUT、TRACE、OPTIONS、DELETEです。

5.7.5. WEB CLOSE

OSCがHTTPクライアントの場合、外部サーバーと確立したコネクションを切断します。

- 構文

```
EXEC CICS WEB CLOSE [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
SESTOKEN	切断するコネクションのトークンを指定します。

5.7.6. WEB ENDBROWSE FORMFIELD

OSCがHTTPサーバーの場合、外部クライアントから要求されたHTMLのformタグの検索を終了します。このコマンドを実行するには、[WEB STARTBROWSE FORMFIELD](#)コマンドが先に実行されている必要があります。

- 構文

```
EXEC CICS WEB ENDBROWSE FORMFIELD END-EXEC.
```

5.7.7. WEB EXTRACT

OSCがHTTPサーバーの場合、外部クライアントがOSCに作成および処理のためにアプリケーションに割り当てた最新のHTTP要求に関する情報を取得することができます。

- 構文

```
EXEC CICS WEB EXTRACT [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
HOST	HTTP要求に対するURLのホストを入れるデータ域を指定します。
HOSTLENGTH	HOSTオプションで指定されたバッファの長さを返します。
HTTPMETHOD	HTTPメソッド文字列を返します。
METHODLENGTH	HTTPMETHODオプションで指定されたバッファの長さを返します。
HTTPVERSION	WebクライアントのHTTPバージョンを入れるデータ域を指定します。
VERSIONLEN	HTTPVERSIONオプションで指定されたバッファの長さを返します。
PATH	HTTP要求に対するURLのパスを入れるデータ域を指定します。

オプション	説明
PATHLENGTH	PATHオプションで指定されたバッファの長さを返します。
QUERYSTRING	HTTP要求に対するURLのクエリ文字列を入れるデータ域を指定します。
QUERYSTRLEN	QUERYSTRINGオプションで指定されたバッファの長さを返します。
REQUESTTYPE	受信した要求のタイプを指定します。

参考

現在WEB EXTRACTコマンドは、OSCがサーバーの場合にのみサポートしています。

5.7.8. WEB OPEN

OSCがHTTPクライアントの場合、外部サーバーとコネクションを確立します。

- 構文

```
EXEC CICS WEB OPEN [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
SESTOKEN	コネクションを確立する際にコネクションのトークンを返し、通信に使用します。
URIMAP	HTTP通信を行うサーバーを定義したURIMAPリソース名を指定します。
HOST	HTTP通信を行うサーバーのホスト名を指定します。
HOSTLENGTH	HTTP通信を行うサーバーのホスト名の長さを指定します。
PORTNUMBER	HTTP通信を行うサーバーのポート番号を指定します。
SCHEME	SSLを使用するか、または使用しないプロトコルを指定します。

5.7.9. WEB READ HTTPHEADER

OSCがHTTPクライアントの場合、外部サーバーのHTTPヘッダー情報を抽出します。

- 構文

```
EXEC CICS READ HTTPHEADER [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
HTTPHEADER	抽出するHTTPヘッダーの名前を指定します。
NAMELENGTH	HTTPヘッダー名の長さを指定します。
SESTOKEN	WEB OPENを通じて接続が確立されたトークンを指定します。
VALUE	抽出されるHTTPヘッダーの値を保存するためのバッファを指定します。
VALUELENGTH	VALUEオプションで指定したバッファの長さを返します。

参考

現在WEB READ HTTPHEADERコマンドは、OSCがクライアントの場合にのみサポートしています。

5.7.10. WEB READNEXT FORMFIELD

OSCがHTTPサーバーの場合、外部クライアントから要求されたHTMLフォームの中で次のフォームの名前と値を取得します。このコマンドを取得するには、[WEB STARTBROWSE FORMFIELD](#)コマンドが先に実行されている必要があります。

- 構文

```
EXEC CICS WEB READNEXT FORMFIELD [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
FORMFIELD	HTMLフォームの名前を保存するバッファを指定します。
NAMELENGTH	HTMLフォーム名の長さを指定します。
VALUE	HTMLフォーム名に該当する値を保存するバッファを指定します。
VALUELENGTH	HTMLフォーム名に該当する値の長さを指定します。

5.7.11. WEB RECEIVE

OSCがHTTPサーバーの場合、外部クライアントから要求を受信してHTTPペイロードを保存します。

- 構文

```
EXEC CICS WEB RECEIVE [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
CLNTCODEPAGE	クライアントのコードページを指定します。
HOSTCODEPAGE	ホストのコードページを指定します。
INTO	クライアント要求でHTTPペイロードを格納する領域を指定します。
LENGTH	HTTPペイロードのサイズを指定します。
MAXLENGTH	INTOオプションで指定した領域の最大サイズを指定します。

参考

OSCではASCIIでデータを送受信するので、CLNTCODEPAGE、HOSTCODEPAGEオプションは意味がありません。

5.7.12. WEB SEND

OSCがHTTPサーバーの場合、要求を送信した外部クライアントに応答を返します。

- 構文

```
EXEC CICS WEB SEND [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
DOCTOKEN	クライアントに送信する応答をドキュメントとして作成した場合に、クライアントに送信するドキュメントのトークンを指定します。
CLNTCODEPAGE	ドキュメントのコードページを指定します。

参考

OSCではASCIIでデータを送受信するので、CLNTCODEPAGEオプションは意味がありません。

5.7.13. WEB STARTBROWSE FORMFIELD

OSCがHTTPサーバーの場合、外部クライアントから要求されたHTMLのformタグの検索を開始し、formタグの最初の位置を指定します。

- 構文

```
EXEC CICS WEB STARTBROWSE FORMFIELD [option ...] END-EXEC.
```

5.7.14. WEB WRITE HTTPHEADER

OSCがHTTPクライアントの場合、外部サーバーに対する要求を送信するHTTPヘッダー情報を入力します。

- 構文

```
EXEC CICS WRITE HTTPHEADER [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
HTTPHEADER	要求を送信するHTTPヘッダーの名前を指定します。
NAMELENGTH	HTTPヘッダー名の長さを指定します。
SESSTOKEN	WEB OPENを通じて接続が確立されたトークンを指定します。
VALUE	HTTPHEADERオプションで指定したHTTPヘッダーの値を指定します。
VALUELENGTH	HTTPヘッダー値の長さを指定します。

参考

現在WEB WRITE HTTPHEADERコマンドは、OSCがクライアントの場合にのみサポートしています。

第6章 セキュリティ・サービス

本章では、セキュリティ・サービスに関連するTACFとプログラミング・サービスについて説明します。

6.1. 概要

OSCアプリケーション・サーバーに多数のユーザーがアクセスした場合、以下のようなセキュリティ脅威が発生することがあります。

- 権限のないアクセス
- 公開を望まない情報の開示
- 許容されてはならないデータの修正
- データの削除および破壊

こうした問題が発生しないようにするため、管理者はリソースへのアクセスを保護し、権限のないユーザーからのアクセスを遮断するように設定することができます。

OSCシステムは、OpenFrame TACF (Tmax Access Control Facility)(以下、TACF)製品をベースに、セキュリティ脅威から安全にシステムを運用できるように、トランザクションや個別リソースに対するセキュリティ機能を提供し、以下のようなプログラミング・サービスを提供します。

- [ユーザー認証処理](#)
- [ユーザー・パスワード処理](#)
- [ユーザー・セキュリティ権限の確認](#)

6.2. TACF

OSCアプリケーション・サーバーのセキュリティ機能はTACFの機能をベースにします。TACFは、OpenFrameシステムにアクセスしようとするユーザーに対する認証プロセスにより、許可されていないユーザーからシステムを保護し、権限のないユーザーからシステム上のリソースに対する不適切なアクセスを遮断する機能を提供します。TACFはIBM RACF (Resource Access Control Facility) に対応するOpenFrame製品であり、TACFが基本的にアクセス制御および権限認証機能を提供し、OSCアプリケーション・サーバーのTACFリソース・モジュールがセキュリティ規則を適用させます。

OSCアプリケーション・サーバーごとにセキュリティ・チェック機能を別々に設定できます。これは、OpenFrame環境設定の`osc.{servername}`サブジェクト、**SAF**セクションで設定できます。

参考

1. セキュリティ設定の詳細については、『OpenFrame OSC管理者ガイド』を参照してください。
 2. osc.{servername}サブジェクトの設定方法については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。
-

6.3. ユーザー認証処理

OSCシステムは、TACFのセキュリティ・レベルを設定してユーザーのリソース・アクセスを管理できます。したがって、現在どのユーザーがリソースを要求しているかをシステムに知らせる必要があります。これはユーザーのサインオンによって行われますが、端末を利用する場合、CESNトランザクションを要求し、希望するユーザーでサインオンすることができます。その他の場合は、ユーザー、アプリケーションから直接SIGNONコマンドを呼び出して、特定ユーザーでサインオンすることができます。

サインオンに対応するサインオフは、そのユーザーがシステムをそれ以上使用しないことを通知することであり、CESFトランザクションまたはアプリケーション・プログラムのSIGNOFFコマンドによって実行されます。

参考

CESN/CESFトランザクションについては、『OpenFrame OSC管理者ガイド』を参照してください。

ユーザー認証処理コマンド

以下は、ユーザー認証処理に関連するコマンドの一覧です。各コマンドの詳細については該当する節を参照してください。

コマンド	説明
SIGNOFF	特定ユーザーIDの認証を解除します。
SIGNON	特定ユーザーIDを認証します。

6.3.1. SIGNOFF

特定ユーザーIDの認証を解除します。サインオフすると、OSCシステムは、OpenFrame環境設定のosc.{servername}サブジェクト、SAFセクションのDFLTUSERキー値に設定されたデフォルト・ユーザーIDでセキュリティ・サービスを行います。コマンド・オプションはありません。

- 構文


```
EXEC CICS SIGNOFF END-EXEC.
```

参考

osc.{servername}サブジェクトの詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

6.3.2. SIGNON

特定ユーザーIDを認証します。

- 構文

```
EXEC CICS SIGNON [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
GROUPID	ユーザーをどのTACFグループにサインオンするかを指定します。
NEWPASSWORD	新しいパスワードを指定します。
PASSWORD	現在のパスワードを指定します。
USERID	サインオンするユーザー識別子を指定します。

参考

- LANGINUSE、NATLANG、NATLANGINUSEオプションはサポートしていません。
- ESMREASON、ESMRESP、LANGUAGECODE、OIDCARDオプションは構文解析のみサポートしています。

6.4. ユーザー・パスワード処理

ユーザー認証とは別途で特定ユーザーのパスワードを変更および確認する機能を提供します。

ユーザー・パスワード処理コマンド

以下は、ユーザー・パスワード処理に関連するコマンドの一覧です。各コマンドの詳細については該当する節を参照してください。

コマンド	説明
CHANGE PASSWORD	特定ユーザーのパスワードを変更します。

コマンド	説明
VERIFY PASSWORD	指定したパスワードがユーザーのパスワードと一致するかを確認します。

6.4.1. CHANGE PASSWORD

特定ユーザーのパスワードを変更します。システムに既に設定されているパスワードが存在する必要があります。**CHANGE PASSWORD**コマンドを使用した後、パスワードが漏洩しないように**PASSWORD**および**NEWPASSWORD**オプションの値を消去します。

- 構文

```
EXEC CICS CHANGE PASSWORD [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
NEWPASSWORD	変更する新しいパスワードを指定します。
PASSWORD	現在のパスワードを指定します。
USERID	パスワードを変更するユーザー識別子を指定します。

参考

ESMREASON、ESMRESPオプションは構文解析のみサポートしています。

6.4.2. VERIFY PASSWORD

指定したパスワードがユーザーのパスワードと一致するかを確認するコマンドです。一致する場合、ユーザーに関する詳しいセキュリティ関連情報を取得できます。VERIFY PASSWORDコマンドを使用した後、PASSWORDオプションの値を消去し、不要に露出しないように注意してください。

- 構文

```
EXEC CICS VERIFY PASSWORD [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
CHANGETIME	最後にパスワードが変更された時間をABSTIMEで返します。
DAYSLEFT	パスワードが満期になるまでに残った日付を返します。
EXPIRYTIME	パスワードの満期時間をABSTIMEで返します。
INVALIDCOUNT	有効でないパスワードが入力された回数を返します。

オプション	説明
LASTUSETIME	指定したユーザーで最後にアクセスされた時間をABSTIMEで返します。
PASSWORD	チェックするパスワードを指定します。
USERID	チェックするユーザー識別子を指定します。

参考

ESMREASON、ESMRESPオプションは構文解析のみサポートしています。

6.5. ユーザー・セキュリティ権限の確認

TACFに登録されているリソース・セキュリティ権限を確認する機能を提供します。

ユーザー・セキュリティ権限の確認コマンド

以下は、ユーザーの認証処理に関連するコマンドの一覧です。各コマンドの詳細については該当する節を参照してください。

コマンド	説明
QUERY SECURITY	サインオンしているユーザーの特定リソースに対するアクセス権限を確認します。

6.5.1. QUERY SECURITY

現在サインオンしているユーザーの特定リソースに対するアクセス権限を確認するコマンドです。QUERY SECURITYコマンドで確認できるリソースは、TACFが提供するデフォルトのリソース・クラスとユーザー定義クラスです。

- 構文

```
EXEC CICS QUERY SECURITY [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
RESTYPE	確認するリソース・タイプを指定します。TRANSATTACHのみサポートします。 このオプションを使用する場合、OpenFrame環境設定の osc.{servername} サブジェクト、 SAF セクションの SEC キー値を「YES」に指定します。
RESCLASS	確認するリソース・クラスを指定します。

オプション	説明
RESIDLENGTH	確認するリソースの名前の長さを指定します（RESCLASSオプションを指定した場合）。
RESID	確認するリソースの名前を指定します。
READ	リソースに対するREAD権限がある場合はCVDA値で返します。
UPDATE	リソースに対するUPDATE権限がある場合はCVDA値で返します。
CONTROL	リソースに対するCONTROL権限がある場合はCVDA値で返します。
ALTER	リソースに対するALTER権限がある場合はCVDA値で返します。
LOGMESSAGE	セキュリティ違反メッセージを送信するかどうかを設定します。CVDA値でLOGまたはNOLOGを指定できます。（デフォルト値: LOG）
NOLOG	セキュリティ違反メッセージをユーザーに送信しません。 LOGMESSAGE(NOLOG)オプションと同様です。
LOG	セキュリティ違反メッセージをユーザーに送信します。 LOGMESSAGE(LOG)オプションと同様です。

参考

osc.{servername}サブジェクトの設定方法については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

第7章 DL/Iデータベース・サービス

本章では、DL/Iデータベース・サービスに関連するEXEC DLIコマンド・インターフェースとCBLTDLI呼び出しインターフェースについて説明します。

7.1. 概要

OSCアプリケーション・サーバーは、IBMメインフレームのIMS/DBに対応するOpenFrameのHiDB製品をベースにしてDL/Iデータベース・サービス機能を提供します。DL/Iデータベース・サービスは、EXEC DLIコマンド・インターフェースとCBLTDLI呼び出しインターフェースの2つのインターフェースをサポートします。

EXEC DLIコマンド・インターフェース

EXEC DLIインターフェースはDL/Iデータベース・アクセスのためのコマンド・インターフェースです。OSCアプリケーション・サーバーは、EXEC DLIインターフェースを介してコマンドを実行するたびに、現在の状態コードおよびDL/Iに関連する情報をアプリケーション・プログラムがアクセスできるように、DIB(DL/I Interface Block)というコントロール・ブロックを提供します。ユーザーは、このブロックに保存されている状態コードからコマンドが正常に実行されたかどうかを確認できます。

DIBから以下の情報を取得できます。

区分	説明
DIBSTAT	2バイト文字列であり、EXEC DLIインターフェースを介してコマンドを実行した後、状態コードが保存されます。
DIBSEGM	8バイト文字列であり、 GN 、 GNP 、 GU 、 ISRT コマンドが正常に実行された場合、最も低いレベルのセグメント名が保存されます。
DIBSEGLV	2バイト文字列であり、 GN 、 GNP 、 GU 、 ISRT コマンドが正常に実行された場合、最も低いセグメント・レベル値が保存されます。
DIBKFBL	2バイト・バイナリ数字であり、 GN 、 GNP 、 GU コマンドでKEYFEEDBACKオプションを使用した場合、連結キー(concatenated key)の長さが保存されます。

DL/Iデータベースへのアクセスは、PSB(Program Specification Block)をスケジューリングすることから始まります。PSBはPCB(Program Communication Block)の集合体であり、PCBはアプリケーションがどのビューからデータベースを見るかを定義します。OSCアプリケーションは複数のPCB

タイプのうちDB PCBタイプのみをサポートします。各コマンドはPSBに設定されているPCBを利用して、どのデータベースにアクセスするかを指定します。

以下は、EXEC DLIコマンドの使用例を示しています。

```
* PSBをスケジューリングします。
EXEC DLI SCHD PSB(PSB-NAME) END-EXEC.

* FIELDAのフィールド値が123のSEGAセグメント値を読み込みます。
MOVE '123' TO FIELD1.
EXEC DLI GU SEGMENT(SEGA) INTO(SEGA-AREA) WHERE(FIELDA=FIELD1) END-EXEC.

* PSBの使用を終了します。
EXEC DLI TERM END-EXEC.
```

正常にスケジューリングが完了すると、以下で説明するコマンドを利用してPSBに指定されているデータベースにアクセスできます。

参考

DL/I機能およびHiDBの詳細については、『OpenFrame HiDBガイド』を参照してください。

CBLTDLI呼び出しインターフェース

CBLTDLIインターフェースは、EXEC DLIインターフェースとは別途でCOBOLプログラムでCALLキーワードを利用してDL/Iデータベースにアクセスできるように提供される呼び出しインターフェースです。CBLTDLIインターフェースは、OSCアプリケーション・プログラムだけでなく、OpenFrame/Batchアプリケーション・プログラムでも使用できます。ただし、OpenFrame/Batchアプリケーション・プログラムとは使用方式が異なります。

7.2. EXEC DLIコマンド・インターフェース

EXEC DLIインターフェースのコマンドは、データベースへのアクセス制御コマンド・グループとアクセス・コマンド・グループに分けられます。

EXEC DLIコマンド

• DL/Iデータベース・アクセス制御コマンド

以下は、DL/Iデータベース・アクセス制御コマンドの一覧です。各コマンドの詳細については該当する節を参照してください。

コマンド	説明
SCHD	PSBをスケジューリングします。
TERM	PSBの使用が終了したことを通知します。

- DL/Iデータベース・アクセス・コマンド

以下は、DL/Iデータベース・アクセスに関連するコマンドの一覧です。各コマンドの詳細については該当する節を参照してください。

コマンド	説明
DLET	データベースからセグメントと当該セグメントに従属している項目を削除します。
GN	データベースからセグメントを順次読み込みます。
GNP	特定の親に従属しているセグメントのみを読み込みます。
GU	特定のセグメントを読み込み、順次検索のための開始時点を指定します。
ISRT	1つ以上の新しいセグメントを追加します。
REPL	特定セグメントの1つ以上のフィールド値を変更します。

7.2.1. SCHD (SCHEDULE)

PSBをスケジューリングします。SCHDコマンドは、DL/Iデータベースにアクセスする前にPSBスケジューリングによってアクセスすることをDL/Iに通知する機能をします。

- 構文

```
EXEC DLI SCHD [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
PSB	スケジューリングするPSBを指定します。

注

PSBを使用しなくなった場合や他のPSBを使用する場合は、以前のPSBをTERMコマンドを利用して終了させます。

7.2.2. TERM (TERMINATE)

PSBの使用が終了したことを通知します。TERMコマンドを使用すると、PSBの使用を終了し、すべてのデータベースの変更事項が適用されます。コマンド・オプションは別途存在しません。

- 構文

```
EXEC DLI TERM END-EXEC.
```

注

変更事項が適用された後は、元に戻すことができないので注意が必要です。

7.2.3. DLET (DELETE)

データベースからセグメントと当該セグメントに従属している項目を削除するコマンドです。削除する前に削除したいセグメントを先に取得する必要があるため、その取得したセグメントを**DLT**コマンドで削除します。

- 構文

```
EXEC DLI DLET [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
USING PCB	使用するDB PCBを指定します。
FROM	削除するセグメントのデータが指定されているパスを指定します。
SEGMENT	削除するセグメント・タイプを指定します。
SEGLENGTH	I/Oパスの長さを指定します。

7.2.4. GN (GET NEXT)

データベースからセグメントを順次読み込むコマンドです。**GN**コマンドを実行するたびに、オプションに指定している情報に従って次のセグメントを読み込みます。**GN**コマンドを実行する前に、**GU**コマンドを利用してどの位置から読み込むかを必ず指定します。

SEGMENTオプションとWHEREオプションで、読み込みに関する条件を付けることができます。

- 構文

```
EXEC DLI GN [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
USING PCB	使用するDB PCBを指定します。
CURRENT	現在のポジションに基づいてセグメントを追加します。
FEEDBACKLEN	KEYFEEDBACK保存領域の長さを指定します。
FIELDLENGTH	WHEREオプションに指定するフィールド値の長さを指定します。

オプション	説明
FIRST	セグメント・タイプの最初のセグメントを読み込みます。
KEYFEEDBACK	セグメントの連結キーが保存されるパスを指定します。
INTO	読み込むセグメントが保存されるパスを指定します。
LAST	セグメント・タイプの最後のセグメントを読み込みます。
SEGLength	I/Oパスの長さを指定します。
SEGMENT	読み込むセグメント・タイプを指定します。
WHERE	読み込むセグメントのQualification Statementを記述します。 Qualification Statementは以下の3つの組み合わせで構成されます。 – セグメントのフィールド名 – 比較演算子 – 比較する値が保存されている変数

7.2.5. GNP (GET NEXT IN PARENT)

特定親に従属しているセグメントのみを読み込むためのコマンドです。**GNP**コマンドを実行する前に、親情報が与えられた**GU**または**GN**コマンドを実行する必要があります。

SEGMENTオプションとWHEREオプションで読み込みに関する条件を付けることができます。

● 構文

```
EXEC DLI GNP [option ...] END-EXEC.
```

● オプション

オプション	説明
USING PCB	使用するDB PCBを指定します。
CURRENT	現在のポジションに基づいてセグメントを追加します。
FIELDLENGTH	WHEREオプションに指定するフィールド値の長さを指定します。
FEEDBACKLEN	KEYFEEDBACK保存領域の長さを指定します。
FIRST	セグメント・タイプの最初のセグメントを読み込みます。
KEYFEEDBACK	セグメントの連結キーが保存されるパスを指定します。
INTO	読み込むセグメントが保存されるパスを指定します。
LAST	セグメント・タイプの最後のセグメントを読み込みます。
SEGMENT	読み込むセグメント・タイプを指定します。

オプション	説明
SEGLength	I/Oパスの長さを指定します。
WHERE	読み込むセグメントのQualification Statementを記述します。 Qualification Statementは以下の3つの組み合わせで構成されます。 – セグメントのフィールド名 – 比較演算子 – 比較する値が保存されている変数

7.2.6. GU (GET UNIQUE)

特定セグメントを読み込み、順次検索のための開始時点を指定するコマンドです。どのセグメントタイプを読み込むか、少なくとも1つのSEGMENTオプションを指定する必要があります。また、WHEREオプションを使って、読み込みに関する条件を付けることができます。

- 構文

```
EXEC DLI GU [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
USING PCB	使用するDB PCBを指定します。
FIELDLENGTH	WHEREオプションに指定するフィールド値の長さを指定します。
FEEDBACKLEN	KEYFEEDBACK保存領域の長さを指定します。
KEYFEEDBACK	セグメントの連結キーが保存されるパスを指定します。
INTO	読み込むセグメントが保存されるパスを指定します。
LAST	セグメント・タイプの最後のセグメントを読み込みます。
SEGMENT	読み込むセグメント・タイプを指定します。
SEGLength	I/Oパスの長さを指定します。
WHERE	読み込むセグメントのQualification Statementを記述します。 Qualification Statementは以下の3つの組み合わせで構成されます。 – セグメントのフィールド名 – 比較演算子 – 比較する値が保存されている変数

7.2.7. ISRT (INSERT)

1つ以上の新規セグメントを追加するためのコマンドです。ISRTコマンドを実行する前にセグメントが追加される位置を指定する必要があります。

- 構文

```
EXEC DLI ISRT [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
USING PCB	使用するDB PCBを指定します。
CURRENT	現在のポジションに基づいてセグメントを追加します。
FIELDLENGTH	WHEREオプションに指定するフィールド値の長さを指定します。
FROM	追加するセグメントのデータが保存されているパスを指定します。
FIRST	セグメント・タイプの最初のセグメントとして追加します。
LAST	セグメント・タイプの最後のセグメントとして追加します。
SEGMENT	追加するセグメント・タイプを指定します。
SEGLENGTH	I/Oパスの長さを指定します。
WHERE	追加するセグメントのQualification Statementを記述します。 Qualification Statementは以下の3つの組み合わせで構成されます。 – セグメントのフィールド名 – 比較演算子 – 比較する値が保存されている変数

7.2.8. REPL (REPLACE)

特定セグメントの1つ以上のフィールド値を変更するためのコマンドです。REPLコマンドの前にGUコマンドを使って変更しようとするセグメントを先に取得した後、そのセグメントをREPLコマンドで変更します。REPLコマンドは、SEGMENTオプションおよびFROMオプションがそれぞれ1つ以上指定されている必要があります。

- 構文

```
EXEC DLI REPL [option ...] END-EXEC.
```

- オプション

オプション	説明
USING PCB	使用するDB PCBを指定します。
FROM	変更するセグメントのデータが保存されているパスを指定します。
SEGLENGTH	I/Oパスの長さを指定します。
SEGMENT	変更するセグメント・タイプを指定します。

7.3. CBLTDLI呼び出しインターフェース

本節では、EXEC DLIインターフェースとCBLTDLI呼び出しインターフェースの違いについて説明し、さらにOpenFrame/BatchプログラムのCBLTDLI呼び出しインターフェースとの違いについて説明します。

EXEC DLIインターフェースとの違い

EXEC DLIインターフェースと違って、CBLTDLIインターフェースを使用する場合には、CICSで同じようにDLIUIB(DL/I User Interface Block)とPCBマスクなどを直接指定する必要があります。また、DL/Iデータベースにアクセスする際にセグメントを識別するために、直接SSA(Segment Search Arguments)を作成して記述する必要があります。

以下は、CBLTDLIインターフェースを利用してPSBをスケジューリングする例です。

```
CALL 'CBLTDLI' USING 'PCB ' PSBNAME ADDRESS OF DLIUIB
```

以下は、特定フィールド条件に適するセグメント値を読み込む例です。

```
CALL 'CBLTDLI' USING 'GU ' THE-PCB-MASK SEGA-AREA FIELD A-SSA.
```

BatchプログラムのCBLTDLIインターフェースとの違い

OSCシステムからCBLTDLIインターフェースを介してDL/Iデータベースにアクセスすることは、BatchプログラムでCBLTDLIインターフェースを使用することと比較すると、以下の2点が異なります。

- EXEC DLIインターフェースと同様にPSBスケジューリングが必要です。
- CBLTDLI呼び出し結果に対する状態チェックが異なります。DLIUIBのUIBRCODEがCBLTDLI呼び出しの成功/失敗を決めます。UIBRCODEは、エラー情報を表示するUIBFCTRと付加エラー情報を表示するUIBDLTRに区分できます。まずUIBFCTRでエラーを確認し、その値が深刻な状態を示している場合、CBLTDLIインターフェースは直接エラー処理をしないため、EXEC CICSインターフェースの**ABEND**コマンドを利用してタスクを終了させる必要があります。Batch DL/Iプログラムと同様に、CBLTDLIの呼び出しが正常実行されたかどうかについてはPCBマスクの状態コードを利用して確認します。

参考

CBLTDLIインターフェースの詳細については、『OpenFrame HiDBガイド』を参照してください。

第8章 相互通信

本章では、リモートのOSCアプリケーション・サーバーにあるファイル、TDQ、TSQリソースへのアクセス、プログラム・リンク機能について説明します。

8.1. 概要

OSCアプリケーション・サーバーは、OSCアプリケーション・プログラムがリモートOSCアプリケーション・サーバーが管理するリソースにアクセスできるように、サーバー間の相互通信(Intercommunication)機能を提供します。

以下は、OSCが提供する3つの相互通信機能です。

- 関数移送(Function Shipping)

OSCアプリケーション・プログラムが、リモートのOSCアプリケーション・サーバーが管理するファイル、TDQ、TSQなどのリソースにアクセスする機能です。

- 非同期処理(Asynchronous Processing)

OSCアプリケーション・プログラムが、リモートのOSCアプリケーション・サーバーが管理するトランザクションと非同期通信が可能な機能です。

- 分散プログラム・リンク(Distributed Program Link)(以下、**DPL**)

OSCアプリケーション・プログラムがリモートのOSCアプリケーション・サーバーのプログラムをリンクする機能です。

8.2. 基本概念

OSCアプリケーション・サーバーは、SYSIDという識別子で自分と異なるOSCアプリケーション・サーバーを区別します。SYSID識別子は、CONNECTIONリソース定義からSYSIDが指定するリモート・システムとの接続情報を取得し、その情報に基づいてリモート・システムと接続します。

SYSIDは、OSCアプリケーション・サーバーの識別子です。これは、全体OpenFrameシステム内で各サーバーを区別するためにOSCアプリケーション・サーバーごとに割り当てられるシステム・レベルの固有の識別子ではなく、あるOSCアプリケーション・サーバーが別のOSCアプリケーション・サーバーを区別するための識別子です。たとえば、OSC00001という名前のサーバーでOSC00002を識別するSYSIDとOSC00002サーバーでOSC00003を識別するSYSIDを同じ値で設定しても、それぞれのサーバーで実際に指す物理的なサーバーは異なります。

相互通信のために、まずOSCアプリケーション・サーバー自身のSYSID識別子を、OpenFrame環境設定の`osc.{servername}`サブジェクト、**GENERAL**セクションの**SYSID**キー値として4バイトの文

字列で指定します。この値は、OSCアプリケーション・サーバーがリモート・システムを区別するために使われます。

参考

osc.{servername}サブジェクトの設定方法については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

OSCアプリケーション・プログラムでSYSID識別子を利用してリモートのOSCアプリケーション・サーバーにアクセスする方法は、以下のとおりです。

- 関数移送、非同期処理またはDPL要求をしようとするEXEC CICSコマンド・インターフェースのSYSIDオプションにリモート・アプリケーション・サーバーのSYSIDを設定します。
- 関数移送しようとするファイル、TDQのリソース定義やTSMODELリソース定義、またはDPLしようとするプログラム・リソース定義のREMOTESYSTEM項目にリモート・アプリケーション・サーバーのSYSIDを指定します。

上述したSYSIDは、リモート・アプリケーション・サーバーの接続情報が含まれているCONNECTIONリソース定義に記述された名前です。CONNECTIONリソース定義のNETNAME項目に記述されたこのリモート・アプリケーション・サーバーの名前に基づいて相互通信要求が実行されます。

参考

CONNECTIONリソース定義の詳細については、『OpenFrame OSCリソース定義ガイド』を参照してください。

8.3. 関数移送

関数移送は、OSCアプリケーション・プログラムがリモート・アプリケーション・サーバーに設定されているリソース（ファイル、TDQ、TSQ）にアクセスして、READ、WRITE、DELETEまたは順次検索できる機能です。

関数移送を利用してアクセスしようとするリモート・アプリケーション・サーバーを指定する方法は以下のとおりです。

- EXEC CICSコマンド・インターフェースのSYSIDオプションでリソースが存在するリモート・アプリケーション・サーバーのSYSIDを指定します。
- 該当するリソース定義のREMOTESYSTEM項目に当該リモート・アプリケーション・サーバーのSYSIDを指定します。

参考

リモート・リソースにアクセスする方法はリソースの種類によって異なるので、詳細については各リソースの説明を参照してください。

関数移送の動作方式

関数移送は基本的に以下のように動作します。

1. OSCアプリケーション・プログラムがEXEC CICSインターフェースを介して関数移送を要求します。
2. SYSIDオプションまたはREMOTESYSTEM項目に設定されている値が、ローカル・アプリケーション・サーバー設定の`osc.{servername}`サブジェクト、**GENERAL**セクションの**SYSID**キー値と同じであるか確認します。詳細については『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

同じであればローカル・リソースを使用し、同じでなければリモートOSCアプリケーション・サーバーのCONNECTIONリソース定義を取得します（CONNECTIONリソース定義のPROTOCOL項目が指定されている場合にのみサポートします）。
3. 関連リソース・マネージャーは要求内容をメッセージングします。
4. CONNECTIONリソース定義のNETNAMEに記述されている名前に該当するリモート・アプリケーション・サーバーの会話型サーバーに指定されているミラー・サービスをメッセージングしたデータと一緒に呼び出します。
5. リモート・サーバーのミラー・サービスは、CSM*というミラー・トランザクションで当該リソースにアクセスして要求を処理し、その結果を関数移送を要求したアプリケーション・サーバーに返します。

復旧可能なリソースにアクセスしたり、順次検索またはREAD UPDATE機能を使用した場合、当該ミラー・サービスは終了します。その他の場合、ミラー・トランザクションはアプリケーション・プログラムが**RETURN**、**SYNCPPOINT**または**SYNCPPOINT ROLLBACK**コマンドを実行するまで待機してから、要求に従ってコミットまたはロールバック処理を実行して終了します。

上記のような関数移送機能は、リモート・サーバーに対するミラー・サーバーとミラー・サービスに基づいているため、会話型サーバーとミラー・サービスが事前に登録されている必要があります。設定方法の詳細については、『OpenFrame OSC管理者ガイド』を参照してください。

リソース・タイプによる関数移送

以下は、リソース・タイプ別関数移送についての説明です。

• ファイルの関数移送

DELETE、**READ**、**REWRITE**、**UNLOCK**、**WRITE**、**ENDBR**、**READNEXT**、**READPREV**、**RESETBR**、**STARTBR**など、ファイルにアクセスするEXEC CICSインターフェースのコマンドで関数移送機能を使用できます。

- コマンドの**SYSID**オプションにリモート・アプリケーション・サーバーのSYSID識別子を指定します。

- FILEリソース定義のREMOTESYSTEMにSYSID識別子を指定します。REMOTENAMEも指定した場合、リモート・システムでREMOTENAMEと同じ名前を持つファイルにコマンド要求が出されます。

● TDQの関数移送

TDQアクセス・コマンドのうち**DELETEQ TD**、**READQ TD**、**WRITEQ TD**コマンドで関数移送機能を使用できます。

- コマンドのSYSIDオプションにリモート・アプリケーション・サーバーのSYSID識別子を指定します。
- TDQUEUEリソース定義のREMOTESYSTEMにSYSID識別子を指定します。REMOTENAMEも指定した場合、リモート・システムでREMOTENAMEと同じ名前を持つファイルにコマンド要求が出されます。
- TYPEに何も指定しないままTDQリソース定義のREMOTESYSTEMにリモート・サーバーのSYSID識別子を指定します。REMOTENAMEにアクセスするTDQの名前を指定します。

● TSQの関数移送

TSQアクセス・コマンドのうち**DELETEQ TS**、**READQ TS**、**WRITEQ TS**コマンドで関数移送機能を使用できます。

- コマンドのSYSIDオプションにリモート・アプリケーション・サーバーのSYSID識別子を指定します。
- TSMODELリソース定義のREMOTESYSTEMにSYSID識別子を指定します。

8.4. 非同期処理

非同期処理は、OSCアプリケーション・プログラムがリモートOSCアプリケーション・サーバーに新規タスクの起動を要求し、タスクが要求したプログラムとは非同期で動作する機能です。

新規タスクの要求は、インターバル制御(Interval Control)機能のSTARTコマンドによって実行されます。SYSIDでアプリケーション・サーバーを指定すること以外は、同じアプリケーション・サーバーに要求する方式と同じです。起動するタスクのプログラムは、RETRIEVEコマンドを使ってSTARTに送られたデータを受信します。

ローカル・アプリケーション・サーバーへの要求をCANCELコマンドで取り消すことができると同様に、CANCELコマンドを使ってリモート・アプリケーション・サーバーへの要求も取り消すことができます。

8.5. DPL

DPL(Distributed Program Link)は、OSCアプリケーション・プログラムからリモートOSCアプリケーション・サーバーに存在するプログラムをリンク付ける機能です。ユーザー・アプリケーションのエンド・ユーザー・インターフェース（例：マッピング・サポートによる端末画面）をビジネス・

ロジックから分離し、アプリケーションを多様なユーザー・インターフェースから呼び出せる構造にしたい場合や、多数の反復的な関数移送による性能上の問題を最小化するためにDPLを使います。

アプリケーション・プログラムでDPLを使用する方法には以下の2つがあります。


- EXEC CICS LINKコマンドのSYSIDオプションにリモート・アプリケーション・サーバーのCONNECTIONリソース定義の名前を指定します。
- PROGRAMリソース定義のREMOTESYSTEM項目にリモート・アプリケーション・サーバーのCONNECTIONリソース定義の名前を指定します。この場合、REMOTENAME項目にリモート・アプリケーション・サーバーからリンクされるプログラム名をEXEC CICS LINK PROGRAMオプションで指定されたプログラム名ではなく、他の名前で指定できます。

DPLは以下のようなプロセスで動作します。

1. **LINK**コマンドを処理するプログラム・マネージャーは、SYSIDオプションで受信した識別子がサーバー設定ファイルに指定されているSYSIDと同じであることを比較します。同じであればサーバー内部でプログラムをリンクし、そうでなければCONNECTIONリソース定義を検索します。
2. CONNECTIONリソース定義のPROTOCOL値が指定されているかを確認します。現在、PROTOCOL値をAPPCに指定していない場合のみサポートします。
3. 他のサーバーで要求を処理できるようにメッセージングします。
4. メッセージングしたデータをCONNECTIONリソース定義のNETNAMEに記述されているリモート・サーバーの名前によってリモート・サーバーのミラー・サービスを要求します。
5. 要求を受けたリモート・サーバーのミラー・サービスは、メッセージングされたデータを分析した後、要求に従って内部でDFHMIRSプログラムを経てDPL要求されたプログラムをリンクします。EXEC CICS LINKコマンドのTRANSIDオプションに指定されているトランザクション名またはPROGRAMリソース定義のTRANSID項目に指定されている名前とDFHMIRSおよびリンク・プログラムが動作します。TRANSIDオプションが指定されていない場合、CSMIという名前でトランザクションが動作します。
6. リンクされているプログラムが返される際、COMMAREAと一緒に再度メッセージングしてDPL要求したサーバーに返します。
7. 要求したサーバーはメッセージを分析し、DPL要求したプログラムによって修正されたCOMMAREAと一緒にコントロールを渡します。

以下は、CSMIトランザクションを利用して、OSCAというSYSIDを持つアプリケーション・サーバーOSC00001のプログラムからOSC00002サーバーにDPL要求をする簡単なフローです。

[図 8.1] DPLの例



DPL要求をするEXEC CICS LINKコマンドは基本的にローカル・プログラムをリンクするときと同じですが、上で説明したSYSID、TRANSIDの他にSYNCONRETURNオプションを使って別途機能を設定できます。

SYNCONRETURNオプションは、リモート・アプリケーション・サーバーが指定したプログラムをリンクした後、SYNCPPOINT処理をどうするかを決めます。このオプションを指定した場合、ミラー・サービスは要求されたプログラムを実行した後、即刻**SYNCPPOINT**処理をし、COMMAREAを返して終了します。

一方、SYNCONRETURNオプションを指定していない場合、ミラー・サービスは要求されたプログラムを実行した後も**SYNCPPOINT**を実行せずに、**SYNCPPOINT**処理要求が来るまで待機します。DPL要求したアプリケーション・プログラムで**SYNCPPOINT**またはRETURNコマンドを実行してタスクが終了する場合、ミラー・サービスも一緒にSYNCPPOINT処理して終了します。**SYNCPPOINT ROLLBACK**コマンド、またはABENDコマンドの使用によってタスクが異常終了すると、ミラー・トランザクションはロールバックした後に終了します。

付録 A. CICSコマンド・リファレンス

本付録では、CICSで使用するアプリケーション・プログラミング・インターフェースとシステム・プログラミング・インターフェースのコマンドについて説明します。

A.1. アプリケーション・プログラミング・インターフェース

OSCシステムがサポートしているEXEC CICSコマンドは、アプリケーション・プログラミング・インターフェースとシステム・プログラミング・インターフェースに分けられます。

以下では、それぞれのプログラミング・インターフェースの構文、オプション、応答状態を説明します。各項目は以下の内容を含んでいます。

- 構文(Syntax)
コマンドの使用方法を示します。コマンドの使用方法が構文に合わない場合、正常に動作しない可能性があります。
- オプション(Options)
コマンドで利用できる複数の機能を示します。各オプションについて、OSCシステムでの対応の有無、オプションで指定する引数のタイプ、引数のデータ型を記述します。
- 応答状態(Condition)
コマンドの実行結果の状態を示します。OSCで発生するRESP値とRESP2値のみ記述します。文字で表示される値はDFHRESPマクロ関数の引数のRESP値を示し、カッコ内にはRESP2値を表示します。

参考

1. アプリケーション・プログラミング・インターフェースの詳細については、IBMガイドのうち『CICS Application Programming Reference』を参照してください。
 2. システム・プログラミング・インターフェースの詳細については、IBMガイドのうち『CICS System Programming Reference』を参照してください。
 3. バージョン別のCICSコマンド別の対応の有無は、OpenFrame Minerの[Asset List] > [Master]で確認することができます。
-

以下は、コマンド・オプションの引数のタイプをまとめた表です。

引数	説明
data-value	OSCシステムに渡すデータ値を記述します。

引数	説明
data-area	OSCシステムに渡すデータ領域、あるいは取得するデータ領域を記述します。
cvda	OSCシステムに渡すCICS値データ域（CVDA）値、あるいは取得するCICS値データ域を記述します。
ptr-value	ポインター変数またはADDRESSレジスターを記述します。
ptr-ref	ポインター変数またはADDRESSレジスターを記述します。
name	文字列の名前を記述します。
label	COBOLプログラムの段落またはセクションの名前を記述します。
hhmmss	時/分/秒を記述します。
filename	ファイルの名前を記述します。
system name	システムの名前を記述します。

以下は、コマンド・オプションの引数のデータ型をまとめた表です。

データ型	説明
ハーフワード・バイナリ	PIC S9(4) COMP
フルワード・バイナリ	PIC S9(8) COMP
ダブルワード符号なしバイナリ	PIC S9(18) COMP
n桁パック10進数	PIC S9(n) COMP-3
nバイト文字列	PIC X(n)

A.1.1. ABEND

- 構文

```
EXEC CICS ABEND [ABCODE(name)] [CANCEL] [NODUMP]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
ABCODE	対応	name	4バイト文字列
CANCEL	対応		
NODUMP	非対応、構文解析のみ対応		

A.1.2. ADDRESS

- 構文

```
EXEC CICS ADDRESS [ACEE(ptr-ref)] [COMMAREA(ptr-ref)] [CWA(ptr-ref)]  
[EIB(ptr-ref)] [TCTUA(ptr-ref)] [TWA(ptr-ref)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
ACEE	非対応、構文解析のみ対応	ptr-ref	
COMMAREA	対応	ptr-ref	
CWA	対応	ptr-ref	
EIB	対応	ptr-ref	
TCTUA	対応	ptr-ref	
TWA	対応	ptr-ref	

- 応答状態

INVREQ(200)

A.1.3. ADDRESS SET

- 構文

```
EXEC CICS ADDRESS {SET(data-area) USING(ptr-ref)|SET(ptr-ref) USING(data-area)}
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
SET	対応	data-area/ptr-ref	
USING	対応	ptr-ref/data-area	

A.1.4. ALLOCATE

- 構文

```
EXEC CICS ALLOCATE {SYSID(systemname)[PROFILE(name)]|PARTNER(name)}  
[NOQUEUE] [STATE(cvda)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
SYSID	対応	systemname	4バイト文字列
PROFILE	非対応、構文解析のみ対応	name	8バイト文字列
PARTNER	非対応、構文解析のみ対応	name	8バイト文字列
SESSION	非対応、構文解析のみ対応	name	4バイト文字列
STATE	対応	cvda	
NOQUEUE	非対応、構文解析のみ対応		

参考

NOQUEUEオプションと同じ機能を提供するNOSUSPENDオプションも現在のバージョンでは構文解析のみサポートしています。

A.1.5. ASKTIME

- 構文

```
EXEC CICS ASKTIME [ABSTIME(data-area)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
ABSTIME	対応	data-area	15桁パック10進数

A.1.6. ASSIGN

- 構文

```
EXEC CICS ASSIGN [ABCODE(data-area)|ABDUMP(data-area)|ABPROGRAM(data-area)|
ACTIVITY(data-area)|ACTIVITYID(data-area)|ALTSCRNHT(data-area)|ALTSCRNWD(data-area)
|APLKYBD(data-area)|APLTEXT(data-area)|APPLID(data-area)|ASRAINTRPT(data-area)
|ASRAKEY(cvda)|ASRAPSW(data-area)|ASRAREGS(data-area)|ASRASPC(cvda)|ASRASTG(cvda)
|BRIDGE(data-area)|BTRANS(data-area)|CHANNEL(data-area)|CMDSEC(data-area)
|COLOR(data-area)|CWALENG(data-area)|DEFSCRNHT(data-area)|DEFSCRNWD(data-area)
|DELIMITER(data-area)|DESTCOUNT(data-area)|DESTID|DESTIDLENG(data-area)
|DSSCS(data-area)|DS3270(data-area)|EWASUPP(data-area)|EXTDS(data-area)
|FACILITY(data-area)|FCI(data-area)|GCHARS(data-area)|GCODES(data-area)|GMMI(data-area)
```



```
[HIGHLIGHT(data-area)|INITPARM(data-area)|INITPARMLEN(data-area)|INPARTN(data-area)
|INVOKINGPROG(data-area)|KATAKANA(data-area)|LANGINUSE(data-area)|LDCMNEM(data-area)
|LDCNUM(data-area)|MAPCOLUMN(data-area)|MAPHEIGHT(data-area)|MAPLINE(data-area)
|MAPWIDTH(data-area)|MSRCONTROL(data-area)|NATLANGINUSE(data-area)|NEWNATE(data-area)
|NEXTTRANSID(data-area)|NUMTAB(data-area)|OPCLASS(data-area)|OPERKEYS(data-area)
|OPID(data-area)|OPSECURITY(data-area)|ORGABCODE(data-area)|OUTLINE(data-area)
|PAGENUM(data-area)|PARTNPAGE(data-area)|PRINSYSID(data-area)|PROCESS(data-area)
|PROCESSTYPE(data-area)|PROGRAM(data-area)|PS(data-area)|QNAME(data-area)
|RESSEC(data-area)|RESTART(data-area)|RETURNPROG(data-area)|SCRNHT(data-area)
|SCRNWD(data-area)|SIGDATA(data-area)|SOSI(data-area)|STARTCODE(data-area)
|STATIONID(data-area)|SYSID(data-area)|TASKPRIORITY(data-area)|TCTUALENG(data-area)
|TELLERID(data-area)|TERMCODE(data-area)|TERMPRIORITY(data-area)|TEXTKYBD(data-area)
|TEXTPRINT(data-area)|TRANPRIORITY(data-area)|TUALENG(data-area)|UNATTEND(data-area)
|USERID(data-area)|USERNAME(data-area)|USERPRIORITY(data-area)|VALIDATION(data-area)]
[ ...]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
ABCODE	対応	data-area	4バイト文字列
ABDUMP	非対応	data-area	1バイト文字列
ABPROGRAM	対応	data-area	8バイト文字列
ALTSCRNHT	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
ALTSCRNWD	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
APLKYBD	非対応	data-area	1バイト文字列
APLTEXT	非対応	data-area	1バイト文字列
APPLID	対応	data-area	8バイト文字列
ASRAINTRPT	非対応	data-area	8バイト文字列
ASRAKEY	非対応	cvda	
ASRAPSW	非対応	data-area	8バイト文字列
ASRAREGS	非対応	data-area	64バイト文字列
ASRASPC	非対応	cvda	
ASRASTG	非対応	cvda	
BTRANS	非対応	data-area	1バイト文字列
CHANNEL	対応	data-area	16バイト文字列
CMDSEC	非対応	data-area	16バイト文字列
COLOR	対応	data-area	1バイト文字列

名前	対応の有無	引数	データ型
CWALENG	対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
DEFSCRNHT	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
DEFSCRNWD	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
DELIMETER	非対応	data-area	1バイト文字列
DESTOCUNT	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
DESTID	非対応	data-area	8バイト文字列
DESTIDLENG	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
DSSCS	非対応	data-area	1バイト文字列
DS3270	対応	data-area	1バイト文字列
EWASUPP	非対応	data-area	1バイト文字列
EXTDS	対応	data-area	1バイト文字列
FACILITY	対応	data-area	4バイト文字列
FCI	非対応	data-area	1バイト文字列
GCHARS	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
GCODES	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
GMMI	非対応	data-area	1バイト文字列
HILIGHT	対応	data-area	1バイト文字列
INITPARM	非対応	data-area	60バイト文字列
INITPARMLEN	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
INPARTN	非対応	data-area	1バイト/2バイト文字列
INVOKINGPROG	対応	data-area	8バイト文字列
KATAKANA	対応	data-area	1バイト文字列
LANGINUSE	非対応	data-area	3バイト文字列
LDCMNEM	非対応	data-area	2バイト文字列
LDCNUM	非対応	data-area	1バイト文字列
MAPCOLUMN	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
MAPHEIGHT	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
MAPLINE	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
MAPWIDTH	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
MSRCONTROL	非対応	data-area	1バイト文字列

名前	対応の有無	引数	データ型
NATLANGINUSE	非対応	data-area	1バイト文字列
NETNAME	対応	data-area	8バイト文字列
NEXTTRANSID	対応	data-area	4バイト文字列
NUMTAB	非対応	data-area	1バイト文字列
OPCLASS	非対応	data-area	24バイト文字列
OPERKEYS	非対応	data-area	64バイト文字列
OPID	対応	data-area	3バイト文字列
OPSECURITY	非対応	data-area	24バイト文字列
ORGABCODE	非対応	data-area	4バイト文字列
OUTLINE	対応	data-area	1バイト文字列
PAGENUM	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
PARTNPAGE	非対応	data-area	2バイト文字列
PARTNS	非対応	data-area	1バイト文字列
PARTNSET	非対応	data-area	6バイト文字列
PRINSYSID	非対応	data-area	4バイト文字列
PROGRAM	対応	data-area	8バイト文字列
PS	対応	data-area	1バイト文字列
QNAME	対応	data-area	4バイト文字列
RESSEC	対応	data-area	1バイト文字列
RESTART	対応	data-area	1バイト文字列
RETURNPROG	対応	data-area	8バイト文字列
SCRNHT	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
SCRNWD	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
SIGDATA	非対応	data-area	4バイト文字列
SOSI	対応	data-area	1バイト文字列
STARTCODE	対応	data-area	2バイト文字列
STATIONID	非対応	data-area	1バイト文字列
SYSID	対応	data-area	4バイト文字列
TASKPRIORITY	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
TCTUALENG	対応	data-area	ハーフワード・バイナリ

名前	対応の有無	引数	データ型
TELLERID	非対応	data-area	1バイト文字列
TERMCODE	対応	data-area	2バイト文字列
TERMPRIORITY	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
TEXTKYBD	非対応	data-area	1バイト文字列
TEXTPRINT	非対応	data-area	1バイト文字列
TRANPRIORITY	非対応	data-area	2バイト文字列
TWALENG	対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
UNATTEND	非対応	data-area	1バイト文字列
USERID	対応	data-area	8バイト文字列
USERNAME	対応	data-area	20バイト文字列
USERPRIORITY	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
VALIDATION	対応	data-area	1バイト文字列

A.1.7. BIF DEEDIT

- 構文

```
EXEC CICS BIF DEEDIT FIELD(data-area) [LENGTH(data-value)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
FIELD	対応	data-area	
LENGTH	対応	data-value	

- 応答状態

LENGERR

A.1.8. CANCEL

- 構文

```
EXEC CICS CANCEL [REQID(name) [SYSID(systemname)] [TRANSID(name)]]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
REQID	対応	name	8バイト文字列
SYSID	対応	systemname	4バイト文字列
TRANSID	対応	name	4バイト文字列

- 応答状態

ISCINVREQ, NOTFND, SYSIDERR

A.1.9. CHANGE PASSWORD

- 構文

```
EXEC CICS CHANGE PASSWORD(data-value) NEWPASSWORD(data-value) USERID(data-value)
[ESMREASON(data-area)] [ESMRESP(data-area)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
PASSWORD	対応	data-value	8バイト文字列
NEWPASSWORD	対応	data-value	8バイト文字列
USERID	対応	data-value	8バイト文字列
ESMREASON	非対応、構文解析のみ対応	data-area	フルワード・バイナリ
ESMRESP	非対応、構文解析のみ対応	data-area	フルワード・バイナリ

- 応答状態

INVREQ(18, 29), NOTAUTH(2, 4, 19, 31), USERIDERR(8)

A.1.10. CHECK ACQPROCESS

- 構文

```
EXEC CICS CHECK ACQPROCESS COMPSTATUS(cvda) [ABCODE(data-area)]
[ABPROGRAM(data-area)] [MODE(cvda)] [SUSPSTATUS(cvda)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
COMPSTATUS	非対応、構文解析のみ対応	cvda	
ABCODE	非対応、構文解析のみ対応	data-area	4バイト文字列

名前	対応の有無	引数	データ型
ABPROGRAM	非対応、構文解析のみ対応	data-area	8バイト文字列
SUSPSTATUS	非対応、構文解析のみ対応	cvda	
MODE	非対応、構文解析のみ対応	cvda	

A.1.11. COLLECT STATISTICS

- 構文

```
EXEC CICS COLLECT STATISTICS SET(ptr-ref) [MONITOR[(data-value)]]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
SET	非対応、構文解析のみ対応	ptr-ref	
MONITOR	非対応、構文解析のみ対応	data-value	4バイト・パック10進数

A.1.12. CONNECT PROCESS

- 構文

```
EXEC CICS CONNECT PROCESS {CONVID(name)|SESSION(name)}
{PROCNAME(data-area)[PROCLength(data-value)]|PARTNER(name)}
[PIPLIST(data-area)[PIPLENGTH(data-value)]] SYNCLEVEL(data-value) [STATE(cvda)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
CONVID	対応	name	4バイト文字列
SESSION	対応	name	4バイト文字列
PROCNAME	対応	data-area	64バイト
PROCLength	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
PARTNER	対応	name	8バイト文字列
PIPLIST	非対応、構文解析のみ対応	data-area	2バイト
PIPLENGTH	非対応、構文解析のみ対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
SYNCLEVEL	対応	data-value	0 - 2
STATE	対応	cvda	

A.1.13. CONVERSE

- 構文

```
EXEC CICS CONVERSE FROM(data-area)
{FROMLENGTH(data-value)|FROMFLENGTH(data-value)}
{INTO(data-area)|SET(ptr-ref)} [[ERASE [DEFAULT|ALTERNATE]]
[CTLCHAR(data-value)]]
|STRFIELD]{TOLENGTH(data-area)|TOFLENGTH(data-area)} [MAXLENGTH(data-value)
|MAXFLENGTH(data-value)] [LINEADDR(data-value)] [DEFRESP] [NOTRUNCATE] [ASIS]
[FMH]
[LEAVEKB] [PSUEDOBIN] [STATE(cvda)] [FROMDCC(name)] [TODCC(name)] [DEST(name)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
FROM	対応	data-area	
FROMLENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
FROMFLENGTH	対応	data-value	フルワード・バイナリ
ERASE	非対応、構文解析のみ対応		
DEFAULT	対応		
ALTERNATE	非対応、構文解析のみ対応		
CTLCHAR	非対応、構文解析のみ対応	data-value	1バイト文字列
STRFIELD	非対応、構文解析のみ対応		
INTO	対応	data-area	
SET	対応	ptr-value	
TOLENGTH	対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
TOFLENGTH	対応	data-area	フルワード・バイナリ
MAXLENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
MAXFLENGTH	対応	data-value	フルワード・バイナリ
DEFRESP	非対応、構文解析のみ対応		
NOTRUCATE	対応		
ASIS	非対応、構文解析のみ対応		
CONVID	対応	name	4バイト文字列
SESSION	対応	name	4バイト文字列
ATTACHID	非対応、構文解析のみ対応	name	8バイト文字列

名前	対応の有無	引数	データ型
LINEADDR	非対応、構文解析のみ対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
LDC	非対応、構文解析のみ対応	name	2バイト文字列
DEST	非対応、構文解析のみ対応	name	4バイト文字列
STATE	対応	cvda	
FROMDCC	非対応、構文解析のみ対応	name	8バイト文字列
TODCC	非対応、構文解析のみ対応	name	8バイト文字列
FMH	非対応、構文解析のみ対応		
LEAVEKB	非対応、構文解析のみ対応		
PSEUDOBIN	非対応、構文解析のみ対応		

A.1.14. CREATE TDQUEUE

- 構文

```
EXEC CICS CREATE TDQUEUE(data-value) ATTRIBUTES(data-area) [ATTRLEN(data-value)]
[_LOG_|NOLOG|LOGMESSAGE(cvda)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
TDQUEUE	対応	data-value	4バイト文字列
ATTRIBUTES	対応	data-area	
ATTRLEN	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
LOG	非対応		
NOLOG	非対応		
LOGMESSAGE	非対応	cvda	

- 応答状態

INVREQ(n)

A.1.15. CREATE TRANSACTION

- 構文


```
EXEC CICS CREATE TRANSACTION(data-value) ATTRIBUTES(data-area)
[ATTRLEN(data-value)] [_LOG_|NOLOG|LOGMESSAGE(cvda)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
TRANSACTION	対応	data-value	4バイト文字列
ATTRIBUTES	対応	data-area	
ATTRLEN	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
LOG	非対応		
NOLOG	非対応		
LOGMESSAGE	非対応	cvda	

- 応答状態

INVREQ(n)

A.1.16. DEFINE COUNTER

- 構文

```
EXEC CICS DEFINE COUNTER(name) [POOL(name)] [VALUE(data-value)]
[MINIMUM(data-value)] [MAXIMUM(data-value)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
COUNTER	対応	name	16バイト文字列
POOL	対応	name	8バイト文字列
VALUE	対応	data-value	フルワード・バイナリ
MINIMUM	対応	data-value	フルワード・バイナリ
MAXIMUM	対応	data-value	フルワード・バイナリ

- 応答状態

INVREQ(403, 404, 406, 407)

A.1.17. DEFINE DCOUNTER

- 構文

```
EXEC CICS DEFINE DOUNTER(name) [POOL(name)] [VALUE(data-value)]
[MINIMUM(data-value)] [MAXIMUM(data-value)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
DOUNTER	対応	name	16バイト文字列
POOL	対応	name	8バイト文字列
VALUE	対応	data-value	ダブルワード符号なしバイナリ
MINIMUM	対応	data-value	ダブルワード符号なしバイナリ
MAXIMUM	対応	data-value	ダブルワード符号なしバイナリ

- 応答状態

INVREQ(403, 404, 406, 407)

A.1.18. DELAY

- 構文

```
EXEC CICS DELAY [_INTERVAL(0)|INTERVAL(hhmmss)|TIME(hhmmss)|FOR
[HOURLS(data-value)|MINUTES(data-value)|SECONDS(data-value)|MILLISECS(data-value)]
[ ... ]
|UNTIL [HOURLS(data-value)|MINUTES(data-value)|SECONDS(data-value)] [ ... ]
[REQID(name)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
INTERVAL	対応	hhmmss	7桁パック10進数
TIME	対応	hhmmss	7桁パック10進数
FOR	対応		
HOURLS	対応	data-value	フルワード・バイナリ
MINUTES	対応	data-value	フルワード・バイナリ
SECONDS	対応	data-value	フルワード・バイナリ
MILLISECS	対応	data-value	フルワード・バイナリ
UNTIL	対応		
REQID	対応	name	8バイト文字列

- 応答状態

EXPIRED, INVREQ(4, 5, 6)

A.1.19. DELETE

- 構文

```
EXEC CICS DELETE FILE(filename) [TOKEN(data-area)|RIDFLD(data-area)
[KEYLENGTH(data-value) [GENERIC [NUMREC(data-area)]]]] [SYSID(systemname)]
[NOSUSPEND] [RBA|RRN]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
FILE	対応	filename	8バイト文字列
TOKEN	対応	data-area	フルワード・バイナリ
RIDFLD	対応	data-area	
KEYLENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
GENERIC	対応		
NUMREC(data-area)	対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
SYSID(systemname)	対応	systemname	4バイト文字列
NOSUSPEND	非対応		
RBA	対応		
RRN	対応		

- 応答状態

DISABLED(50), DUPKEY(140), FILENOTFOUND(1), INVREQ(20, 25, 26, 31, 42, 47),
ISCINVREQ(70), NOTAUTH(101), NOTFND(80), SYSIDERR(0, 130)

A.1.20. DELETE ACTIVITY

- 構文

```
EXEC CICS DELETE ACTIVITY(data-value)
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
ACTIVITY	非対応、構文解析のみ対応	data-value	16バイト文字列

A.1.21. DELETE CONTAINER

- 構文

```
EXEC CICS DELETE CONTAINER(data-value) [CHANNEL(data-value)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
CONTAINER	対応	data-value	16バイト文字列
CHANNEL	対応	data-value	16バイト文字列

- 応答状態

CHANNELERR(2), CONTAINERERR(10)

A.1.22. DELETE COUNTER

- 構文

```
EXEC CICS DELETE COUNTER(name) [POOL(name)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
COUNTER	対応	name	16バイト文字列
POOL	対応	name	8バイト文字列

- 応答状態

INVREQ(201, 403)

A.1.23. DELETE DCOUNTER

- 構文

```
EXEC CICS DELETE DCOUNTER(name) [POOL(name)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
DCOUNTER	対応	name	16バイト文字列
POOL	対応	name	8バイト文字列

- 応答状態

INVREQ(201, 403)

A.1.24. DELETEQ TD

- 構文

```
EXEC CICS DELETEQ TD QUEUE(name) [SYSID(systemname)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
QUEUE	対応	name	4バイト文字列
SYSID	対応	systemname	4バイト文字列

- 応答状態

DISABLED, INVREQ, ISCINVREQ, NOTAUTH, QIDERR, SYSIDERR

A.1.25. DELETEQ TS

- 構文

```
EXEC CICS DELETEQ TS {QUEUE(name)|QNAME(name)} [SYSID(systemname)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
QUEUE	対応	name	8バイト文字列
QNAME	対応	name	16バイト文字列
SYSID	対応	systemname	4バイト文字列

- 応答状態

INVREQ, ISCINVREQ, NOTAUTH, QIDERR, SYSIDERR,

A.1.26. DEQ

- 構文

```
EXEC CICS DEQ RESOURCE(data-area) [LENGTH(data-value)]
[_UOW_|MAXLIFETIME(cvda)|TASK]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
RESOURCE	対応	data-area	
LENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
UOW	対応		
MAXLIFETIME	対応	cvda	
TASK	対応		

- 応答状態

INVREQ(2), LENGERR(1)

A.1.27. DISCARD TDQUEUE

- 構文

```
EXEC CICS DISCARD TDQUEUE(data-area)
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
TDQUEUE	対応	data-value	4バイト文字列

- 応答状態

INVREQ(1, 11, 18, 31), QIDERR(1)

A.1.28. DOCUMENT CREATE

- 構文

```
EXEC CICS DOCUMENT CREATE DOCTOKEN(data-area) [FROM(data-area) LENGTH(data-area)]
[HOSTCODEPAGE(name)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
DOCTOKEN	対応	data-area	
FROM	対応	data-area	
LENGTH	対応	data-area	フルワード・バイナリ

名前	対応の有無	引数	データ型
HOSTCODEPAGE	対応	name	40バイト文字列
LISTLENGTH	対応	data-value	フルワード・バイナリ
SYMBOLLIST	対応	data-area	
TEMPLATE	対応	name	48バイト文字列
TEXT	対応	data-area	

A.1.29. DOCUMENT INSERT

- 構文

```
EXEC CICS DOCUMENT INSERT DOCTOKEN(data-area) {TEXT(data-area)
LENGTH(data-area)|FROMDOC(data-area)|BOOKMARK(name)} [AT(name)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
DOCTOKEN	対応	data-area	
TEXT	対応	data-area	
TEMPLATE	対応	name	48バイト文字列
LENGTH	対応	data-value	フルワード・バイナリ
FROMDOC	対応	data-area	
BOOKMARK	対応	name	16バイト文字列
AT	対応	name	16バイト文字列

A.1.30. DUMP TRANSACTION

- 構文

```
EXEC CICS DUMP TRANSACTION DUMPCODE(name) [FROM(data-area)
LENGTH(data-value)|FLENGTH(data-value)] [SEGMENTLIST(data-area)
LENGTHLIST(data-area) NUMSEGMENTS(data-area)] [DUMPID(data-area)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
DUMPCODE	非対応、構文解析のみ対応	name	4バイト文字列

名前	対応の有無	引数	データ型
FROM	非対応、構文解析のみ対応	data-area	
LENGTH	非対応、構文解析のみ対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
FLENGTH	非対応、構文解析のみ対応	data-value	フルワード・バイナリ
SEGMENTLIST	非対応、構文解析のみ対応	data-area	
LENGTHLIST	非対応、構文解析のみ対応	data-area	32ビット・バイナリ
NUMSEGMENTS	非対応、構文解析のみ対応	data-area	フルワード・バイナリ
DUMPID	非対応、構文解析のみ対応	data-area	

- 応答状態

INVREQ(n)

A.1.31. ENDBR

- 構文

```
EXEC CICS ENDBR FILE(filename) [REQID(data-value)] [SYSID(systemname)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
FILE	対応	filename	8バイト文字列
REQID	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
SYSID	対応	systemname	4バイト文字列

- 応答状態

FILENOTFUND(1), INVREQ(35), ISCINVREQ(70), NOTAUTH(101), SYSIDERR(0, 130)

A.1.32. ENQ

- 構文

```
EXEC CICS ENQ RESOURCE(data-area) [LENGTH(data-value)]
[_UOW_|MAXLIFETIME(cvda)|TASK] [NOSUSPEND]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
RESOURCE	対応	data-area	
LENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
UOW	対応		
MAXLIFETIME	対応	cvda	
TASK	対応		
NOSUSPEND	対応		

- 応答状態

ENQBUSY(0), INVREQ(2), LENGERR(1)

A.1.33. EXTRACT EXIT

- 構文

```
EXEC CICS EXTRACT EXIT PROGRAM(data-value) [ENTRYNAME(data-value)]
      GALENGTH(data-area) [GASET(ptr-ref)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
PROGRAM	非対応、構文解析のみ対応	data-value	
ENTRYNAME	非対応、構文解析のみ対応	data-value	
GALENGTH	非対応、構文解析のみ対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
GASET	非対応、構文解析のみ対応	ptr-ref	

A.1.34. EXTRACT LOGONMSG

- 構文

```
EXEC CICS EXTRACT LOGONMSG {INTO(data-area)|SET(ptr-ref)} LENGTH(data-area)
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
INTO	対応	data-area	
LENGTH	対応	data-area	ハーフワード・バイナリ

名前	対応の有無	引数	データ型
SET	対応	ptr-ref	

A.1.35. EXTRACT TCPIP

- 構文

```
EXEC CICS EXTRACT TCPOIP [CLIENTADDR(data-area) CADDRLENGTH(data-area)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
CLIENTADDR	対応	data-area	
CADDRLENGTH	対応	data-area	

A.1.36. FORMATTIME

- 構文

```
EXEC CICS FORMATTIME ABSTIME(data-area) [DATE(data-area)] [FULLDATE(data-area)]
[DATEFORM(data-area)] [DATESEP[(data-value)]] [DAYCOUNT(data-area)]
[DAYOFMONTH(data-area)] [DAYOFWEEK(data-area)] [DDMMYY(data-area)]
[DDMMYYYY(data-area)] [MILLISECONDS(data-area)] [MMDDYY(data-area)]
[MMDDYYYY(data-area)]
[MONTHOFYEAR(data-area)] [TIME(data-area) [TIMESEP[(data-value)]]]
[YEAR(data-area)] [YYDDD(data-area)] [YYDDMM(data-area)] [YYMMDD(data-area)]
[YYYYDDD(data-area)] [YYYYDDMM(data-area)] [YYYYMMDD(data-area)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
ABSTIME	対応	data-area	15桁パック10進数
DATE	対応	data-area	8バイト文字列
FULLDATE	対応	data-area	10バイト文字列
DATEFORM	対応	data-area	6バイト文字列
DATESEP	対応	data-value	1バイト文字列
DATESTRING	対応	data-value	64バイト文字列
DAYCOUNT	対応	data-area	フルワード・バイナリ

名前	対応の有無	引数	データ型
DAYOFMONTH	対応	data-area	フルワード・バイナリ
DAYOFWEEK	対応	data-area	フルワード・バイナリ
DDMMYY	対応	data-area	8バイト文字列
DDMMYYYY	対応	data-area	10バイト文字列
MILLISECONDS	対応	data-area	フルワード・バイナリ
MMDDYY	対応	data-area	8バイト文字列
MMDDYYYY	対応	data-area	10バイト文字列
MONTHOFYEAR	対応	data-area	フルワード・バイナリ
STRINGFORMAT	非対応	cvda	
TIME	対応	data-area	8バイト文字列
TIMESEP	対応	data-value	1バイト文字列
YEAR	対応	data-area	フルワード・バイナリ
YYDDD	対応	data-area	6バイト文字列
YYDDMM	対応	data-area	8バイト文字列
YYMMDD	対応	data-area	8バイト文字列
YYYYDDD	対応	data-area	8バイト文字列
YYYYDDMM	対応	data-area	10バイト文字列
YYYYMMDD	対応	data-area	10バイト文字列

- 応答状態

INVREQ(1)

A.1.37. FREE

- 構文

```
EXEC CICS FREE
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
CONVID	対応	data-value	4バイト文字列
SESSION	対応	date-value	4バイト文字列

名前	対応の有無	引数	データ型
STATE	対応	cvda	

- 応答状態

INVREQ, NOTALLOC

A.1.38. FREEMAIN

- 構文

```
EXEC CICS FREEMAIN {DATA(data-area)|DATAPOINTER(ptr-value)}
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
DATA	対応	data-area	
DATAPOINTER	対応	ptr-value	

A.1.39. GET CONTAINER

- 構文

```
EXEC CICS GET CONTAINER(data-value) [CHANNEL(data-value)] {INTO(data-area)|  
SET(ptr-ref)|NODATA} [FLENGTH(data-area)] [INTOCCSID(data-value)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
CONTAINER	対応	data-value	16バイト文字列
CHANNEL	対応	data-value	16バイト文字列
INTO	対応	data-area	
SET	対応	ptr-ref	
NODATA	非対応、構文解析のみ対応		
FLENGTH	対応	data-area	フルワード・バイナリ
INTOCCSID	非対応、構文解析のみ対応	data-value	フルワード・バイナリ
INTOCODEPAGE	非対応	data-value	40バイト英数字
CONVERTST	非対応	cvda	

名前	対応の有無	引数	データ型
CCSID	非対応	data-area	フルワード・バイナリ

- 応答状態

CHANNELERR(2), CONTAINERERR(10)

A.1.40. GET COUNTER

- 構文

```
EXEC CICS GET COUNTER(name) [POOL(name)] VALUE(data-value) [INCREMENT(data-value)
[REDUCE]] [WRAP] [COMPAREMIN(data-value)] [COMPAREMAX(data-value)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
COUNTER	対応	name	16バイト文字列
POOL	対応	name	8バイト文字列
VALUE	対応	data-value	フルワード・バイナリ
INCREMENT	対応	data-value	フルワード・バイナリ
REDUCE	対応		
WRAP	対応		
COMPAREMIN	対応	data-value	フルワード・バイナリ
COMPAREMAX	対応	data-value	フルワード・バイナリ

- 応答状態

INVREQ(201, 403, 404, 406), SUPPRESSED(101, 103)

A.1.41. GET DCOUNTER

- 構文

```
EXEC CICS GET DCOUNTER(name) [POOL(name)] VALUE(data-value)
[INCREMENT(data-value) [REDUCE]] [WRAP] [COMPAREMIN(data-value)]
[COMPAREMAX(data-value)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
DCOUNTER	対応	name	16バイト文字列
POOL	対応	name	8バイト文字列
VALUE	対応	data-value	ダブルワード符号なしバイナリ
INCREMENT	対応	data-value	ダブルワード符号なしバイナリ
REDUCE	対応		
WRAP	対応		
COMPAREMIN	対応	data-value	ダブルワード符号なしバイナリ
COMPAREMAX	対応	data-value	ダブルワード符号なしバイナリ

- 応答状態

INVREQ(201, 403, 404, 406), SUPPRESSED(101, 103)

A.1.42. GETMAIN

- 構文

```
EXEC CICS GETMAIN SET(ptr-ref) {FLENGTH(data-value) [BELOW]|LENGTH(data-value)}
[INITIMG(data-value)] [SHARED] [NOSUSPEND] [USERDATAKEY|CICSDATAKEY]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
SET	対応	ptr-ref	
FLENGTH(data-value)	対応	data-value	フルワード・バイナリ
BELOW	非対応		
LENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
INITIMG	対応	data-value	1バイト文字列
SHARED	対応		
NOSUSPEND	非対応、構文解析のみ対応		
USERDATAKEY	非対応、構文解析のみ対応		
CICSDATAKEY	非対応、構文解析のみ対応		

- 応答状態

LENGERR(1), NOSTG(2)

A.1.43. HANDLE ABEND

- 構文

```
EXEC CICS HANDLE ABEND [_CANCEL_|PROGRAM(name)|LABEL(label)|RESET]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
CANCEL	対応		
PROGRAM	対応	name	8バイト文字列
LABEL	対応	label	
RESET	対応		

- 応答状態

PGMIDERR(1, 9)

A.1.44. HANDLE AID

- 構文

```
EXEC CICS HANDLE AID [ANYKEY[(label)]|CLEAR[(label)]|CLRPARTN[(label)]  
|ENTER[(label)]|LIGHTPEN[(label)]|OPERID[(label)]|PA1-PA3[(label)]  
|PF1-PF24[(label)]|TRIGGER[(label)]]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
ANYKEY	対応	label	
CLEAR	対応	label	
CLRPARTN	対応	label	
ENTER	対応	label	
LIGHTPEN	対応	label	
OPERID	対応	label	
PA1-PA3	対応	label	

名前	対応の有無	引数	データ型
PF1-PF24	対応	label	
TRIGGER	対応	label	

- 応答状態
INVREQ(200)

A.1.45. HANDLE CONDITION

- 構文

```
EXEC CICS HANDLE CONDITION [condition[(label)] [ ...]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
condition(label)	対応		

A.1.46. IGNORE CONDITION

- 構文

```
EXEC CICS IGNORE CONDITION [condition]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
condition	対応		

A.1.47. ISSUE DISCONNECT

- 構文

```
EXEC CICS ISSUE DISCONNECT
```

A.1.48. ISSUE ERASEAUP

- 構文


```
EXEC CICS ISSUE ERASEAUP [WAIT]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
WAIT	非対応、構文解析のみ対応		

A.1.49. ISSUE PASS

- 構文

```
EXEC CICS ISSUE PASS LUNAME(name) [FROM(data-area) LENGTH(data-value)]  
[LOGMODE(data-value)|LOGONLOGMODE] [NOQUIESCE]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
LUNAME	対応	name	8バイト文字列
FROM	対応	data-area	
LENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
LOGMODE	非対応、構文解析のみ対応	data-value	8バイト文字列
LOGONLOGMODE	非対応、構文解析のみ対応		
NOQUIESCE	非対応、構文解析のみ対応		

- 応答状態

INVREQ

A.1.50. ISSUE PRINT

- 構文

```
EXEC CICS ISSUE PRINT
```

A.1.51. JOURNAL

- 構文

```
EXEC CICS JOURNAL JFILEID(data-value) JTYPEID(data-value) FROM(data-area)
[FLENGTH(data-value)] [REQID(data-area)][PREFIX(data-value) [PFXLENG(data-value)]]
[STARTIO] [WAIT] [NOSUSPEND]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
JFILEID	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
JTYPEID	対応	data-value	2バイト文字列
FROM	対応	data-area	
FLENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
REQID	非対応、構文解析のみ対応	data-area	フルワード・バイナリ
PREFIX	対応	data-value	
PFXLENG	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
STARTIO	非対応、構文解析のみ対応		
WAIT	対応		
NOSUSPEND	非対応、構文解析のみ対応		

- 応答状態

INVREQ

A.1.52. LINK

- 構文

```
EXEC CICS LINK PROGRAM(name) [COMMAREA(data-area) [LENGTH(data-value)]
[DATALENGTH(data-value)]]|[CHANNEL(name)] [INPUTMSG(data-area)
[INPUTMSGLEN(data-value)]]|[[SYSID(systemname)] [SYNCONRETURN] [TRANSID(name)]]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
COMMAREA	対応	data-area	
LENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
DATALENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
CHANNEL	対応	name	16バイト文字列
INPUTMSG	対応	data-area	

名前	対応の有無	引数	データ型
INPUTMSGLEN	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
PROGRAM	対応	data-area	8バイト文字列
SYSID	対応	systemname	4バイト文字列
SYNCONRETURN	対応		
TRANSID	対応	name	4バイト文字列

- 応答状態

INVREQ(8, 19, 16), LENGERR(11, 12, 13, 26, 27), NOTAUTH(101), PGMIDERR(0, 1, 3),
SYSIDERR(18, 28, 31), TERMERR(17)

A.1.53. LINK ACQPROCESS

- 構文

```
EXEC CICS LINK ACQPROCESS [INPUTEVENT(data-value)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
INPUTEVENT	非対応、構文解析のみ対応	data-value	16バイト文字列

A.1.54. LOAD

- 構文

```
EXEC CICS LOAD PROGRAM(name) [SET(ptr-ref)]  
[LENGTH(data-area)|FLENGTH(data-area)][ENTRY(ptr-ref)] [HOLD]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
PROGRAM	対応	name	8バイト文字列
SET	対応	ptr-ref	
FLENGTH	対応	data-area	フルワード・バイナリ
LENGTH	対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
ENTRY	対応	ptr-ref	
HOLD	対応		

A.1.55. MONITOR

- 構文

```
EXEC CICS MONITOR POINT(data-value) [DATA1(data-area)] [DATA2(data-area)]  
[ENTRYNAME(data-area)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
POINT	非対応、構文解析のみ対応	data-value	0 - 255
DATA1	非対応、構文解析のみ対応	data-area	4バイト変数
DATA2	非対応、構文解析のみ対応	data-area	4バイト変数
ENTRYNAME	非対応、構文解析のみ対応	data-area	8バイト・フィールド

A.1.56. MOVE CONTAINER

- 構文

```
EXEC CICS MOVE CONTAINER(data-value) AS(data-value) [CHANNEL(data-value)]  
[TOCHANNEL(data-value)] [FROMACTIVITY(data-value)|FROMPROCESS]  
[TOPROCESS|TOACTIVITY(data-value)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
CONTAINER	対応	data-value	16バイト文字列
AS	対応	data-value	16バイト文字列
CHANNEL	対応	data-value	16バイト文字列
TOCHANNEL	対応	data-value	16バイト文字列
FROMACTIVITY	非対応、構文解析のみ対応	data-value	16バイト文字列
TOACTIVITY	非対応、構文解析のみ対応	data-value	16バイト文字列
FROMPROCESS	非対応、構文解析のみ対応		
TOPROCESS	非対応、構文解析のみ対応		

- 応答状態

CHANNELERR(2), CONTAINERERR(10)

A.1.57. POP HANDLE

- 構文

```
EXEC CICS POP HANDLE
```

- 応答状態

INVREQ

A.1.58. PUSH HANDLE

- 構文

```
EXEC CICS PUSH HANDLE
```

A.1.59. PUT CONTAINER

- 構文

```
EXEC CICS PUT CONTAINER(data-value) [CHANNEL(data-value)] FROM(data-area)  
[FLENGTH(data-value)] [_BIT_|DATATYPE(cvda)|CHAR] [FROMCCSID(data-value)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
CONTAINER	対応	data-value	16バイト文字列
CHANNEL	対応	data-value	16バイト文字列
FROM	対応	data-area	
FLENGTH	対応	data-value	フルワード・バイナリ
BIT	対応		
DATATYPE	対応	cvda	
CHAR	対応		
FROMCCSID	対応	data-value	フルワード・バイナリ
APPEND	対応		

- 応答状態

CHANNELERR(2), CONTAINERERR(10)

A.1.60. QUERY COUNTER

- 構文

```
EXEC CICS QUERY COUNTER(name) [POOL(name)] [VALUE(data-area)] [MINIMUM(data-area)]  
[MAXIMUM(data-area)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
COUNTER	対応	name	16バイト文字列
POOL	対応	name	8バイト文字列
VALUE	対応	data-area	フルワード・バイナリ
MINIMUM	対応	data-area	フルワード・バイナリ
MAXIMUM	対応	data-area	フルワード・バイナリ

- 応答状態

INVREQ(201, 403, 404)

A.1.61. QUERY DCOUNTER

- 構文

```
EXEC CICS QUERY DCOUNTER(name) [POOL(name)] [VALUE(data-area)]  
[MINIMUM(data-area)] [MAXIMUM(data-area)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
DCOUNTER	対応	name	16バイト文字列
POOL	対応	name	8バイト文字列
VALUE	対応	data-area	ダブルワード符号なしバイナリ
MINIMUM	対応	data-area	ダブルワード符号なしバイナリ
MAXIMUM	対応	data-area	ダブルワード符号なしバイナリ

- 応答状態

INVREQ(201, 403, 404)

A.1.62. QUERY SECURITY

- 構文

```
EXEC CICS QUERY SECURITY {RESTYPE(data-value)|RESCLASS(data-value)
RESIDLENGTH(data-value)} RESID(data-value) [LOGMESSAGE(cvda)] [READ(cvda)]
[UPDATE(cvda)] [CONTROL(cvda)] [ALTER(cvda)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
RESTYPE	対応	data-value	12バイト文字列
RESCLASS	対応	data-value	8バイト文字列
RESIDLENGTH	対応	data-value	フルワード・バイナリ
RESID	対応	data-value	
LOGMESSAGE	対応	cvda	
READ	対応	cvda	
UPDATE	対応	cvda	
CONTROL	対応	cvda	
ALTER	対応	cvda	
NOLOG	対応		
LOG	非対応		

- 応答状態

INVREQ(7, 10), LENGERR(6)

A.1.63. READ

- 構文

```
EXEC CICS READ FILE(filename) [UNCOMMITTED|CONSISTENT|REPEATABLE|UPDATE
[TOKEN(data-area)]] {INTO(data-area)|SET(ptr-ref)} [LENGTH(data-area)]
RIDFLD(data-area) [KEYLENGTH(data-value) [GENERIC]] [SYSID(systemname)]
[RBA|RRN|DEBKEY|DEBREC] [EQUAL|GTEQ] [NOSUSPEND]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
FILE	対応	filename	8バイト文字列

名前	対応の有無	引数	データ型
UNCOMMITTED	非対応		
CONSISTENT	非対応		
REPEATABLE	非対応		
UPDATE	対応		
TOKEN	対応	data-area	フルワード・バイナリ
INTO	対応	data-area	
SET	対応	ptr-ref	
LENGTH	対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
RIDFLD	対応	data-area	
KEYLENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
GENERIC	対応		
SYSID	対応	systemname	4バイト文字列
RBA	対応		
RRN	対応		
DEBKEY	非対応、構文解析のみ対応		
DEBREC	非対応、構文解析のみ対応		
XRBA	非対応		
EQUAL	対応		
GTEQ	対応		
NOSUSPEND	対応		

- 応答状態

DISABLED(50), DUPKEY(140), FILENOTFOUND(1), ILLOGIC(110), INVREQ(20, 25, 26, 28, 42), IOERR(120), ISCINVREQ(70), LENGERR(10, 11, 13), NOTAUTH(101), NOTFND(10), NOTOPEN(60), SYSIDERR(0, 130)

A.1.64. READNEXT

- 構文

```
EXEC CICS READNEXT FILE(filename) {INTO(data-area)|SET(ptr-ref)}
[UNCOMMITTED|CONSISTENT|REPEATABLE|UPDATE TOKEN(data-area)]
```


[LENGTH(data-area)] RIDFLD(data-area) [KEYLENGTH(data-value)]
 [REQID(data-value)] [SYSID(systemname)] [RBA|RRN] [NOSUSPEND]

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
FILE	対応	filename	8バイト文字列
INTO	対応	data-area	
SET	対応	ptr-ref	
UNCOMMITTED	非対応		
CONSISTENT	非対応		
REPEATABLE	非対応		
UPDATE	対応		
TOKEN	対応	data-area	フルワード・バイナリ
LENGTH	対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
RIDFLD	対応	data-area	
KEYLENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
REQID	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
SYSID	対応	systemname	4バイト文字列
RBA	対応		
RRN	対応		
XRBA	非対応		
NOSUSPEND	対応		

- 応答状態

DISABLED(50), DUPKEY(140), ENDFILE(90), FILENOTFOUND(1), ILLOGIC(110), INVREQ(20, 25, 26, 34, 37, 42), IOERR(120), ISCINVREQ(70), LENGERR(10, 11, 13), NOTAUTH(101), NOTFND(80), NOTOPEN(60), SYSIDERR(0, 130)

A.1.65. READPREV

- 構文

```
EXEC CICS READPREV FILE(filename) {INTO(data-area)|SET(ptr-ref)}  

  [UNCOMMITTED|CONSISTENT|REPEATABLE|UPDATE TOKEN(data-area)]
```

```
[LENGTH(data-area)] RIDFLD(data-area) [REQID(data-value)]
[SYSID(systemname)] [RBA|RRN] [NOSUSPEND]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
FILE	対応	filename	8バイト文字列
INTO	対応	data-area	
SET	対応	ptr-ref	
UNCOMMITTED	非対応		
CONSISTENT	非対応		
REPEATABLE	非対応		
UPDATE	対応		
TOKEN	対応	data-area	フルワード・バイナリ
LENGTH	対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
RIDFLD	対応	data-area	
KEYLENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
REQID	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
SYSID	対応	systemname	4バイト文字列
RBA	対応		
RRN	対応		
XRBA	非対応		
NOSUSPEND	対応		

- 応答状態

DISABLED(50), DUPKEY(140), ENDFILE(90), FILENOTFOUND(1), ILLOGIC(110), INVREQ(20, 24, 26, 37, 41), IOERR(120), ISCINVREQ(70), LENGERR(10, 11, 13), NOTAUTH(101), NOTFND(80), NOTOPEN(60), SYSIDERR(0, 130)

A.1.66. READQ TD

- 構文

```
EXEC CICS READQ TD QUEUE(name) {INTO(data-area)|SET(ptr-ref)}
[LENGTH(data-area)] [SYSID(systemname)] [NOSUSPEND]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
QUEUE	対応	name	4バイト文字列
INTO	対応	data-area	
SET	対応	ptr-ref	
LENGTH	対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
SYSID	対応	systemname	4バイト文字列
NOSUSPEND	対応		

- 応答状態

INVREQ, IOERR, ISCINVREQ, NOTAUTH, NOTOPEN, QBUSY, QIDERR, QZERO, SYSIDERR

A.1.67. READQ TS

- 構文

```
EXEC CICS READQ TS {QUEUE(name)|QNAME(name)} {INTO(data-area)|SET(ptr-ref)}
[LENGTH(data-area)] [NUMITEMS(data-area)] [NEXT|ITEM(data-value)]
[SYSID(systemname)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
QUEUE	対応	name	8バイト文字列
QNAME	対応	name	16バイト文字列
INTO	対応	data-area	
SET	対応	ptr-ref	
LENGTH	対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
NUMITEMS	対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
NEXT	対応		
ITEM	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
SYSID	対応	systemname	4バイト文字列

- 応答状態

INVREQ, ITEMERR, ISCINVREQ, LENGERR, NOTAUTH(101), QIDERR, SYSIDERR

A.1.68. RECEIVE

- 構文

```
EXEC CICS RECEIVE [INTO(data-area)|SET(ptr-ref)]  
{LENGTH(data-area)|FLENGTH(data-area)}[MAXLENGTH(data-value)|MAXFLENGTH(data-value)]  
[ASIS] [BUFFER] [NOTRUNCATE] [CONVID(name)] [STATE(cvda)] [PASSBK] [LEAVEKB]  
[PSEUDOBIN][DCC]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
INTO	対応	data-area	
SET	対応	ptr-ref	
LENGTH	対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
FLENGTH	対応	data-area	フルワード・バイナリ
MAXLENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
MAXFLENGTH	対応	data-value	フルワード・バイナリ
ASIS	対応		
BUFFER	対応		
NOTRUNCATE	対応		
CONVID	対応	name	4バイト文字列
SESSION	対応	name	4バイト文字列
STATE	対応	cvda	
DCC	非対応、構文解析のみ対応		
LEAVEKB	非対応、構文解析のみ対応		
PASSBK	非対応、構文解析のみ対応		
PSEUDOBIN	非対応、構文解析のみ対応		

- 応答状態

LENGERR

A.1.69. RECEIVE MAP

- 構文

```
EXEC CICS RECEIVE MAP(name) [MAPSET(name)] [INTO(data-area)|SET(ptr-ref)]
[TERMINAL|FROM(data-area) [LENGTH(data-value)]|TERMINAL [ASIS] [INPARTN(name)]]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
MAP	対応	name	7バイト文字列
MAPSET	対応	name	7バイト文字列
INTO	対応	data-area	
SET	対応	ptr-ref	
TERMINAL	非対応、構文解析のみ対応		
FROM	対応	data-area	
LENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
ASIS	対応		
INPARTN	非対応、構文解析のみ対応	name	2バイト文字列

- 応答状態

MAPFAIL

A.1.70. RESET ACQPROCESS

- 構文

```
EXEC CICS RESET ACQPROCESS
```

A.1.71. RESETBR

- 構文

```
EXEC CICS RESETBR FILE(filename) RIDFLD(data-area) [KEYLENGTH(data-value)
[GENERIC]] [REQID(data-value)] [SYSID(systemname)] [GTEQ|EQUAL] [RBA|RRN]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
FILE	対応	fb	8バイト文字列
RIDFLD	対応	data-area	
KEYLENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ

名前	対応の有無	引数	データ型
GENERIC	対応		
REQID	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
SYSID	対応	systemname	4バイト文字列
GTEQ	対応		
EQUAL	対応		
RBA	対応		
RRN	対応		
XRBA	非対応		

- 応答状態

DISABLED(50), FILENOTFOUND(1), ILLOGIC(110), INVREQ(25, 26, 36, 42), IOERR(120),
ISCINVREQ(70), NOTAUTH(101), NOTFND(80), NOTOPEN(60), SYSIDERR(0, 130)

A.1.72. RETRIEVE

- 構文

```
EXEC CICS RETRIEVE {INTO(data-area)|SET(ptr-ref)} [LENGTH(data-area)]
[RTRANSID(data-area)] [RTERMID(data-area)] [QUEUE(data-area)] [WAIT]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
INTO	対応	data-area	
SET	対応	ptr-ref	
LENGTH	対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
RTRANSID	対応	data-area	4バイト文字列
RTERMID	対応	data-area	4バイト文字列
QUEUE	対応	data-area	8バイト文字列
WAIT	非対応、構文解析のみ対応		

- 応答状態

ENDDATA, ENVDEFERR, INVREQ, LENGERR

A.1.73. RETURN

- 構文

```
EXEC CICS RETURN [TRANSID(name) [COMMAREA(data-area) [LENGTH(data-value)]] |  
[CHANNEL(name)] [IMMEDIATE]] [INPUTMSG(data-area) [INPUTMSGLEN(data-value)]]  
[ENDACTIVITY]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
TRANSID	対応	name	4バイト文字列
COMMAREA	対応	data-area	
LENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
CHANNEL	対応	name	
IMMEDIATE	対応		
INPUTMSG	対応	data-area	
INPUTMSGLEN	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ

- 応答状態

INVREQ(1, 2, 8, 200), LENGERR(11, 26, 27)

A.1.74. REWIND COUNTER

- 構文

```
EXEC CICS REWIND COUNTER(name) [POOL(name)] [INCREMENT(data-value)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
COUNTER	対応	name	16バイト文字列
POOL	対応	name	8バイト文字列
INCREMENT	対応	data-value	フルワード・バイナリ

- 応答状態

INVREQ(201, 403, 404, 406), SUPPRESSED(102)

A.1.75. REWIND DOUNTER

- 構文

```
EXEC CICS REWIND DOUNTER(name) [POOL(name)] [INCREMENT(data-value)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
DCOUNTER	対応	name	16バイト文字列
POOL	対応	name	8バイト文字列
INCREMENT	対応	data-value	ダブルワード符号なしバイナリ

- 応答状態

INVREQ(201, 403, 404, 406), SUPPRESSED(102)

A.1.76. REWRITE

- 構文

```
EXEC CICS REWRITE FILE(filename) [TOKEN(data-area)] FROM(data-area)  
[LENGTH(data-value)] [SYSID(systemname)] [NOSUSPEND]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
FILE	対応	filename	8バイト文字列
TOKEN	対応	data-area	フルワード・バイナリ
FROM	対応	data-area	
LENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
SYSID	対応	systemname	4バイト文字列
NOSUSPEND	対応		

- 応答状態

DISABLED(50), DUPREC(150), FILENOTFOUND(1), ILLOGIC(110), INVREQ(30), IOERR(120),
ISCINVREQ(70), LENGERR(10, 14), NOSPACE(100), NOTOPEN(60), NOTAUTH(101),
SYSIDERR(0, 130)

A.1.77. ROUTE

- 構文

```
EXEC CICS ROUTE LIST(data-area) [{INTERVAL(0)|INTERVAL(hhmmss)|TIME(hhmmss)} |  
AFTER {HOURS(data-value)|MINUTES(data-value)|SECONDS(data-value)} |  
AT {HOURS(data-value)|MINUTES(data-value)|SECONDS(data-value)}]  
[ERRTERM(name)] [TITLE(data-area)] [OPCLASS(data-area)] [REQID(name)] [LDC(name)]  
[NLEOM]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
LIST	対応	data-area	
AT	非対応		
INTERVAL	非対応	hhmmss	
TIME	非対応	hhmmss	
AFTER	非対応		
HOURS	非対応	data-value	フルワード・バイナリ
MINUTES	非対応	data-value	フルワード・バイナリ
SECONDS	非対応	data-value	フルワード・バイナリ
ERRTERM	非対応		
TITLE	非対応		
OPCLASS	非対応、構文解析のみ対応		
REQID	非対応		
LDC	非対応、構文解析のみ対応		
NLEOM	非対応、構文解析のみ対応		

A.1.78. SEND

- 構文

```
EXEC CICS SEND FROM(data-area) {LENGTH(data-value)|FLENGTH(data-value)}  
[CONFIRM|WAIT] [INVITE|LAST] [[ERASE [DEFAULT|ALTERNATE]]  
[CTLCHAR(data-value)]|STRFIELD] [STATE(cvda)] [SESSION(name)] [ATTACHID(name)]  
[DEFRESP|CNOTCOMPL] [LINEADDR(data-value)] [LDC(name)|FMH] [LEAVEKB] [DEST(name)]  
[PSEUDOBIN] [CBUFF|PASSBK]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
FROM	対応	data-area	
LENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
FLENGTH	対応	data-value	フルワード・バイナリ
WAIT	対応		
INVITE	非対応		
LAST	対応		
ERASE	対応		
DEFAULT	対応		
ALTERNATE	対応		
CTLCHAR	対応	data-value	1バイト文字列
STRFIELD	対応		
DEFRESP	非対応		
CONVID	対応	name	4バイト文字列
SESSION	対応	name	4バイト文字列
STATE	対応	cvda	
ATTACHID	非対応、構文解析のみ対応	name	8バイト文字列
LDC	非対応、構文解析のみ対応	name	2バイト文字列
DEST	非対応、構文解析のみ対応	name	4バイト文字列
LINEADDR	非対応、構文解析のみ対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
CNOTCOMPL	非対応		
CONFIRM	対応		
FMH	非対応		
CBUFF	非対応		
LEAVEKB	非対応		
PASSBK	非対応		
PSEUDOBIN	非対応		

A.1.79. SEND CONTROL

- 構文

```
EXEC CICS SEND CONTROL [CURSOR[(data-value)]] [FORMFEED]
[ERASE [DEFAULT|ALTERNATE]|ERASEAUP] [PRINT] [FREEKB] [ALARM] [FRSET]
[MSR(data-value)] [LDC(name)|[OUTPARTN(name)] [ACTPARTN(name)]] [ACCUM]
[TERMINAL|SET(ptr-ref)|PAGING|TERMINAL [WAIT] [LAST]] [REQID(name)]
[NOFLUSH] [HONEYCOMB|L40|L64|L80]
```

● オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
CURSOR	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
FORMFEED	対応		
ERASE	対応		
DEFAULT	対応		
ALTERNATE	対応		
ERASEAUP	対応		
PRINT	対応		
FREEKB	対応		
ALARM	対応		
FRSET	対応		
MSR	非対応、構文解析のみ対応	data-value	4バイト文字列
LDC	非対応、構文解析のみ対応	name	2バイト文字列
OUTPARTN	非対応、構文解析のみ対応	name	2バイト文字列
ACTPARTN	非対応、構文解析のみ対応	name	2バイト文字列
ACCUM	対応		
TERMINAL	対応		
SET	対応	ptr-ref	
PAGING	対応		
WAIT	対応		
LAST	対応		
REQID	非対応、構文解析のみ対応	name	2バイト文字列
L40	非対応、構文解析のみ対応		
L64	非対応、構文解析のみ対応		
L80	非対応、構文解析のみ対応		

A.1.80. SEND MAP

- 構文

```
EXEC CICS SEND CONTROL [CURSOR[(data-value)]] [FORMFEED]
[ERASE [DEFAULT|ALTERNATE]|ERASEAUP] [PRINT] [FREEKB] [ALARM] [FRSET]
[MSR(data-value)] [LDC(name)|[OUTPARTN(name)] [ACTPARTN(name)]] [ACCUM]
[TERMINAL|SET(ptr-ref)|PAGING|TERMINAL [WAIT] [LAST]] [REQID(name)] [NOFLUSH]
[HONEOM|L40|L64|L80]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
MAP	対応	name	7バイト文字列
MAPSET	対応	name	7バイト文字列
MAPONLY	対応		
FROM	対応	data-area	
DATAONLY	対応		
LENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
CURSOR	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
FORMFEED	対応		
ERASE	対応		
DEFAULT	対応		
ALTERNATE	対応		
ERASEAUP	対応		
PRINT	対応		
FREEKB	対応		
ALARM	対応		
FRSET	対応		
NLEOM	非対応、構文解析のみ対応		
MSR	非対応、構文解析のみ対応	data-value	4バイト文字列
FMHPARM	非対応、構文解析のみ対応	name	8バイト文字列
LDC	非対応、構文解析のみ対応	name	2バイト文字列
OUTPARTN	非対応、構文解析のみ対応	name	2バイト文字列
ACTPARTN	非対応、構文解析のみ対応	name	2バイト文字列

名前	対応の有無	引数	データ型
ACCUM	対応		
TERMINAL	対応		
SET	対応	ptr-ref	
PAGING	対応		
WAIT	対応		
LAST	対応		
REQID	非対応、構文解析のみ対応	name	2バイト文字列
NOFLUSH	非対応、構文解析のみ対応		
HONEOM	非対応、構文解析のみ対応		
L40	非対応、構文解析のみ対応		
L64	非対応、構文解析のみ対応		
L80	非対応、構文解析のみ対応		

A.1.81. SEND TEXT

- 構文

```
EXEC CICS SEND TEXT FROM(data-area) [LENGTH(data-value)] [CURSOR(data-value)]
[FORMFEED] [ERASE [DEFAULT|ALTERNATE]] [PRINT] [FREEKB] [ALARM] [NLEOM]
[FMHPARM(name)] [LDC(name)|[OUTPARTN(name)] [ACTPARTN(name)]] [MSR(data-value)]
[TERMINAL|SET(ptr-ref)|PAGING|TERMINAL [WAIT] [LAST]] [REQID(name)]
[HEADER(data-area)] [TRAILER(data-area)]
[JUSTIFY(data-value)|JUSFIRST||JUSLAST] [ACCUM] [HONEOM|L40|L64|L80]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
FROM	対応	data-area	
LENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
CURSOR	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
FORMFEED	対応		
ERASE	対応		
DEFAULT	対応		
ALTERNATE	対応		

名前	対応の有無	引数	データ型
PRINT	対応		
FREEKB	対応		
ALARM	対応		
NLEOM	非対応		
FMHPARM	非対応、構文解析のみ対応	name	8バイト文字列
LDC	非対応、構文解析のみ対応	name	2バイト文字列
OUTPARTN	非対応、構文解析のみ対応	name	2バイト文字列
ACTPARTN	非対応、構文解析のみ対応	name	2バイト文字列
MSR	非対応、構文解析のみ対応	data-value	4バイト文字列
TERMINAL	対応		
SET	対応	ptr-ref	
PAGING	対応		
WAIT	対応		
LAST	対応		
REQID	非対応、構文解析のみ対応	name	8バイト文字列
HEADER	非対応、構文解析のみ対応	data-area	
TRAILER	非対応、構文解析のみ対応	data-area	
JUSTIFY	非対応、構文解析のみ対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
JUSFIRST	対応		
JUSLAST	対応		
ACCUM	対応		
HONEOM	非対応、構文解析のみ対応		
L40	非対応、構文解析のみ対応		
L64	非対応、構文解析のみ対応		
L80	非対応、構文解析のみ対応		

A.1.82. SEND TEXT NOEDIT

- 構文

```
EXEC CICS SEND TEXT NOEDIT FROM(data-area) [LENGTH(data-value)]
[ERASE [DEFAULT|ALTERNATE]] [PRINT] [FREEKB] [ALARM] [OUTPARTN(name)]
[TERMINAL|PAGING|TERMINAL [WAIT] [LAST]] [REQID(name)] [HONEYOM|L40|L64|L80]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
FROM	対応	data-area	
LENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
ERASE	対応		
DEFAULT	対応		
ALTERNATE	対応		
PRINT	対応		
FREEKB	対応		
ALARM	対応		
OUTPARTN	非対応、構文解析のみ対応	name	2バイト文字列
TERMINAL	対応		
PAGING	非対応		
WAIT	対応		
LAST	対応		
REQID	非対応、構文解析のみ対応	name	8バイト文字列
HONEYOM	非対応、構文解析のみ対応		
L40	非対応、構文解析のみ対応		
L64	非対応、構文解析のみ対応		
L80	非対応、構文解析のみ対応		

A.1.83. SEND PAGE

- 構文

```
EXEC CICS SEND PAGE [RELEASE [TRANSID(name)] | RETAIN] [TRAILER(data-area)]
[SET(ptr-ref)] [AUTOPAGE [CURRENT|ALL] | NOAUTOPAGE] [OPERPURGE][FMHPARM(name)]
[LAST]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
RELEASE	対応		
TRANSID	非対応、構文解析のみ対応	name	1-4バイト文字列
RETAIN	対応		
TRAILER	非対応、構文解析のみ対応	data-area	
SET	対応	ptr-ref	
AUTOPAGE	非対応、構文解析のみ対応		
CURRENT	非対応、構文解析のみ対応		
ALL	非対応、構文解析のみ対応		
NOAUTOPAGE	非対応、構文解析のみ対応		
OPERPURGE	非対応、構文解析のみ対応		
FMHPARM	非対応、構文解析のみ対応	name	1-8バイト文字列
LAST	非対応、構文解析のみ対応		

A.1.84. SIGNOFF

- 構文

```
EXEC CICS SIGNOFF
```

- 応答状態

INVREQ(1)

A.1.85. SIGNON

- 構文

```
EXEC CICS SIGNON USERID(data-value) [ESMREASON(data-area)] [ESMRESP(data-area)]
[GROUPID(data-value)] [LANGUAGECODE(data-value)|NATLANG(data-value)]
[LANGINUSE(data-area)] [NATLANGINUSE(data-area)] [PASSWORD(data-value)]
[NEWPASSWORD(data-value)] [PHRASE] [PHRASELEN] [NEWPHRASE] [NEWPHRASELEN]
[OIDCARD(data-value)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
USERID	対応	data-value	8バイト文字列

名前	対応の有無	引数	データ型
ESMREASON	非対応、構文解析のみ対応	data-area	フルワード・バイナリ
ESMRESP	非対応、構文解析のみ対応	data-area	フルワード・バイナリ
GROUPID	対応	data-value	
LANGUAGECODE	非対応、構文解析のみ対応	data-value	3バイト文字列
NATLANG	非対応	data-value	1バイト文字列
LANGINUSE	非対応	data-area	3バイト文字列
NATLANGINUSE	非対応	data-area	1バイト文字列
PASSWORD	対応	data-value	8バイト文字列
NEWPASSWORD	対応	data-value	8バイト文字列
OIDCARD	非対応、構文解析のみ対応	data-value	65バイト文字列

- 応答状態

INVREQ(9, 10, 18, 27), NOTAUTH(2, 3, 4, 23)USERIDERR(8, 30)

A.1.86. SOAPFAULT CREATE

- 構文

```
EXEC CICS ABEND {FAULTCODE(cvda)|CLIENT|SERVER|SENDER|RECEIVER
|FAULTCODESTR(data-value)}[FAULTSTRLEN(data-value)] [NATLANG(data-value)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
FAULTSTRING	非対応、構文解析のみ対応	name	4バイト文字列
FAULSTRLEN	非対応、構文解析のみ対応		
NATLANG	非対応、構文解析のみ対応		
FAULTCODE	非対応、構文解析のみ対応	cvda	4バイト文字列
FAULTCODESTR	非対応、構文解析のみ対応	name	4バイト文字列
FAULTCODELEN	非対応、構文解析のみ対応		
CLIENT	非対応、構文解析のみ対応		
SERVER	非対応、構文解析のみ対応		
SENDER	非対応、構文解析のみ対応		
RECEIVER	非対応、構文解析のみ対応		

A.1.87. SPOOLCLOSE

- 構文

```
EXEC CICS SPOOLCLOSE TOKEN(data-area) [KEEP|DELETE]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
TOKEN	対応	data-area	8バイト文字列
KEEP	対応		
DELETE	対応		

- 応答状態

ALLOCERR

A.1.88. SPOOLOPEN INPUT

- 構文

```
EXEC CICS SPOOLOPEN INPUT TOKEN(data-area) USERID(data-value) [CLASS(data-value)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
TOKEN	非対応、構文解析のみ対応	data-area	8バイト文字列
USERID	非対応、構文解析のみ対応	data-value	8バイト文字列
CLASS	非対応、構文解析のみ対応	data-value	1バイト文字列

A.1.89. SPOOLOPEN OUTPUT

- 構文

```
EXEC CICS SPOOLOPEN OUTPUT TOKEN(data-area) USERID(data-value) NODE(data-value)  
[CLASS(data-value)] [OUTDESCR(ptr-ref)] [NOCC|ASA|MCC]  
[PRINT|PRINT [RECORDLENGTH(data-value)]|PUNCH]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
TOKEN	対応	data-area	8バイト文字列

名前	対応の有無	引数	データ型
USERID	対応	data-value	8バイト文字列
NODE	対応	data-value	8バイト文字列
CLASS	対応	data-value	1バイト文字列
OUTDESCR	対応	ptr-ref	
NOCC	対応		
ASA	対応		
MCC	対応		
PRINT	対応		
RECORDLENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
PUNCH	対応		

- 応答状態

ALLOCERR, INVREQ(20, 48), LENGERR

A.1.90. SPOOLWRITE

- 構文

```
EXEC CICS SPOOLWRITE TOKEN(data-area) FROM(data-area) [FLENGTH(data-value)]
[LINE|PAGE]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
TOKEN	対応	data-area	8バイト文字列
FROM	対応	data-area	
FLENGTH	対応	data-value	フルワード・バイナリ
LINE	対応		
PAGE	非対応、構文解析のみ対応		

- 応答状態

ALLOCERR, INVREQ(4, 28), NOTOPEN(8, 16), LENGERR

A.1.91. START

- 構文

```
EXEC CICS START TRANSID(name) [INTERVAL(0)|INTERVAL(hhmmss)|TIME(hhmmss)|AFTER
{HOURS(data-value)|MINUTES(data-value)|SECONDS(data-value)} [ ... ]|AT
{HOURS(data-value)|MINUTES(data-value)|SECONDS(data-value)} [ ... ]]
[REQID(name)] [FROM(data-area) LENGTH(data-value) ] [CHANNEL(name)]
[TERMID(name)|USERID(data-value)]
[SYSID(systemname)] [RTRANSID(name)] [RTERMID(name)] [QUEUE(name)] [NOCHECK]
[PROTECT] [ATTACH]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
TRANSID	対応	name	4バイト文字列
INTERVAL	対応	hhmmss	
TIME	対応	hhmmss	
AFTER	対応		
HOURS	対応	data-value	フルワード・バイナリ
MINUTES	対応	data-value	フルワード・バイナリ
SECONDS	対応	data-value	フルワード・バイナリ
AT	対応		
REQID	対応	name	8バイト文字列
FROM	対応	data-area	
CHANNEL	対応	name	16バイト文字列
LENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
ATTACH	非対応、構文解析のみ対応		
TERMID	対応	name	4バイト文字列
USERID	対応	data-value	
SYSID	対応	systemname	
RTRANSID	対応	name	4バイト文字列
RTERMID	対応	name	4バイト文字列
QUEUE	対応	name	8バイト文字列
NOCHECK	対応		
PROTECT	対応		

- 応答状態

TRANSIDERR, TERMIDERR, ISCINVREQ, NOTAUTH(7,9)

A.1.92. STARTBR

- 構文

```
EXEC CICS STARTBR FILE(filename) RIDFLD(data-area) [KEYLENGTH(data-value)
[GENERIC]] [REQID(data-value)] [SYSID(systemname)] [RBA|RRN|DEBKEY|DEBREC]
[GTEQ|EQUAL]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
FILE	対応	filename	8バイト文字列
RIDFLD	対応	data-area	
KEYLENGTH	対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
GENERIC	対応		
REQID	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
SYSID	対応	systemname	4バイト文字列
RBA	対応		
RRN	対応		
DEBKEY	非対応、構文解析のみ対応		
DEBREC	非対応、構文解析のみ対応		
GTEQ	対応		
EQUAL	対応		

- 応答状態

DISABLED(50), FILENOTFOUND(1), INVREQ(25, 26, 33, 42), IOERR(120), ISCINVREQ(70), NOTAUTH(101), NOTFND(80), NOTOPEN(60), SYSIDERR(0, 130)

A.1.93. SUSPEND

- 構文

```
EXEC CICS SUSPEND
```

参考

SUSPENDコマンドは、構文解析のみサポートしています。

A.1.94. SYNCPOINT

- 構文

```
EXEC CICS SYNCPOINT
```

- 応答状態

INVREQ(200)

A.1.95. SYNCPOINT ROLLBACK

- 構文

```
EXEC CICS SYNCPOINT ROLLBACK
```

- 応答状態

INVREQ(200)

A.1.96. UNLOCK

- 構文

```
EXEC CICS UNLOCK FILE(filename) [TOKEN(data-area)] [SYSID(systemname)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
FILE	対応	filename	8バイト文字列
TOKEN	対応	data-area	フルワード・バイナリ
SYSID	対応	systemname	4バイト文字列

- 応答状態

DISABLED(50), FILENOTFOUND(1), INVREQ(47), IOERR(120), ISCINVREQ(70), NOTAUTH(101), NOTOPEN(60), SYSIDERR(0, 130)

A.1.97. UPDATE COUNTER

- 構文

```
EXEC CICS UPDATE COUNTER(name) [POOL(name)] VALUE(data-value)
[COMPAREMIN(data-value)] [COMPAREMAX(data-value)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
COUNTER	対応	name	16バイト文字列
POOL	対応	name	8バイト文字列
VALUE	対応	data-value	フルワード・バイナリ
COMPAREMIN	対応	data-value	フルワード・バイナリ
COMPAREMAX	対応	data-value	フルワード・バイナリ

- 応答状態

INVREQ(201, 403, 404, 406), SUPPRESSED(103)

A.1.98. UPDATE DCOUNTER

- 構文

```
EXEC CICS UPDATE DCOUNTER(name) [POOL(name)] VALUE(data-value)
[COMPAREMIN(data-value)] [COMPAREMAX(data-value)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
DCOUNTER	対応	name	16バイト文字列
POOL	対応	name	8バイト文字列
VALUE	対応	data-value	ダブルワード符号なしバイナリ
COMPAREMIN	対応	data-value	ダブルワード符号なしバイナリ
COMPAREMAX	対応	data-value	ダブルワード符号なしバイナリ

- 応答状態

INVREQ(201, 403, 404, 406), SUPPRESSED(103)

A.1.99. VERIFY PASSWORD

- 構文

```
EXEC CICS VERIFY PASSWORD(data-value) USERID(data-value) [CHANGETIME(data-area)]  
[DAYSLEFT(data-area)] [ESMREASON(data-area)] [ESMRESP(data-area)]  
[EXPIRYTIME(data-area)] [INVALIDCOUNT(data-area)] [LASTUSETIME(data-area)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
PASSWORD	対応	data-value	8バイト文字列
USERID	対応	data-value	8バイト文字列
CHANGETIME	対応	data-area	
DAYSLEFT	対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
ESMREASON	非対応、構文解析のみ対応	data-area	フルワード・バイナリ
ESMRESP	非対応、構文解析のみ対応	data-area	フルワード・バイナリ
EXPIRYTIME	対応	data-area	
INVALIDCOUNT	対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
LASTUSETIME	対応	data-area	

- 応答状態

INVREQ(18, 29), NOTAUTH(2, 3, 19)

A.1.100. WAIT JOURNALNAME

- 構文

```
EXEC CICS WAIT JOURNALNAME(data-value) [REQID(data-value)] [STARTIO]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
JOURNALNAME	対応	data-value	8バイト文字列
REQID	非対応、構文解析のみ対応	data-value	
STARTIO	非対応、構文解析のみ対応		

A.1.101. WAIT JOURNALNUM

- 構文

```
EXEC CICS WAIT JOURNALNAME [STARTIO]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
JOURNALNUM	対応	data-area	1 - 99
REQID	非対応、構文解析のみ対応	data-value	
STARTIO	非対応、構文解析のみ対応		

A.1.102. WEB OPEN

- 構文

```
EXEC CICS WEB OPEN URIMAP(data-value) SESSTOKEN(data-area)  
[HOST(data-value) HOSTLENGTH(data-value) PORTNUMBER(data-value) SCHEME(cvda)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
URIMAP	対応	data-value	8バイト文字列
SESSTOKEN	対応	data-area	8バイト・バイナリ
HOST	対応	data-value	
HOSTLENGTH	対応	data-value	フルワード・バイナリ
PORTNUMBER	対応	data-value	フルワード・バイナリ
SCHEME	対応	cvda	

A.1.103. WEB CONVERSE

- 構文

```
EXEC CICS WEB CONVERSE SESSTOKEN(data-area) [URIMAP(data-value)] [METHOD(cvda)]  
[MEDIATPYE(data-area)] [QUERYSTRING(data-area) QUERYSTRLEN(data-value)]  
INTO(data-area)  
TOLENGTH(data-area) [MAXLENGTH(data-value)] [FROM(data-area)  
FROMLENGTH(data-value)]  
[PATH(data-area) PATHLENGTH(data-value)] [CLOSESTATUS(cvda)] [BASICAUTH]
```

```
[USERNAME(data-value) PASSWORD(data-value)] [USERNAMELEN(data-value)]
[PASSWORDLEN(data-value)]
STATUSCODE(data-area) [STATUSTEXT(data-area) STATUSLEN(data-value)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
SESTOKEN	対応	data-area	8バイト・バイナリ
METHOD	対応	cvda	
URIMAP	対応	data-value	8バイト文字列
QUERYSTRING	対応	data-area	
QUERYLENGTH	対応	data-value	フルワード・バイナリ
FROM	対応	data-area	
FROMLENGTH	対応	data-value	フルワード・バイナリ
MEDIATYPE	対応	data-area	
INTO	対応	data-area	
TOLENGTH	対応	data-area	フルワード・バイナリ
MAXLENGTH	対応	data-value	フルワード・バイナリ
PATH	対応	data-area	
PATHLENGTH	対応	data-value	フルワード・バイナリ
CLOSESTATUS	対応	cvda	
BASICAUTH	対応		
USERNAME	対応	data-value	
USERNAMELEN	対応	data-value	フルワード・バイナリ
PASSWORD	対応	data-value	
PASSWORDLEN	対応	data-value	フルワード・バイナリ
STATUSCODE	対応	data-area	
STATUSTEXT	対応	data-value	
STATUSLEN	対応	data-area	フルワード・バイナリ
NOOUTCOVERT	非対応、構文解析のみ対応		

A.1.104. WEB CLOSE

- 構文

```
EXEC CICS WEB CLOSE SESSTOKEN(data-area)
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
SESSTOKEN	対応	data-area	8バイト・バイナリ

A.1.105. WEB EXTRACT

- 構文

```
EXEC CICS WEB EXTRACT [HOST(data-area) HOSTLENGTH(data-area)]  
[HTTPMETHOD(data-area) METHODLENGTH(data-area)]  
[HTTPVERSION(data-area) VERSIONLEN(data-area)] [PATH(data-area)  
PATHLENGTH(data-area)]  
[QUERYSTRING(data-area) QUERYSTRLEN(data-area)] [REQUESTTYPE(cvda)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
HOST	対応	data-area	
HOSTLENGTH	対応	data-area	フルワード・バイナリ
HTTPMETHOD	対応	data-area	
METHODLENGTH	対応	data-area	フルワード・バイナリ
HTTPVERSION	対応	data-area	
VERSIONLEN	対応	data-area	フルワード・バイナリ
PATH	対応	data-area	
PATHLENGTH	対応	data-area	フルワード・バイナリ
QUERYSTRING	対応	data-area	
QUERYSTRLEN	対応	data-area	フルワード・バイナリ
REQUESTTYPE	対応	cvda	

A.1.106. WEB SEND

- 構文

```
EXEC CICS WEB SEND DOCTOKEN(data-value) [CLNTCODEPAGE(data-value)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
DOCTOKEN	対応	data-value	16バイト文字列
CLNTCODEPAGE	対応	data-value	40バイト文字列

A.1.107. WEB RECEIVE

- 構文

```
EXEC CICS WEB RECEIVE INTO(data-area) LENGTH(data-area) [CLNTCODEPAGE(data-value)]  
[HOSTCODEPAGE(data-value)] [MAXLENGTH(data-value)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
INTO	対応	data-area	
CLNTCODEPAGE	対応	data-value	40バイト文字列
HOSTCODEPAGE	対応	data-value	40バイト文字列
LENGTH	対応	data-area	フルワード・バイナリ
MAXLENGTH	対応	data-value	フルワード・バイナリ

A.1.108. WEB STARTBROWSE FORMFIELD

- 構文

```
EXEC CICS WEB STARTBROWSE FORMFIELD
```

A.1.109. WEB READNEXT FORMFIELD

- 構文

```
EXEC CICS WEB READNEXT FORMFIELD FORMFIELD(data-area) NAMELENGTH(data-area)  
VALUE(data-area) VALUELENGTH(data-area)
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
FORMFIELD	対応	data-area	
NAMELENGTH	対応	data-area	フルワード・バイナリ
VALUE	対応	data-area	
VALUELENGTH	対応	data-area	フルワード・バイナリ

A.1.110. WEB ENDBROWSE FORMFIELD

- 構文

```
EXEC CICS WEB ENDBROWSE FORMFIELD
```

A.1.111. WEB READ HTTPHEADER

- 構文

```
EXEC CICS WEB READ HTTPHEADER(data-area) NAMELENGTH(data-value)
      SESSTOKEN(data-area) VALUE(data-area) VALUELENGTH(data-area)
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
HTTPHEADER	対応	data-area	
NAMELENGTH	対応	data-value	フルワード・バイナリ
SESSTOKEN	対応	data-area	8バイト・バイナリ
VALUE	対応	data-area	
VALUELENGTH	対応	data-area	フルワード・バイナリ

A.1.112. WEB WRITE HTTPHEADER

- 構文

```
EXEC CICS WEB WRITE HTTPHEADER(data-area) NAMELENGTH(data-value)
      SESSTOKEN(data-value) VALUE(data-area) VALUELENGTH(data-value)
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
HTTPHEADER	対応	data-area	
NAMELENGTH	対応	data-value	フルワード・バイナリ
SESTOKEN	対応	data-value	8バイト・バイナリ
VALUE	対応	data-area	
VALUELENGTH	対応	data-value	フルワード・バイナリ

A.1.113. WRITE

- 構文

```
EXEC CICS WRITE FILE(filename) [MASSINSERT] FROM(data-area) [LENGTH(data-value)]
RIDFLD(data-area) [KEYLENGTH(data-value)] [SYSID(systemname)] [RBA|RRN]
[NOSUSPEND]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
FILE	対応	filename	8バイト文字列
MASSINSERT	対応		
FROM	対応	data-area	
LENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
RIDFLD	対応	data-area	
KEYLENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
SYSID	対応	systemname	4バイト文字列
RBA	対応		
RRN	対応		
NOSUSPEND	対応		

- 応答状態

DISABLED(50), DUPREC(150), FILENOTFOUND(1), INVREQ(20, 23, 26), IOERR(120),
ISCINVREQ(70), NOSPACE(100), NOTAUTH(101), NOTOPEN(60), LENGERR(10, 12, 14),
SYSIDERR(0, 130)

A.1.114. WRITE JOURNALNAME

- 構文

```
EXEC CICS WRITE JOURNALNAME(data-value) JTYPEID(data-value) FROM(data-area)
[FLENGTH(data-value)] [REQID(data-area)] [PREFIX(data-value)
[PFXLENG(data-value)]] [WAIT] [NOSUSPEND] [STARTIO]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
JOURNALNAME	対応	data-value	8バイト文字列
JTYPEID	対応	data-value	2バイト文字列
FROM	対応	data-area	
FLENGTH	対応	data-value	フルワード・バイナリ
REQID	非対応、構文解析のみ対応	data-area	フルワード・バイナリ
PREFIX	対応	data-value	
PFXLENG	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
WAIT	対応		
NOSUSPEND	非対応、構文解析のみ対応		
STARTIO	非対応、構文解析のみ対応		

- 応答状態

INVREQ

A.1.115. WRITE JOURNALNUM

- 構文

```
EXEC CICS WRITE JOURNALNUM(data-value) JTYPEID(data-value) FROM(data-area)
[FLENGTH(data-value)] [REQID(data-area)] [PREFIX(data-value) PFXLENG(data-value)]
[WAIT] [NOSUSPEND] [STARTIO]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
JOURNALNUM	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
JTYPEID	対応	data-value	2バイト文字列
FROM	対応	data-area	

名前	対応の有無	引数	データ型
FLENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
REQID	非対応、構文解析のみ対応	data-area	フルワード・バイナリ
PREFIX	対応	data-value	
PFXLENG	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
WAIT	対応		
NOSUSPEND	非対応、構文解析のみ対応		
STARTIO	非対応、構文解析のみ対応		

- 応答状態

INVREQ

A.1.116. WRITE OPERATOR

- 構文

```
EXEC CICS WRITE OPERATOR TEXT(data-value) [TEXTLENGTH(data-value)]
[ROUTECODES(data-value) NUMROUTES(data-value)]
[EVENTUAL|ACTION(cvda)|CRITICAL|IMMEDIATE|REPLY(data-area)MAXLENGTH(data-value)
[REPLYLENGTH(data-area) [TIMEOUT(data-value)]]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
TEXT	対応	data-value	
TEXTLENGTH	対応	data-value	4バイト・バイナリ
ROUTECODES	非対応、構文解析のみ対応	data-value	
NUMROUTES	対応	data-value	4バイト・バイナリ
EVENTUAL	非対応、構文解析のみ対応		
ACTION	対応	cvda	
CRITICAL	対応		
IMMEDIATE	非対応、構文解析のみ対応		
REPLY	対応	data-area	
MAXLENGTH	対応	data-value	4バイト・バイナリ
REPLYLENGTH	対応	data-area	4バイト・バイナリ

名前	対応の有無	引数	データ型
TIMEOUT	対応	data-value	4バイト・バイナリ

A.1.117. WRITEQ TD

- 構文

```
EXEC CICS WRITEQ TD QUEUE(name) FROM(data-area) [LENGTH(data-value)]
[SYSID(systemname)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
QUEUE	対応	name	4バイト文字列
FROM	対応	data-area	
LENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
SYSID	対応	systemname	4バイト文字列

- 応答状態

DISABLED, INVREQ, IOERR, ISCINVREQ, NOTAUTH, NOTOPEN, QIDERR, SYSIDERR

A.1.118. WRITEQ TS

- 構文

```
EXEC CICS WRITEQ TS {QUEUE(name)|QNAME(name)} FROM(data-area) [LENGTH(data-value)]
[NUMITEMS(data-area)|ITEM(data-area) [REWRITE]] [SYSID(systemname)]
[AUXILIARY|MAIN] [NOSUSPEND]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
QUEUE	対応	name	8バイト文字列
QNAME	対応	name	16バイト文字列
FROM	対応	data-area	
LENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
NUMITEMS	対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
ITEM	対応	data-area	ハーフワード・バイナリ

名前	対応の有無	引数	データ型
REWRITE	対応		
SYSID	対応	systemname	4バイト文字列
AUXILIARY	対応		
MAIN	対応		
NOSUSPEND	対応		

- 応答状態

ITEMERR, ISCINVREQ, LENGERR, NOTAUTH(101), NOSPACE, QIDERR, SYSIDERR

A.1.119. XCTL

- 構文

```
EXEC CICS XCTL PROGRAM(name) [COMMAREA(data-area) [LENGTH(data-value)]] |
[CHANNEL(name)] [INPUTMSG(data-area) [INPUTMSGLEN(data-value)]]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
PROGRAM	対応	name	8バイト文字列
COMMAREA	対応	data-area	
LENGTH	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
CHANNEL	対応	name	16バイト文字列
INPUTMSG	対応	data-area	
INPUTMSGLEN	対応	data-value	ハーフワード・バイナリ

- 応答状態

INVREQ(8, 200), LENGERR(11, 26, 27), NOTAUTH(101), PGMIDERR(0, 1, 3, 9)

A.2. システム・プログラミング・インターフェース

A.2.1. INQUIRE CONNECTION

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE CONNECTION(data-value) [ACCESSMETHOD(cvda)|ACQSTATUS(cvda)
|AUTOCONNECT(cvda)|CHANGEAGENT(cvda)|CHANGEAGREL(data-area)|CHANGETIME(data-area)
|CHANGEUSRID(data-area)|CONNSTATUS(cvda)|CONNTYPE(cvda)|CQP(cvda)
|DEFINESOURCE(data-area)|DEFINETIME(data-area)|EXITTRACING(cvda)|GRNAME(data-area)
|INSTALLAGENT(cvda)|INSTALLTIME(data-area)|INSTALLUSRID(data-area)
|LINKSYSTEM(data-area)|MEMBERNAME(data-area)|NETNAME(data-area)|NQNAME(data-area)
|PENDSTATUS(cvda)|PROTOCOL(cvda)|RECEIVECOUNT(data-area)|RECOVSTATUS(cvda)
|REMOTENAME(data-area)|REMOTESYSNET(data-area)|REMOTESYSTEM(data-area)
|SENDCOUNT(data-area)|SERVSTATUS(cvda)|XLNSTATUS(cvda)|ZCPTRACING(cvda)]
[START|NEXT|END]
```

● オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
CONNECTION	対応		
ACCESSMETHOD	対応	cvda	
ACQSTATUS	非対応	cvda	
AUTOCONNECT	非対応	cvda	
CHANGEAGENT	非対応	cvda	
CHANGEAGREL	非対応	data-area	4桁の数値
CHANGETIME	非対応	data-area	ABSTIME
CHANGEUSRID	非対応	data-area	8バイト文字列
CONNSTATUS	対応	cvda	
CONNTYPE	非対応	cvda	
CQP	非対応	cvda	
DEFINESOURCE	非対応	data-area	8バイト文字列
DEFINETIME	非対応	data-area	ABSTIME
EXITTRACING	非対応	cvda	
GRNAME	非対応	data-area	8バイト文字列
INSTALLAGENT	非対応	cvda	
INSTALLTIME	非対応	data-area	ABSTIME
INSTALLUSRID	非対応	data-area	8バイト文字列
LINKSYSTEM	非対応	data-area	4バイト文字列
MEMBERNAME	非対応	data-area	8バイト文字列
NETNAME	対応	data-area	8バイト文字列

名前	対応の有無	引数	データ型
NQNAME	非対応	data-area	17バイト文字列
PENDSTATUS	非対応	cvda	
PROTOCOL	対応	cvda	
RECEIVECOUNT	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
RECOVSTATUS	非対応	cvda	
REMOTENAME	非対応	data-area	4バイト文字列
REMOTESYSNET	非対応	data-area	8バイト文字列
REMOTESYSTEM	非対応	data-area	4バイト文字列
SENDCOUNT	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
SERVSTATUS	非対応	cvda	
XLNSTATUS	非対応	cvda	
ZCPTRACING	非対応	cvda	
START	対応		
NEXT	対応		
END	対応		

A.2.2. INQUIRE DB2CONN

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE DB2CONN [ACCOUNTREC(cvda)|AUTHID(data-area)|AUTHTYPE(cvda)|
COMAUTHID(data-area)|COMAUTHTYPE(cvda)|COMTHREADLIM(data-area)|COMTHREADS(data-area)|
CONNECTERROR(cvda)|CONNECTST(cvda)|DB2GROUPID(data-area)|DB2ID(data-area)|
DB2RELEASE(data-area)|DROLLBACK(cvda)|MSGQUEUE1(data-area)|MSGQUEUE2(data-area)|
MSGQUEUE3(data-area)|NONTERMREL(cvda)|PLAN(data-area)|PLANEXITNAME(data-area)|
PRIORITY(cvda)|PURGECYCLEM(data-area)|PURGECYCLES(data-area)|RESYNCMEMBER(cvda)|
SIGNID(data-area)|STANDBYMODE(cvda)|STATSQUEUE(data-area)|TCBLIMIT(data-area)|
TCBS(data-area)|THREADERROR(cvda)|THREADLIMIT(data-area)|THREADS(data-area)|
THREADWAIT(cvda)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
ACCOUNTREC	非対応	cvda	
AUTHID	非対応	data-area	

名前	対応の有無	引数	データ型
AUTHTYPE	非対応	cvda	
COMAUTHID	非対応	data-area	
COMAUTHTYPE	非対応	cvda	
COMTHREADLIM	非対応	data-area	
COMCOMTHREADS	非対応	data-area	
CONNECTERRORS	非対応	cvda	
CONNECTST	非対応	cvda	
DB2GROUPID	非対応	data-area	
DB2ID	対応	data-area	4バイト文字列
DB2RELEASE	非対応	data-area	
DROLLBACK	非対応	cvda	
MSGQUEUE1	非対応	data-area	
MSGQUEUE2	非対応	data-area	
MSGQUEUE3	非対応	data-area	
NONTERMEL	非対応	cvda	
PLAN	非対応	data-area	
PLANEXITNAME	非対応	data-area	
PRIORITY	非対応	cvda	
PURGECYCLEM	非対応	data-area	
PURGECYCLES	非対応	data-area	
RESYNCMEMBER	非対応	cvda	
SIGNID	非対応	data-area	
STANDBYMODE	非対応	cvda	
STATSQUEUE	非対応	data-area	
TCBLIMIT	非対応	data-area	
TCBS	非対応	data-area	
THREADERROR	非対応	cvda	
THREADLIMIT	非対応	data-area	
THREADS	非対応	data-area	
THREADWAIT	非対応	cvda	

A.2.3. INQUIRE FILE

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE FILE(data-value) [ACCESSMETHOD(cvda)|ADD(cvda)
|BASEDSNAME(data-area)|BLOCKFORMAT(cvda)|BLOCKKEYLEN(data-area)|BLOCKSIZE(data-area)
|BROWSE(cvda)|CFDTPPOOL(data-area)|CHANGEAGENT(cvda)|CHANGEAGREL(data-area)
|CHANGETIME(data-area)|CHANGEUSRID(data-area)|DEFINESOURCE(data-area)
|DEFINETIME(data-area)|DELETE(cvda)|DISPOSITION(cvda)|DSNAME(data-area)|EMPTYSTATUS(cvda)
|ENABLESTATUS(cvda)|EXCLUSIVE(cvda)|FWDRECSTATUS(cvda)|INSTALLAGENT(cvda)
|INSTALLTIME(data-area)|INSTALLUSRID(data-area)|JOURNALNUM(data-area)|KEYLENGTH(data-area)
|KEYPOSITION(data-area)|LOADTYPE(cvda)|LSRPOOLNUM(data-area)|MAXNUMRECS(data-area)
|OBJECT(cvda)|OPENSTATUS(cvda)|RBATYPE(cvda)|READ(cvda)|READINTEG(cvda)|RECORDFORMAT(cvda)
|RECORDSIZE(data-area)|RECOVSTATUS(cvda)|RELTYPE(cvda)|REMOTENAME(data-area)
|REMOTESYSTEM(data-area)|REMOTETABLE(cvda)|RLSACCESS(cvda)|STRINGS(data-area)|TABLE(cvda)
|TABLENAME(data-area)|TYPE(cvda)|UPDATE(cvda)|UPDATEMODEL(cvda)] [START|NEXT|END]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
FILE	対応	data-value	8バイト文字列
ACCESSMETHOD	非対応	cvda	
ADD	対応	cvda	
BASEDSNAME	非対応	data-area	44バイト文字列
BLOCKFORMAT	非対応	cvda	
BLOCKKEYLEN	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
BLOCKSIZE	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
BROWSE	対応	cvda	
CFDTPPOOL	非対応	data-area	8バイト文字列
CHANGEAGENT	非対応	cvda	
CHANGEAGREL	非対応	data-area	4桁の数値
CHANGETIME	非対応	data-area	ABSTIME
CHANGEUSRID	非対応	data-area	8バイト文字列
DEFINESOURCE	非対応	data-area	8バイト文字列
DEFINETIME	非対応	data-area	ABSTIME
DELETE	対応	cvda	
DISPOSITION	非対応	cvda	
DSNAME	対応	data-area	44バイト文字列

名前	対応の有無	引数	データ型
EMPTYSTATUS	非対応	cvda	
ENABLESTATUS	対応	cvda	
EXCLUSIVE	非対応	cvda	
FWDRECSTATUS	非対応	cvda	
INSTALLAGENT	非対応	cvda	
INSTALLTIME	非対応	data-area	ABSTIME
INSTALLUSRID	非対応	data-area	8バイト文字列
JOURNALNUM	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
KEYLENGTH	対応	data-area	フルワード・バイナリ
KEYPOSITION	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
LOADTYPE	非対応	cvda	
LSRPOOLNUM	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
MAXNUMRECS	対応	data-area	フルワード・バイナリ
OBJECT	非対応	cvda	
OPENSTATUS	対応	cvda	
RBATYPE	非対応	cvda	
READ	対応	cvda	
READINTEG	非対応	cvda	
RECORDFORMAT	対応	cvda	
RECORDSIZE	対応	data-area	フルワード・バイナリ
RECOVSTATUS	非対応	cvda	
RELTYPE	非対応	cvda	
REMOTENAME	対応	data-area	8バイト文字列
REMOTESYSTEM	対応	data-area	4バイト文字列
REMOTETABLE	非対応	cvda	
RLSACCESS	非対応	cvda	
STRINGS	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
TABLE	非対応	cvda	
TABlename	非対応	data-area	8バイト文字列
TYPE	非対応	cvda	

名前	対応の有無	引数	データ型
UPDATE	対応	cvda	
UPDATEMODEL	非対応	cvda	
START	対応		
NEXT	対応		
END	対応		

A.2.4. INQUIRE JORUNALMODEL

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE JORUNALMODEL(data-value)
[CHANGEAGENT(cvda)|CHANGEAGREL(data-area)
|CHANGETIME(data-area)|CHANGEUSRID(data-area)|DEFINESOURCE(data-area)
|DEFINETIME(data-area)|INSTALLAGENT(cvda)|INSTALLTIME(data-area)
|INSTALLUSRID(data-area)|JOURNALNAME(data-area)|STREAMNAME(data-area)|TYPE(cvda)]
[START|NEXT|END]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
JOURNALMODEL	対応	data-value	8バイト文字列
CHANGEAGENT	非対応	cvda	
CHANGEAGREL	非対応	data-area	4桁の数値
CHANGETIME	非対応	data-area	ABSTIME
CHANGEUSRID	非対応	data-area	8バイト文字列
DEFINESOURCE	非対応	data-area	8バイト文字列
DEFINETIME	非対応	data-area	ABSTIME
INSTALLAGENT	非対応	cvda	
INSTALLTIME	非対応	data-area	ABSTIME
INSTALLUSRID	非対応	data-area	8バイト文字列
JOURNALNAME	対応	data-area	8バイト文字列
STREAMNAME	対応	data-area	26バイト文字列
TYPE	対応	cvda	
START	対応		

名前	対応の有無	引数	データ型
NEXT	対応		
END	対応		

A.2.5. INQUIRE PROGRAM

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE PROGRAM(data-value) [APIST(cvda)|APPLICATION(data-area)
|APPLMAJORVER(data-area)|APPLMINORVER(data-area)|APPLMICROVER(data-area)
|CEDFSTATUS(cvda)|CHANGEAGENT(cvda)|CHANGEAGREL(data-area)|CHANGETIME(data-area)
|CHANGEUSRID(data-area)|COBOLTYPE(cvda)|COPY(cvda)|CONCURRENCY(cvda)
|DATALOCATION(cvda)|DEFINESOURCE(data-area)|DEFINETIME(data-area)
|DYNAMSTATUS(cvda)|ENTRYPOINT(ptr-ref)|EXECKEY(cvda)|EXECUTIONSET(cvda)
|HOLDSTATUS(cvda)|INSTALLAGENT(cvda)|INSTALLTIME(data-area)|INSTALLUSRID(data-area)
|JVMCLASS(data-area)|JVMPROFILE(data-area)|JVMSERVER(data-area)|LANGDEDUCED(cvda)
|LANGUAGE(cvda)|LENGTH(data-area)|LIBRARY(data-area)|LIBRARYDSN(data-area)
|LOADPOINT(ptr-ref)|LPASTATUS(cvda)|OPERATION(data-area)|PLATFORM(data-area)
|PROGTYPE(cvda)|REMOTENAME(data-area)|REMOTESYSTEM(data-area)|REPLICATION(cvda)
|RESIDENCY(cvda)|RESCOUNT(data-area)|RUNTIME(cvda)|SHARESTATUS(cvda)
|STATUS(cvda)|TRANSID(data-area)|USECOUNT(data-area)] [START|NEXT|END]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
PROGRAM	対応	data-value	
APIST	非対応	cvda	
CEDFSTATUS	非対応	cvda	
CHANGEAGENT	非対応	cvda	
CHANGEAGREL	非対応	data-area	ABSTIME
CHANGETIME	非対応	data-area	8バイト文字列
CHANGEUSRID	非対応	data-area	8バイト文字列
COBOLTYPE	非対応	cvda	
COPY	非対応	cvda	
CONCURRENCY	非対応	cvda	
DATALOCATION	非対応	cvda	
DEFINESOURCE	非対応	data-area	8バイト文字列

名前	対応の有無	引数	データ型
DEFINETIME	非対応	data-area	ABSTIME
DYNAMSTATUS	非対応	cvda	
ENTRYPOINT	非対応	ptr-ref	
EXECKEY	非対応	cvda	
EXECUTIONSET	非対応	cvda	
HOLDSTATUS	対応	cvda	
INSTALLAGENT	非対応	cvda	
INSTALLTIME	非対応	data-area	ABSTIME
INSTALLUSRID	非対応	data-area	8バイト文字列
JVMCLASS	非対応	data-area	255バイト文字列
JVMPROFILE	非対応	data-area	8バイト文字列
JVMSERVER	非対応	data-area	8バイト文字列
LANGDEDUCED	非対応	cvda	
LANGUAGE	対応	cvda	
LENGTH	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
LIBRARY	非対応	data-area	8バイト文字列
LIBRARYDSN	非対応	data-area	44バイト文字列
LOADPOINT	非対応	ptr-ref	
LPASTATUS	非対応	cvda	
PROGTYPE	非対応	cvda	
REMOTENAME	対応	data-area	8バイト文字列
REMOTESYSTEM	対応	data-area	4バイト文字列
RESCOUNT	非対応	cvda	
RUNTIME	非対応	cvda	
SHARESTATUS	非対応	cvda	
STATUS	対応	cvda	
TRANSID	対応	data-area	4バイト文字列
USECOUNT	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
START	対応	cvda	
NEXT	対応	cvda	

名前	対応の有無	引数	データ型
END	対応	cvda	

A.2.6. INQUIRE MODENAME

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE MODENAME(data-area) CONNECTION(data-value)
[ACTIVE(data-area) | AUTOCONNECT(cvda) |
AVAILABLE(data-area) | MAXIMUM(data-area) | MAXWINNERS(data-area)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
MODENAME	非対応、構文解析のみ対応	data-value	8バイト文字列
CONNECTION	非対応、構文解析のみ対応	data-value	4バイト文字列
ACTIVE	非対応、構文解析のみ対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
AUTOCONNECT	非対応、構文解析のみ対応	cvda	
AVAILABLE	非対応、構文解析のみ対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
MAXIMUM	非対応、構文解析のみ対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
MAXWINNERS	非対応、構文解析のみ対応	data-value	ハーフワード・バイナリ

A.2.7. INQUIRE NETNAME

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE NETNAME(data-value) [TERMINAL(data-value)]
[ACCESSMETHOD(cvda) | ACQSTATUS(cvda) | ALTPAGEHT(data-area) | ALTPAGEWD(data-area)
| ALTPRINTER(data-area) | ALTPRTCOPYST(cvda) | ALTSCRNHT(data-value)
| ALTSCRNWD(data-value) | ALTSUFFIX(data-value) | APLKYBDST(cvda) | APLTEXTST(cvda)
| ASCII(cvda) | ATISTATUS(cvda) | AUDALARMST(cvda) | AUTOCONNECT(cvda)
| BACKTRANSST(cvda) | COLORST(cvda) | CONSOLE(data-area) | COPYST(cvda)
| CORRELID(data-area) | CREATESESS(cvda) | DATASTREAM(cvda) | DEFPAGEHT(data-area)
| DEFPAGEWD(data-area) | DEFSCRNHT(data-area) | DEFSCRNWD(data-area) | DEVICE(cvda)
| DISCREQST(cvda) | DUALCASEST(cvda) | EXITTRACING(cvda) | EXTENDEDSSST(cvda)
| FMHPARMST(cvda) | FORMFEEDST(cvda) | GCHARS(data-area) | GCODES(data-area) | HFORMST(cvda)
| HIGHLIGHTST(cvda) | KATAKANAST(cvda) | LIGHTPENST(cvda) | LINKSYSTEM(data-area)
| MAPNAME(data-area) | MAPSETNAME(data-area) | MODENAME(data-area) | MSRCONTROLST(cvda)
| NATLANG(data-area) | NATURE(cvda) | NEXTTRANSID(data-area) | OBFORMATST(cvda)
| OBOPERIDST(cvda) | OPERID(data-area) | OUTLINEST(cvda) | PAGEHT(data-area)
```

```
|PAGESTATUS(cvda)|PAGEWD(cvda)|PARTITIONSST(cvda)|PRINTADAPTST(cvda)
|PRINTER(data-area)|PROGSYMBOLST(cvda)|PRTCOPYST(cvda)|QUERYST(cvda)
|RELREQST(cvda)|REMOTENAME(data-area)|REMOTESYSNET(data-area)
|REMOTESYSTEM(data-area)|SCRNHT(data-area)|SCRNWD(data-area)|SECURITY(cvda)
|SERVSTATUS(cvda)|SESSIONTYPE(cvda)|SIGNONSTATUS(cvda)|SOSIST(cvda)
|TASKID(data-area)|TCAMCONTROL(data-area)|TERMMODEL(data-area)
|TERMPRIORITY(data-area)|TERMSTATUS(cvda)|TEXTKYBDST(cvda)|TEXTPRINTST(cvda)
|TRACING(cvda)|TRANSACTION(data-area)|TTISTATUS(cvda)|UCTRANST(cvda)
|USERAREA(ptr-ref)|USERAREALEN(data-area)|USERID(data-area)|USERNAME(data-area)
|VALIDATIONST(cvda)|VFORMST(cvda)|ZCPTRACING(cvda)]
```

● オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
TERMINAL	対応	data-value	4バイト文字列
NETNAME	対応	data-value	8バイト文字列
ACCESSMETHOD	非対応	cvda	
ACQSTATUS	対応	cvda	
AIDCOUNT	対応	data-area	フルワード・バイナリ
ALTPAGEHT	非対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
ALTPAGEWD	非対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
ALTPRINTER	非対応	data-value	4バイト文字列
ALTPRTCOPYST	非対応	cvda	
ALTSCRNHT	非対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
ALTSCRNWD	非対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
ALTSUFFIX	対応	data-value	1バイト文字列
APLKYBDST	非対応	cvda	
APLTEXTST	非対応	cvda	
ASCII	非対応	cvda	
ATISTATUS	対応	cvda	
AUDALARMST	非対応	cvda	
AUTOCONNECT	非対応	cvda	
BACKTRANSST	非対応	cvda	
COLORST	非対応	cvda	
CONSOLE	非対応	data-value	12バイト文字列

名前	対応の有無	引数	データ型
COPYST	非対応	cvda	
CORRELID	非対応	data-value	8バイト文字列
CREATESESS	対応	cvda	
DATASTREAM	非対応	cvda	
DEFPAGEHT	非対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
DEFPAGEWD	非対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
DEFSCRNHT	非対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
DEFSCRNWD	非対応	data-value	ハーフワード・バイナリ
DEVICE	非対応	cvda	
DISCREQST	非対応	cvda	
DUALCASEST	非対応	cvda	
EXITTRACING	非対応	cvda	
EXTENDEDSSST	非対応	cvda	
FMHPARMST	非対応	cvda	
FORMFEEDST	非対応	cvda	
GCHARS	非対応	data-value	フルワード・バイナリ
GCODES	非対応	data-value	フルワード・バイナリ
HFORMST	非対応	cvda	
HILIGHTST	非対応	cvda	
KATAKANAST	非対応	cvda	
LIGHTPENST	非対応	cvda	
LINKSYSTEM	非対応	data-area	4バイト文字列
MAPNAME	非対応	data-area	7バイト文字列
MAPSETNAME	非対応	data-area	8バイト文字列
MODENAME	非対応	data-area	8バイト文字列
MSRCONTROLST	非対応	cvda	
NATLANG	非対応	data-area	1バイト文字列
NATURE	非対応	cvda	
NEXTTRANSID	非対応	data-area	4バイト文字列
NQNAME	非対応	data-area	17バイト文字列

名前	対応の有無	引数	データ型
OBFORMATST	非対応	cvda	
OBOPERIDST	非対応	cvda	
OPERID	非対応	data-area	3バイト文字列
OUTLINEST	非対応	cvda	
PAGEHT	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
PAGESTATUS	非対応	cvda	
PAGEWD	非対応	cvda	
PARTITIONSST	非対応	cvda	
PRINTADAPTST	非対応	cvda	
PRINTER	非対応	data-area	4バイト文字列
PROGSYMBOLST	非対応	cvda	
PRTCOPYST	非対応	cvda	
QUERYST	非対応	cvda	
RELREQST	非対応	cvda	
REMOTENAME	非対応、構文解析のみ対応	data-area	4バイト文字列
REMOTESYSNET	非対応	data-area	8バイト文字列
REMOTESYSTEM	非対応	data-area	4バイト文字列
SCRNHT	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
SCRNWD	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
SECURITY	非対応	cvda	
SERVSTATUS	対応	cvda	
SESSIONTYPE	非対応	cvda	
SIGNONSTATUS	対応	cvda	
SOSIST	非対応	cvda	
TASKID	対応	data-area	フルワード・バイナリ
TCAMCONTROL	非対応	data-area	1バイト文字列
TERMMODEL	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
TERMPRIORITY	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
TERMSTATUS	対応	cvda	
TEXTKYBDST	非対応	cvda	

名前	対応の有無	引数	データ型
TEXTPRINTST	非対応	cvda	
TRACING	非対応	cvda	
TRANSACTION	非対応、構文解析のみ対応	data-area	4バイト文字列
TTISTATUS	対応	cvda	
UCTRANST	非対応	cvda	
USERAREA	非対応	ptr-ref	ハーフワード・バイナリ
USERAREALEN	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
USERID	非対応	data-area	8バイト文字列
USERNAME	非対応	data-area	20バイト文字列
VALIDATIONST	非対応	cvda	
VFORMST	非対応	cvda	
ZCPTRACING	非対応	cvda	

A.2.8. INQUIRE REQID

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE REQID(data-area) [REQTYPE(cvda)]
[TERMID(data-area)][TRANSID(data-area)][TIME(data-area)]
[[INTERVAL(data-area)]|
[AFTER {HOURS(data-value)|MINUTES(data-value)|SECONDS(data-value)}}|
[AT {HOURS(data-value)|MINUTES(data-value)|SECONDS(data-value)}}]
[SET(ptr-ref) LENGTH(data-area) [FMHSTATUS(cvda)]]
[RTRANSID(data-area)][RTERMID(data-area)]
[QUEUE(data-area)] [USERID(data-area)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
AFTER	非対応		
AT	非対応		
FMHSTATUS	非対応	cvda	
INTERVAL	非対応	data-area	4 byte packed decimal
LENGTH	非対応	data-area	Halfword binary value
QUEUE	非対応	data-area	8Byte character

名前	対応の有無	引数	データ型
REQID	対応	data-value	8Byte character
REQTYPE	非対応	cvda	
RTERMID	非対応	data-area	4Byte character
RTRANSID	非対応	data-area	4Byte character
SET	非対応	ptr-ref	
TERMID	対応	data-area	4Byte character
TIME	対応	data-area	4 byte packed decimal
TRANSID	対応	data-area	4Byte character
USERID	非対応	data-area	8Byte character

A.2.9. INQUIRE SYSTEM

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE SYSTEM [DFLTUSER(data-area)|GMMTEXT(dava-area)
GMMLENGTH(data-area)|GMMTRANID(data-area)|JOBNAME(data-area)|SECURITYMGR(cvda)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
ACTOPENTCBS	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
AKP	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
CDSASIZE	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
CICSSTATUS	対応	cvda	
CICSSYS	非対応	data-area	1バイト文字列
CICSTSLEVEL	非対応	data-area	6バイト文字列
CMDPROTECT	非対応	cvda	
COLDSTATUS	非対応	cvda	
DB2CONN	非対応	data-area	1-8バイト文字列
DEBUGTOOL	非対応	cvda	
DFLTUSER	対応	data-area	8バイト文字列
DSALIMIT	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
DSRTPROGRAM	非対応	data-area	8バイト文字列

名前	対応の有無	引数	データ型
DTRPROGRAM	非対応	data-area	8バイト文字列
DUMPING	非対応	cvda	
ECDSASIZE	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
EDSALIMIT	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
ERDSASIZE	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
ESDSASIZE	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
EUDSASIZE	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
FORCEQR	非対応	cvda	
GMMTEXT	対応	data-area	246バイト文字列
GMMLENGTH	対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
GMMTRANID	対応	data-area	4バイト文字列
INITSTATUS	非対応	cvda	
JOBNAME	対応	data-area	8バイト文字列
LOGDEFER	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
MAXOPENTCBS	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
MAXTASKS	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
MEMLIMIT	非対応	data-area	ダブルワード・バイナリ
MQCONN	非対応	data-area	1-8バイト文字列
MROBATCH	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
OPREL	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
OPSYS	非対応	data-area	1バイト文字列
OSLEVEL	非対応	data-area	6バイト文字列
PROGAUTOCTLG	非対応	cvda	
PROGAUTOEXIT	非対応	data-area	8バイト文字列
PROGAUTOINST	非対応	cvda	
PRTYAGING	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
RDSASIZE	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
REENTPROTECT	非対応	cvda	
RELEASE	非対応	data-area	4バイト文字列
RLSSTATUS	非対応	cvda	

名前	対応の有無	引数	データ型
RUNAWAY	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
SCANDELAY	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
SDSASIZE	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
SDTRAN	非対応	data-area	4バイト文字列
SECURITYMGR	対応	cvda	
SHUTSTATUS	非対応	cvda	
SOSABOVEBAR	非対応	cvda	
SOSABOVELINE	非対応	cvda	
SOSBELOWLINE	非対応	cvda	
SOSSTATUS	非対応	cvda	
STARTUP	非対応	cvda	
STARTUPDATE	非対応	data-area	4バイト・パック10進数
STOREPROTECT	非対応	cvda	
TIME	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
TRANISOLATE	非対応	cvda	
UDSASIZE	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
XRFSTATUS	非対応	cvda	

A.2.10. INQUIRE TASK

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE TASK(data-value) [ACTIVITY(data-area)|ACTIVITYID(data-area)
|ATTACHTIME(data-area)|BRFACILITY(data-area)|BRIDGE(data-area)|CMDSEC(cvda)
|CURRENTPROG(data-area)|DB2PLAN(data-area)|DTIMEOUT(data-area)|DUMPING(cvda)
|FACILITY(data-area)|FACILITYTYPE(cvda)|IDENTIFIER(data-area)|INDOUBT(cvda)
|INDOUBTMINS(data-area)|INDOUBTWAIT(cvda)|IPFACILITIES(ptr-ref)|IPFLISTSIZE(data-area)
|ISOLATEST(cvda)|PRIORITY(data-area)|PROCESS(data-area)|PROCESSTYPE(data-area)
|PROFILE(data-area)|PROGRAM(data-area)|PURGEABILITY(cvda)|REMOTENAME(data-area)
|REMOTESYSTEM(data-area)|RESSEC(cvda)|ROUTING(cvda)|RTIMEOUT(data-area)
|RUNAWAY(data-area)|RUNSTATUS(cvda)|SCRNSIZE(cvda)|STARTCODE(data-area)
|STORAGECLEAR(cvda)|SUSPENDTIME(data-area)|SUSPENDTYPE(data-area)
|{SUSPENDVALUE(data-area)|RESNAME(data-area)}|TASKDATAKEY(cvda)|TASKDATALOC(cvda)
|TCB(cvda)|{TRANCLASS(data-area)|TCLASS(data-area)}|TRACING(cvda)|TRANPRIORITY(data-area)
```

```
| TRANSACTION(data-area) | TRPROF(data-area) | TWASIZE(data-area) | {UOW(data-area)
| USERID(data-area)} ][ START | NEXT | END ]
```

● オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
TASK	対応	data-value	4バイト文字列
ACTIVITYID	非対応	data-area	52バイト文字列
ATTACHTIME	対応	data-area	8バイト・パック10進数
BRFACILITY	非対応	data-area	8バイト文字列
BRIDGE	非対応	data-area	4バイト文字列
CMDSEC	非対応	cvda	
CURRENTPROG	非対応	data-area	8バイト文字列
DB2PLAN	非対応	data-area	8バイト文字列
DTIMEOUT	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
DUMPING	非対応	cvda	
FACILITY	対応	data-area	4バイト文字列
FACILITYTYPE	非対応	cvda	
IDENTIFIER	非対応	data-area	48バイト文字列
INDOUBT	非対応	cvda	
INDOUBTMINS	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
INDOUBTWAIT	非対応	cvda	
IPFACILITIES	非対応	ptr-ref	
IPFLISTSIZE	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
ISOLATEST	非対応	cvda	
PRIORITY	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
PROCESS	非対応	data-area	36バイト文字列
PROCESSTYPE	非対応	data-area	8バイト文字列
PROFILE	非対応	data-area	8バイト文字列
PROGRAM	非対応	data-area	8バイト文字列
PURGEABILITY	非対応	cvda	
REMOTENAME	非対応	data-area	4バイト文字列

名前	対応の有無	引数	データ型
REMOTESYSTEM	非対応	data-area	4バイト文字列
RESNAME	非対応	data-area	16バイト文字列
RESSEC	非対応	cvda	
ROUTING	非対応	cvda	
RTIMEOUT	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
RUNAWAY	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
ROUTING	非対応	cvda	
SCRNSIZE	非対応	cvda	
STARTCODE	非対応	data-area	2バイト文字列
STORAGECLEAR	非対応	cvda	
SUSPENDTIME	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
SUSPENDTYPE	非対応	data-area	8バイト文字列
SUSPENDVALUE	非対応	data-area	8バイト文字列
TASKDATAKEY	非対応	cvda	
TASKDATALOC	非対応	cvda	
TCB	非対応	cvda	
TCLASS	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
TRACING	非対応	cvda	
TRANCLASS	非対応	data-area	8バイト文字列
TRANPRIORITY	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
TRANSACTION	対応	data-area	4バイト文字列
TRPROF	非対応	data-area	8バイト文字列
TWASIZE	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
UOW	非対応	data-area	8バイト文字列
USERID	非対応	data-area	8バイト文字列
START	対応		
NEXT	対応		
END	対応		

A.2.11. INQUIRE TASK LIST

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE TASK LIST LISTSIZE(data-value) [DISPATCHABLE] [RUNNING]  
[SUSPENDED] [SET(ptr-ref)[SETTRANSID(ptr-ref)]]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
LISTSIZE	対応	data-area	フルワード・バイナリ
SET	対応	ptr-ref	
SETTRANSID	対応	ptr-ref	
DISPATCHABLE	対応		
RUNNING	対応		
SUSPENDED	対応		

A.2.12. INQUIRE TDQUEUE

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE TDQUEUE(data-value) [ATIFACILITY(cvda)|ATITERMID(data-area)  
|ATITRANID(data-area)|ATIUSERID(data-area)|BLOCKFORMAT(cvda)|BLOCKSIZE(data-area)  
|DDNAME(data-area)|DISPOSITION(cvda)|DSNAME(data-area)|ENABLESTATUS(cvda)  
|ERROROPTION(cvda)|INDIRECTNAME(data-area)|INDOUBT(cvda)|INDOUBTWAIT(cvda)  
|IOTYPE(cvda)|NUMITEMS(data-area)|OPENSTATUS(cvda)|PRINTCONTROL(cvda)|RECORDFORMAT(cvda)  
|RECORDLENGTH(data-area)|RECOVSTATUS(cvda)|REMO TENAME(data-area)|REMOTESYSTEM(data-area)  
|SYSOUTCLASS(cvda)|TRIGGERLEVEL(data-area)|TYPE(cvda)] [START|NEXT|END]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
TDQUEUE	対応	data-value	4バイト文字列
ATIFACILITY	対応	cvda	
ATITERMID	対応	data-area	4バイト文字列
ATITRANID	対応	data-area	4バイト文字列
ATIUSERID	対応	data-area	8バイト文字列
BLOCKFORMAT	対応	cvda	
BLOCKSIZE	対応	data-area	フルワード・バイナリ

名前	対応の有無	引数	データ型
DDNAME	対応	data-area	8バイト文字列
DISPOSITION	対応	cvda	
DSNAME	対応	data-area	44バイト文字列
ENABLESTATUS	対応	cvda	
ERROROPTION	対応	cvda	
INDIRECTNAME	対応	data-area	4バイト文字列
INDOUBT	対応	cvda	
INDOUBTWAIT	対応	cvda	
IOTYPE	対応	cvda	
NUMITEMS	対応	data-area	フルワード・バイナリ
OPENSTATUS	対応	cvda	
PRINTCONTROL	対応	cvda	
RECORDFORMAT	対応	cvda	
RECORDLENGTH	対応	data-area	フルワード・バイナリ
RECOVSTATUS	対応	cvda	
REMOTENAME	対応	data-area	4バイト文字列
REMOTESYSTEM	対応	data-area	4バイト文字列
SYSOUTCLASS	対応	cvda	
TRIGGERLEVEL	対応	data-area	フルワード・バイナリ
TYPE	対応	cvda	
START	対応		
NEXT	対応		
END	対応		

A.2.13. INQUIRE TERMINAL

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE TERMINAL(data-value) [NETNAME(data-value)] [ACCESSMETHOD(cvda)
|ACQSTATUS(cvda)|AIDCOUNT(data-area)|ALTPAGEHT(data-area)|ALTPAGEWD(data-area)
|ALTPRINTER(data-area)|ALTPRTCOPYST(cvda)|ALTSCRNHT(data-value)
|ALTSCRNWD(data-value)|ALTSUFFIX(data-value)|APLYBDST(cvda)|APLTEXTST(cvda)
```

```
|ASCII(cvda)|ATISTATUS(cvda)|AUDALARMST(cvda)|AUTOCONNECT(cvda)|BACKTRANSST(cvda)
|COLORST(cvda)|CONSOLE(data-area)|COPYST(cvda)|CORRELID(data-area)
|CREATESESS(cvda)|DATASTREAM(cvda)|DEFPAGEHT(data-area)|DEFPAGEWD(data-area)
|DEFSCRNHT(data-area)|DEFSCRNWD(data-area)|DEVICE(cvda)|DISCREQST(cvda)
|DUALCASEST(cvda)|EXITTRACING(cvda)|EXTENDEDSSST(cvda)|FMHPARMST(cvda)
|FORMFEEDST(cvda)|GCHARS(data-area)|GCODES(data-area)|HFORMST(cvda)
|HIGHLIGHTST(cvda)|KATAKANAST(cvda)|LIGHTPENST(cvda)|LINKSYSTEM(data-area)
|MAPNAME(data-area)|MAPSETNAME(data-area)|MODENAME(data-area)|MSRCONTROLST(cvda)
|NATLANG(data-area)|NATURE(cvda)|NEXTTRANSID(data-area)|NQNAME(data-area)
|OBFORMATST(cvda)|OBOPERIDST(cvda)|OPERID(data-area)|OUTLINEST(cvda)
|PAGEHT(data-area)|PAGESTATUS(cvda)|PAGEWD(cvda)|PARTITIONSST(cvda)
|PRINTADAPTST(cvda)|PRINTER(data-area)|PROGSYMBOLST(cvda)|PRTCOPYST(cvda)
|QUERYST(cvda)|RELREQST(cvda)|REMOTENAME(data-area)|REMOTESYSNET(data-area)
|REMOTESYSTEM(data-area)|SCRNHT(data-area)|SCRNWD(data-area)|SECURITY(cvda)
|SERVSTATUS(cvda)|SESSIONTYPE(cvda)|SIGNONSTATUS(cvda)|SOSIST(cvda)
|TASKID(data-area)|TCAMCONTROL(data-area)|TERMMODEL(data-area)
|TERMPRIORITY(data-area)|TERMSTATUS(cvda)|TEXTKYBDST(cvda)|TEXTPRINTST(cvda)
|TRACING(cvda)|TRANSACTION(data-area)|TTISTATUS(cvda)|UCTRANST(cvda)
|USERAREA(ptr-ref)|USERAREALEN(data-area)|USERID(data-area)|USERNAME(data-area)
|VALIDATIONST(cvda)|VFORMST(cvda)|ZCPTRACING(cvda)] [START|NEXT|END]
```

● オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
TERMINAL	対応	data-value	4バイト文字列
NETNAME	対応	data-area	8バイト文字列
ACCESSMETHOD	非対応	cvda	
ACQSTATUS	非対応	cvda	
AIDCOUNT	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
ALTPAGEHT	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
ALTPAGEWD	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
ALTPRINTER	対応	data-area	4バイト文字列
ALTPRTCOPYST	非対応	cvda	
ALTSCRNHT	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
ALTSCRNWD	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
ALTSUFFIX	非対応	data-area	1バイト文字列
APLKYBDST	非対応	cvda	
APLTEXTST	非対応	cvda	
ASCII	非対応	cvda	

名前	対応の有無	引数	データ型
ATISTATUS	非対応	cvda	
AUDALARMST	非対応	cvda	
AUTOCONNECT	非対応	cvda	
BACKTRANSST	非対応	cvda	
COLORST	非対応	cvda	
CONSOLE	非対応	data-area	12バイト文字列
COPYST	非対応	cvda	
CORRELID	非対応	data-area	8バイト文字列
CREATESESS	非対応、構文解析のみ対応	cvda	
DATASTREAM	非対応	cvda	
DEFPAGEHT	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
DEFPAGEWD	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
DEFSCRNHT	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
DEFSCRNWD	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
DEVICE	非対応	cvda	
DISCREQST	非対応	cvda	
DUALCASEST	非対応	cvda	
EXITTRACING	非対応	cvda	
EXTENDEDSSST	非対応	cvda	
FMHPARMST	非対応	cvda	
FORMFEEDST	非対応	cvda	
GCHARS	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
GCODES	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
HFORMST	非対応	cvda	
HILIGHTST	非対応	cvda	
KATAKANAST	非対応	cvda	
LIGHTPENST	非対応	cvda	
LINKSYSTEM	非対応	data-area	4バイト文字列
MAPNAME	非対応	data-area	7バイト文字列
MAPSETNAME	非対応	data-area	8バイト文字列

名前	対応の有無	引数	データ型
MODENAME	非対応	data-area	8バイト文字列
MSRCONTROLST	非対応	cvda	
NATLANG	非対応	data-area	1バイト文字列
NATURE	非対応	cvda	
NEXTTRANSID	対応	data-area	4バイト文字列
NQNAME	非対応	data-area	17バイト文字列
OBFORMATST	非対応	cvda	
OBOPERIDST	非対応	cvda	
OPERID	対応	data-area	3バイト文字列
OUTLINEST	非対応	cvda	
PAGEHT	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
PAGESTATUS	非対応	cvda	
PAGEWD	非対応	cvda	
PARTITIONSST	非対応	cvda	
PRINTADAPTST	非対応	cvda	
PRINTER	対応	data-area	4バイト文字列
PROGSYMBOLST	非対応	cvda	
PRTCOPYST	非対応	cvda	
QUERYST	非対応	cvda	
RELREQST	非対応	cvda	
REMOTENAME	非対応	data-area	4バイト文字列
REMOTESYSNET	非対応	data-area	8バイト文字列
REMOTESYSTEM	非対応、構文解析のみ対応	data-area	4バイト文字列
SCRNHT	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
SCRNWD	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
SECURITY	非対応	cvda	
SERVSTATUS	対応	cvda	
SESSIONTYPE	非対応	cvda	
SIGNONSTATUS	非対応	cvda	
SOSIST	非対応	cvda	

名前	対応の有無	引数	データ型
TASKID	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
TCAMCONTROL	非対応	data-area	1バイト文字列
TERMMODEL	非対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
TERMPRIORITY	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
TERMSTATUS	非対応	cvda	
TEXTKYBDST	非対応	cvda	
TEXTPRINTST	非対応	cvda	
TRACING	非対応	cvda	
TRANSACTION	非対応	data-area	4バイト文字列
TTISTATUS	非対応	cvda	
UCTRANST	対応	cvda	
USERAREA	非対応、構文解析のみ対応	ptr-ref	ハーフワード・バイナリ
USERAREALEN	非対応、構文解析のみ対応	data-area	フルワード・バイナリ
USERID	対応	data-area	8バイト文字列
USERNAME	非対応	data-areas	20バイト文字列
VALIDATIONST	非対応	cvda	
VFORMST	非対応	cvda	
ZCPTRACING	非対応	cvda	
START	対応		
NEXT	対応		
END	対応		

A.2.14. INQUIRE TRANCLASS

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE TRANCLASS(data-value) [ACTIVE(data-area)|CHANGEAGENT(cvda)
|CHANGEAGREL(data-area)|CHANGETIME(data-area)|CHANGEUSRID(data-area)
|DEFINESOURCE(data-area)|DEFINETIME(data-area)|INSTALLAGENT(cvda)
|INSTALLTIME(data-area)|INSTALLUSRID(data-area)|MAXACTIVE(data-area)
|PURGETHRESH(data-area)|QUEUED(data-area)] [START|NEXT|END]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
TRANCLASS	対応	data-value	8バイト文字列
ACTIVE	対応	data-area	フルワード・バイナリ
CHANGEAGENT	非対応	cvda	
CHANGEAGREL	非対応	data-area	4バイト文字列
CHANGETIME	非対応	data-area	ABSTIME
CHANGEUSRID	非対応	data-area	8バイト文字列
DEFINESOURCE	非対応	data-area	8バイト文字列
DEFINETIME	非対応	data-area	ABSTIME
INSTALLAGENT	非対応	cvda	
INSTALLTIME	非対応	data-area	ABSTIME
INSTALLUSRID	非対応	data-area	8バイト文字列
MAXACTIVE	対応	data-area	フルワード・バイナリ
PURGETHRESH	対応	data-area	フルワード・バイナリ
QUEUED	対応	data-area	フルワード・バイナリ
START	対応		
NEXT	対応		
END	対応		

A.2.15. INQUIRE TRANSACTION

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE TRANSACTION(data-value) [BEXIT(data-area)|CHANGEAGENT(cvda)
|CHANGEAGREL(data-area)|CHANGETIME(data-area)|CHANGEUSRID(data-area)|CMDSEC(cvda)
|DEFINESOURCE(data-area)|DEFINETIME(data-area)|DTIMEOUT(data-area)|DUMPING(cvda)
|FACILITYLIKE(data-area)|INDOUBT(cvda)|INDOUBTMINS(data-area)|INDOUBTWAIT(cvda)
|INSTALLAGENT(cvda)|INSTALLTIME(data-area)|INSTALLUSRID(data-area)|ISOLATEST(cvda)
|OTSTIMEOUT(data-area)|PRIORITY(data-area)|PROFILE(data-area)|PROGRAM(data-area)
|PURGEABILITY(cvda)|REMOTENAME(data-area)|REMOTESYSTEM(data-area)|RESSEC(cvda)
|ROUTING(cvda)|ROUTESTATUS(cvda)|RTIMEOUT(data-area)|RUNAWAY(data-area)
|RUNAWAYTYPE(cvda)|SCRNSIZE(cvda)|SHUTDOWN(cvda)|STATUS(cvda)|STORAGECLEAR(cvda)
|TASKDATAKEY(cvda)|TASKDATALOC(cvda)|{TCLASS(data-area)|TRANCLASS(data-area)}
|TRACING(cvda)|{TRPROF(data-area)|TWSIZE(data-area)}] [START|NEXT|END]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
TRANSACTION	対応	data-value	4バイト文字列
BREXIT	非対応	data-area	8バイト文字列
CHANGEAGENT	非対応	cvda	
CHANGEAGREL	非対応	data-area	4桁の数値
CHANGETIME	非対応	data-area	ABSTIME
CHANGEUSRID	非対応	data-area	8バイト文字列
CMDSEC	非対応	cvda	
DEFINESOURCE	非対応	data-area	8バイト文字列
DEFINETIME	非対応	data-area	ABSTIME
DTIMEOUT	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
DUMPING	非対応	cvda	
FACILITYLIKE	非対応	data-area	4バイト文字列
INDOUBT	非対応	cvda	
INDOUBTMINS	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
INDOUBTWAIT	非対応	cvda	
INSTALLAGENT	非対応	cvda	
INSTALLTIME	非対応	data-area	ABSTIME
INSTALLUSRID	非対応	data-area	8バイト文字列
ISOLATEST	非対応	cvda	
PRIORITY	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
OTSTIMEOUT	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
PROFILE	非対応	data-area	8バイト文字列
PROGRAM	対応	data-area	8バイト文字列
PURGEABILITY	非対応	cvda	
REMOTENAME	対応	data-area	8バイト文字列
REMOTESYSTEM	対応	data-area	4バイト文字列
RESSEC	対応	cvda	
ROUTING	非対応	cvda	
ROUTESTATUS	非対応	cvda	
RTIMEOUT	非対応	data-area	フルワード・バイナリ

名前	対応の有無	引数	データ型
RUNAWAY	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
RUNAWAYTYPE	非対応	cvda	
SCRNSIZE	非対応	cvda	
SHUTDOWN	対応	cvda	
STATUS	対応	cvda	
STORAGECLEAR	非対応	cvda	
TASKDATAKEY	非対応	cvda	
TASKDATALOC	非対応	cvda	
TCLASS	対応	data-area	フルワード・バイナリ
TRANCLASS	対応	data-area	8バイト文字列
TRACING	非対応	cvda	
TRPROF	非対応	data-area	8バイト文字列
TWASIZE	対応	data-area	フルワード・バイナリ
START	対応		
NEXT	対応		
END	対応		

A.2.16. INQUIRE TSMODEL

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE TSMODEL(data-value) [CHANGEAGENT(cvda)|GHANGEREL(data-area)
|CHANGETIME(data-area)|CHANGEUSRID(data-area)|DEFINESOURCE(data-area)
|DEFINETIME(data-area)|EXPIRYINT(data-area)|INSTALLAGENT|INSTALLTIME(data-area)
|INSTALLUSRID(data-area)|LOCATION(cvda)|POOLNAME(data-area)|PREFIX(data-area)
|RECOVSTATUS(cvda)|REMOTEPREFIX(data-area)|REMOTESYSTEM(data-area)|SECURITYST(cvda)]
[ ...]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
TSMODEL	対応	data-value	8バイト文字列
CHANGEAGENT	非対応	cvda	
CHANGEAGREL	非対応	data-area	4桁の数値

名前	対応の有無	引数	データ型
CHANGETIME	非対応	data-area	ABSTIME
CHANGEUSRID	非対応	data-area	8バイト文字列
DEFINESOURCE	非対応	data-area	ABSTIME
DEFINETIME	非対応	data-area	ABSTIME
EXPIRYINT	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
INSTALLAGENT	非対応	cvda	
INSTALLTIME	非対応	data-area	ABSTIME
INSTALLUSRID	非対応	data-area	8バイト文字列
LOCATION	対応	cvda	フルワード・バイナリ
POOLNAME	対応	data-area	8バイト文字列
PREFIX	対応	data-area	16バイト文字列
RECOVSTATUS	非対応	cvda	フルワード・バイナリ
REMOTEPREFIX	対応	data-area	16バイト文字列
REMOTESYSTEM	対応	data-area	4バイト文字列
SECURITYST	非対応	cvda	フルワード・バイナリ

- 応答状態

END(2), ILLOGIC(1), NOTFND(1), QIDERR(1)

A.2.17. INQUIRE TSQUEUE/TSQNAME

- 構文

```
EXEC CICS INQUIRE {TSQUEUE(data-value)|TSQNAME(data-value)} [POOLNAME(data-value)
|SYSID(data-value)]
[EXPIRYINT(data-area)|FLENGTH(data-area)|LASTUSEDINT(data-area)
|LOCATION(cvda)|MAXITEMLEN(data-area)|MINITEMLEN(data-area)|NUMITEMS(data-area)
|RECOVSTATUS(cvda)|TRANSID(data-area)] [ ...]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
TSQUEUE	対応	data-value	8バイト文字列
TSQNAME	対応	data-value	16バイト文字列
POOLNAME	非対応	data-value	8バイト文字列

名前	対応の有無	引数	データ型
SYSID	非対応	data-value	4バイト文字列
EXPIRYINT	非対応	data-area	フルワード・バイナリ
FLENGTH	対応	data-area	フルワード・バイナリ
LASTUSEDINT	対応	data-area	フルワード・バイナリ
LOCATION	対応	cvda	
MAXITEMLEN	対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
MINITEMLEN	対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
NUMITEMS	対応	data-area	ハーフワード・バイナリ
RECOVSTATUS	対応	cvda	
TRANSID	対応	data-area	4バイト文字列

- 応答状態

END(2), ILLOGIC(1), QIDERR(1)

A.2.18. PERFORM SHUTDOWN

- 構文

```
EXEC CICS PERFORM SHUTDOWN [DUMP] [IMMEDIATE [NORESTART]] [PLT(data-value)
| [SDTRAN(data-value) | NOSDTRAN] | XLT(data-value) | TAKEOVER] ... ]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
DUMP	非対応、構文解析のみ対応		
IMMEDIATE	非対応、構文解析のみ対応		
NORESTART	非対応、構文解析のみ対応		
PLT	非対応、構文解析のみ対応	data-value	2バイト文字列
SDTRAN	非対応、構文解析のみ対応	data-value	4バイト文字列
NOSDTRAN	非対応、構文解析のみ対応		
XLT	非対応、構文解析のみ対応	data-value	2バイト文字列
TAKEOVER	非対応、構文解析のみ対応		

- 応答状態

INVREQ(1, 3)

A.2.19. SET CONNECTION

- 構文

```
EXEC CICS SET CONNECTION(data-value) [ACQSTATUS(cvda)|CONNSTATUS(cvda)]  
[AFFINITY(cvda)] [EXITTRACING(cvda)] [PENDSTATUS(cvda)] [PURGETYPE(cvda)]  
[RECOVSTATUS(cvda)] [SERVSTATUS(cvda)] [UOWACTION(cvda)] [ZCPTRACING(cvda)]  
[START|NEXT|END]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
CONNECTION	対応	data-value	4バイト文字列
ACQSTATUS	非対応	cvda	
AFFINITY	対応	cvda	
CONNSTATUS	非対応	cvda	
EXITTRACING	非対応	cvda	
PENDSTATUS	非対応	cvda	
PURGETYPE	非対応	cvda	
RECOVSTATUS	非対応	cvda	
SERVSTATUS	非対応	cvda	
UOWACTION	非対応	cvda	
ZCPTRACING	非対応	cvda	
START	非対応		
NEXT	非対応、構文解析のみ対応		
END	非対応、構文解析のみ対応		

A.2.20. SET FILE

- 構文

```
EXEC CICS SET FILE(data-value) [ADD(cvda)|ADDABLE|NOTADDABLE]  
[BROWSE(cvda)|BROWSABLE|NOTBROWSABLE] [WAIT|BUSY(cvda)|FORCE|NOWAIT]  
[CFDTPOOL(data-value)] [DELETE(cvda)|DELETABLE|NOTDELETABLE]  
[DISPOSITION(cvda)|OLD|SHARE] [DSNAME(data-value)|OBJECTNAME(data-value)]
```



```

[EMPTYSTATUS(cvda)|EMPTY|EMPTYREQ|NOEMPTYREQ]
[ENABLESTATUS(cvda)|DISABLED|ENABLED|OPENSTATUS(cvda)|CLOSED|OPEN] [...]
[EXCLUSIVE(cvda)|EXCTL|NOEXCTL] [KEYLENGTH(data-value)]
[LOADTYPE(cvda)|LOAD|NOLOAD] [LSRPOOLID(data-value)] [MAXNUMRECS(data-value)]
[READ(cvda)|NOTREADABLE|READABLE] [RECORDSIZE(data-value)]
[READINTEG(cvda)|UNCOMMITTED|CONSISTENT|REPEATABLE] [RLSACCESS(cvda)|RLS|NOTRLS]
[STRINGS(data-value)] [TABLE(cvda)|CFTABLE|CICSTABLE|NOTTABLE|USERTABLE]
[TABLENAME(data-value)] [UPDATE(cvda)|NOTUPDATABLE|UPDATABLE]
[UPDATEMODEL(cvda)|CONNECTION|LOCKING]

```

● オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
FILE	対応	data-value	8バイト文字列
ADD	対応	cvda	
ADDABLE	対応		
NOTADDABLE	対応		
BROWSE	対応	cvda	
BROWSABLE	対応		
NOTBROWSABLE	対応		
WAIT	対応		
BUSY	非対応	cvda	
FORCE	対応		
NOWAIT	対応		
CFDTPPOOL	非対応	data-value	
DELETE	対応	cvda	
DELETABLE	対応		
NOTDELETABLE	対応		
DISPOSITION	非対応	cvda	
OLD	対応		
SHARE	対応		
DSNAME	対応	data-value	44バイト文字列
OBJECTNAME	非対応	data-value	44バイト文字列
EMPTYSTATUS	非対応、構文解析のみ対応	cvda	
EMPTY	非対応、構文解析のみ対応		

名前	対応の有無	引数	データ型
EMPTYREQ	非対応、構文解析のみ対応		
NOEMPTYREQ	非対応、構文解析のみ対応		
ENABLESTATUS	対応	cvda	
DISABLED	対応		
ENABLED	対応		
OPENSTATUS	対応	cvda	
CLOSED	対応		
OPEN	対応		
EXCLUSIVE	非対応	cvda	
EXCTL	対応		
NOEXCTL	対応		
KEYLENGTH	対応	data-value	フルワード・バイナリ
LOADTYPE	非対応	cvda	
LOAD	対応		
NOLOAD	対応		
LSRPOOLNUM	非対応	data-value	フルワード・バイナリ
MAXNUMRECS	対応	data-value	フルワード・バイナリ
READ	対応	cvda	
NOTREADABLE	対応		
READABLE	対応		
RECORDSIZE	対応	data-value	フルワード・バイナリ
READINTEG	非対応	cvda	
UNCOMMITTED	対応		
CONSISTENT	対応		
REPEATABLE	対応		
RLSACCESS	対応	cvda	
RLS	対応		
NOTRLS	対応		
STRINGS	非対応	data-value	フルワード・バイナリ
TABLE	非対応	cvda	

名前	対応の有無	引数	データ型
CFTABLE	対応		
CICSTABLE	対応		
NOTTABLE	対応		
USERTABLE	非対応		
TABlename	非対応	data-value	8バイト文字列
UPDATE	対応	cvda	
NOTUPDATABLE	対応		
UPDATABLE	非対応、構文解析のみ対応		
UPDATEMODEL	非対応、構文解析のみ対応	cvda	
CONTENTION	非対応、構文解析のみ対応		
LOCKING	非対応、構文解析のみ対応		

- 応答状態

FILENOTFOUND(18), INVREQ(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 23, 49, 51)

A.2.21. SET PROGRAM

- 構文

```
EXEC CICS SET PROGRAM [CEDFSTATUS(cvda)] [COPY(cvda)] [EXECUTIONSET(cvda)]
[JVMCLASS(data-value)] [JVMPROFILE(data-value)] [RUNTIME(cvda)]
[SHARESTATUS(cvda)] [STATUS(cvda)] [VERSION(cvda)] [START|NEXT|END]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
PROGRAM	対応	data-value	8バイト文字列
CEDFSTATUS	非対応	cvda	
COPY	非対応	cvda	
EXECUTIONSET	非対応	cvda	
JVMCLASS	非対応	data-value	255バイト文字列
JVMPROFILE	非対応	data-value	8バイト文字列
RUNTIME	非対応	cvda	
SHARESTATUS	非対応	cvda	

名前	対応の有無	引数	データ型
STATUS	対応	cvda	
VERSION	非対応	cvda	
START	非対応、構文解析のみ対応		
NEXT	非対応、構文解析のみ対応		
END	非対応、構文解析のみ対応		

A.2.22. SET TASK

- 構文

```
EXEC CICS SET TASK(data-value) [PRIORITY(data-value)] [PURGETYPE(cvda)]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
TASK	非対応、構文解析のみ対応	data-value	4バイト・パック10進数
PRIORITY	非対応、構文解析のみ対応	data-value	フルワード・バイナリ
PURGETYPE	非対応、構文解析のみ対応	cvda	

A.2.23. SET TDQUEUE

- 構文

```
EXEC CICS SET TDQUEUE(data-value) [ATIFACILITY(cvda)] [ATITERMID(data-value)]
[ATITRANID(data-value)] [ATIUSERID(data-value)] [ENABLESTATUS(cvda)]
[OPENSTATUS(cvda)] [TRIGGERLEVEL(data-value)][START|NEXT|END]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
TDQUEUE	対応	data-value	4バイト文字列
ATIFACILITY	対応	cvda	
ATITERMID	非対応	data-value	4バイト文字列
ATITRANID	非対応	data-value	4バイト文字列
ATIUSERID	非対応	data-value	8バイト文字列
ENABLESTATUS	対応	cvda	

名前	対応の有無	引数	データ型
OPENSTATUS	対応	cvda	
TRIGGERLEVEL	対応	data-value	フルワード・バイナリ
START	非対応、構文解析のみ対応		
NEXT	非対応、構文解析のみ対応		
END	非対応、構文解析のみ対応		

A.2.24. SET TERMINAL

- 構文

```
EXEC CICS SET TERMINAL(data-value)
[ACQSTATUS(cvda)|TERMSTATUS(cvda)|ACQUIRE|COLDACQ|RELEASED]
[ALTPRINTER(data-value)] [ALTPRTCOPYST(cvda)|ALTPRTCOPY|NOALTPRTCOPY]
[ATISTATUS(cvda)|ATI|NOATI] [CREATESESS(cvda)|CREATE|NOCREATE]
[DISCREQST(cvda)|DISCREQ|NODISCREQ] [EXITTRACING(cvda)|EXITTRACE|NOEXITTRACE]
[MAPNAME(data-value)] [MAPSETNAME(data-value)] [NEXTTRANSID(data-value)]
[OBFORMATST(cvda)|OBFORMAT|NOOBFORMAT] [OPERID(data-value)]
[PAGESTATUS(cvda)|AUTOPAGEABLE|PAGEABLE] [PRINTER(data-value)]
[PRTCOPYST(cvda)|PRTCOPY|NOPRTCOPY]
[PURGETYPE(cvda)|FORCEPURGE|KILL|PURGE[FORCE]|CANCEL]
[RELREQST(cvda)|RELREQ|NORELREQ] [SERVSTATUS(cvda)|INSERVICE|OUTSERVICE]
[TCAMCONTROL(data-value)] [TERMPRIORITY(data-value)]
[TRACING(cvda)|SPECTRACE|STANTRACE] [TTISTATUS(cvda)|NOTTI|TTI]
[UCTRANST(cvda)|UCTRAN|NOUCTRAN|TRANIDONLY] [ZCPTRACING(cvda)|NOZCPTRACE|ZCPTRACE]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
TERMINAL	対応	data-value	4バイト文字列
ACQSTATUS	非対応	cvda	
TERMSTATUS	非対応	cvda	
ACQUIRED	対応		
COLDACQ	対応		
RELEASED	対応		
ALTPRINTER	対応	data-value	4バイト文字列
ALTPRTCOPYST	非対応	cvda	
ALTPRTCOPY	対応		

名前	対応の有無	引数	データ型
NOALTPRTCOPY	対応		
ATISTATUS	非対応	cvda	
ATI	対応		
NOATI	対応		
CREATESESS	非対応	cvda	
CREATE	対応		
NOCREATE	対応		
DISCREQST	非対応	cvda	
DISCREQ	対応		
NODISCREQ	対応		
EXITTRACING	非対応	cvda	
EXITTRACE	対応		
NOEXITTRACE	対応		
MAPNAME	非対応	data-value	7バイト文字列
MAPSETNAME	非対応	data-value	8バイト文字列
NEXTTRANSID	非対応	data-value	4バイト文字列
OBFORMATST	非対応	cvda	
OBFORMAT	対応		
NOOBFORMAT	対応		
OPERID	非対応	data-value	3バイト文字列
PAGESTATUS	非対応	cvda	フルワード・バイナリ
AUTOPAGEABLE	対応		
PAGEABLE	対応		
PRINTER	対応	data-value	4バイト文字列
PRTCOPYST	非対応	cvda	
PRTCOPY	対応		
NOPRTCOPY	対応		
PURGETYPE	非対応	cvda	
FORCEPURGE	対応		
FORCE	対応		

名前	対応の有無	引数	データ型
KILL	対応		
PURGE	対応		
CANCEL	対応		
RELREQST	非対応	cvda	
RELREQ	対応		
NORELREQ	対応		
SERVSTATUS	非対応	cvda	
INSERVICE	対応		
OUTSERVICE	対応		
TCAMCONTROL	非対応	data-value	4バイト文字列
TERMPRIORITY	非対応	data-value	フルワード・バイナリ
TRACING	非対応	cvda	
SPECTRACE	対応		
STANTRACE	対応		
TTISTATUS	非対応	data-value	フルワード・バイナリ
NOTTI	対応		
TTI	対応		
UCTRANST	対応	cvda	
UCTRAN	対応		
NOUCTRAN	対応		
TRANIDONLY	対応		
ZCPTRACING	非対応	cvda	
NOZCPTRACE	対応		
ZCPTRACE	対応		

A.2.25. SET TRANCLASS

- 構文

```
EXEC CICS SET TRANCLASS(data-value) [MAXACTIVE(data-value)]
[PURGETHRESH(data-value)] [START|NEXT|END]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
TRANCLASS	対応	data-value	フルワード・バイナリ
MAXACTIVE	対応	data-value	フルワード・バイナリ
PURGETHRESH	対応	data-value	8バイト文字列
START	非対応、構文解析のみ対応		
NEXT	非対応、構文解析のみ対応		
END	非対応、構文解析のみ対応		

A.2.26. SET TRANSACTION

- 構文

```
EXEC CICS SET TRANSACTION(data-value) [DUMPING(cvda)] [PRIORITY(data-value)]
[PURGEABILITY(cvda)] [RUNAWAY(data-value)] [RUNAWAYTYPE(cvda)] [SHUTDOWN(cvda)]
[STATUS(cvda)] [TCLASS(data-value)|TRANCLASS(data-value)] [TRACING(cvda)]
[START|NEXT|END]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
TRANSACTION	対応	data-value	4バイト文字列
DUMPING	非対応	cvda	
PRIORITY	非対応	data-value	フルワード・バイナリ
PURGEABILITY	非対応	cvda	
RUNAWAY	非対応	data-value	フルワード・バイナリ
RUNAWAYTYPE	非対応	cvda	
SHUTDOWN	対応	cvda	
STATUS	非対応	cvda	
TCLASS	対応	data-value	フルワード・バイナリ
TRACING	非対応	cvda	
TRANCLASS	対応	data-value	8バイト文字列
START	非対応、構文解析のみ対応		
NEXT	非対応、構文解析のみ対応		

名前	対応の有無	引数	データ型
END	非対応、構文解析のみ対応		

A.2.27. SET TSQUEUE/TSQNAME

- 構文

```
EXEC CICS SET {TSQUEUE(data-value)|TSQNAME(data-value)}
[SYSID(data-value)|POOLNAME(data-value)]
[ACTION(cvda) [LASTUSEDINT(data-value)]|DELETE]
```

- オプション

名前	対応の有無	引数	データ型
TSQUEUE	対応	data-value	8バイト文字列
TSQNAME	対応	data-value	16バイト文字列
SYSID	非対応	data-value	4バイト文字列
POOLNAME	非対応	data-value	8バイト文字列
ACTION	対応	cvda	フルワード・バイナリ
LASTUSEDINT	対応	data-value	フルワード・バイナリ
DELETE	対応		

- 応答状態

INVREQ(1, 2, 3), NOTFND(1), QIDERR(1)

付録 B. EIBRCODEとEIBRESP

OSCシステムは、EXECコマンドの戻り値をEIBRCODEとEIBRESPに保存します。

EIBFN	EIBRCODE	EIBRESP	対応の有無
02 ..	E0	INVREQ	対応
04 ..	04	EOF	非対応
04 ..	01	EODS	非対応
04 ..	C1	EOF	非対応
04 ..	C2	ENDINPT	非対応
04 ..	D0	SYSIDERR	非対応
04 ..	D2	SESSIONERR	非対応
04 ..	D3	SYSBUSY	非対応
04 ..	D4	SESSBUSY	非対応
04 ..	D5	NOTALLOC	非対応
04 ..	E0	INVREQ	非対応
04 ..	E1	LENGERR	対応
04 ..	E3	WRBRK	非対応
04 ..	E4	RDATT	非対応
04 ..	E5	SIGNAL	非対応
04 ..	E6	TERMIDERR	非対応
04 ..	E7	NOPASSBKRD	非対応
04 ..	E8	NOPASSBKWR	非対応
04 ..	EA	IGREQCD	非対応
04 ..	EB	CBIDERR	非対応
04 ..	EC	PARTNERIDERR	非対応
04 ..	ED	NETNAMEIDERR	非対応
04 ..	F1	TERMERR	非対応
04 ..	.. 20	EOC	非対応

EIBFN	EIBRCODE	EIBRESP	対応の有無
04 ..	.. 40	INBFMH	非対応
04 ..	 F6 .. .	NOSTART	非対応
04 ..	 F7 .. .	NONVAL	非対応
06 ..	01	FILENOTFOUND	対応
06 ..	02	ILLOGIC	対応
06 ..	03	LOCKED	非対応
06 ..	05	RECORDBUSY	非対応
06 ..	08	INVREQ	対応
06 ..	0C	NOTOPEN	対応
06 ..	0D	DISABLE	対応
06 ..	0F	ENDFILE	対応
06 ..	80	IOERR	対応
06 ..	81	NOTFND	対応
06 ..	82	DUPREC	対応
06 ..	83	NOSPACE	対応
06 ..	84	DUPKEY	対応
06 ..	85	SUPPRESSED	非対応
06 ..	86	LOADING	非対応
06 ..	D0	SYSIDERR	対応
06 ..	D1	ISCINVREQ	対応
06 ..	D6	NOTAUTH	対応
06 ..	E1	LENGERR	対応
08 ..	01	QZERO	対応
08 ..	02	QIDERR	対応
08 ..	04	IOERR	対応
08 ..	08	NOTOPEN	対応
08 ..	10	NOSPACE	非対応
08 ..	C0	QBUSY	対応
08 ..	D0	SYSIDERR	対応
08 ..	D1	ISCINVREQ	対応

EIBFN	EIBRCODE	EIBRESP	対応の有無
08 ..	D6	NOTAUTH	対応
08 ..	D7	DISABLE	対応
08 ..	E0	INVREQ	対応
08 ..	E1	LENGERR	対応
0A ..	01	ITEMERR	対応
0A ..	02	QIDERR	対応
0A ..	04	IOERR	非対応
0A ..	08	NOSPACE	非対応
0A ..	20	INVREQ	対応
0A ..	D0	SYSIDERR	対応
0A ..	D1	ISCINVREQ	対応
0A ..	D6	NOTAUTH	対応
0A ..	E1	LENGERR	対応
0C ..	E1	LENGERR	対応
0C ..	E2	NOSTG	対応
0E ..	01	PGMIDERR	対応
0E ..	D6	NOTAUTH	対応
0E ..	E0	INVREQ	対応
0E ..	E1	LENGERR	対応
0E ..	F1	TERMERR	対応
10 ..	01	ENDDATA	対応
10 ..	04	IOERR	非対応
10 ..	11	TRANSIDERR	対応
10 ..	12	TERMIDERR	対応
10 ..	20	EXPIRED	対応
10 ..	81	NOTFND	対応
10 ..	D0	SYSIDERR	対応
10 ..	D1	ISCINVREQ	対応
10 ..	D6	NOTAUTH	対応
10 ..	D8	USERIDERR	非対応

EIBFN	EIBRCODE	EIBRESP	対応の有無
10 ..	E1	LENGERR	対応
10 ..	E9	ENVDEFERR	対応
10 ..	FF	INVREQ	対応
12 ..	32	ENQBUSY	対応
12 ..	E0	INVREQ	対応
12 ..	E1	LENGERR	対応
14 ..	01	JIDERR	非対応
14 ..	02	INVREQ	対応
14 ..	05	NOTOPEN	非対応
14 ..	06	LENGERR	非対応
14 ..	07	IOERR	非対応
14 ..	09	NOJBUFSP	非対応
14 ..	D6	NOTAUTH	非対応
16 ..	01	ROLLEDBACK	非対応
18 ..	01	INVREQ	非対応
18 ..	02	RETPAGE	非対応
18 ..	04	MAPFAIL	対応
18 ..	08	INVMPSZ	非対応
18 ..	20	INVERRTERM	非対応
18 ..	40	RTESOME	非対応
18 ..	80	RTEFAIL	非対応
18 ..	E1	LENGERR	非対応
18 ..	E3	WRBRK	非対応
18 ..	E4	RDATT	非対応
18 ..	.. 02	PARTNFAIL	非対応
18 ..	.. 04	INVPARTN	非対応
18 ..	.. 08	INVPARTNSET	非対応
18 ..	.. 10	INVLDC	非対応
18 ..	.. 20	UNEXPIN	非対応
18 ..	.. 40	IGREQCE	非対応

EIBFN	EIBRCODE	EIBRESP	対応の有無
18 ..	.. 80	TSIOERR	非対応
18 ..	... 01 .. .	OVERFLOW	非対応
18 ..	... 04 .. .	EODS	非対応
18 ..	... 08 .. .	EOC	非対応
18 ..	... 10 .. .	IGREQID	非対応
1A ..	E0	INVREQ	非対応
1A ..	04	DSSTAT	非対応
1A ..	08	FUNCERR	非対応
1A ..	0C	SELNERR	非対応
1A ..	10	UNEXPIN	非対応
1A ..	E1	LENGERR	非対応
1A ..	.. 11	EODS	非対応
1A ..	.. 2B	IGREQCD	非対応
1A ..	... 20 .. .	EOC	非対応
22 ..	80	INVEXITREQ	非対応
4A ..	 01 ...	INVREQ	対応
56 ..	 0D ...	NOTFND	非対応
56 ..	 10 ...	INVREQ	対応
56 ..	 13 ...	NOTOPEN	対応
56 ..	 14 ...	ENDFILE	非対応
56 ..	 15 ...	ILLOGIC	非対応
56 ..	 16 ...	LENGERR	対応
56 ..	 2A ...	NOSTG	非対応
56 ..	 46 ...	NOTAUTH	非対応
56 ..	 50 ...	NOSPOOL	非対応
56 ..	 55 ...	ALLOCERR	対応
56 ..	 56 ...	STRELERR	非対応
56 ..	 57 ...	OPENERR	非対応
56 ..	 58 ...	SPOLBUSY	非対応
56 ..	 59 ...	SPOLERR	非対応

EIBFN	EIBRCODE	EIBRESP	対応の有無
56 ..	 5A	NODEIDERR	非対応

付録 C. OSCアプリケーションからのMQI呼び出し

本付録では、OSCで使用するアプリケーション・プログラムをIBM MQと連携する際の注意事項について説明します。

C.1. OSCアプリケーションからのMQI呼び出し時の注意事項

アプリケーションからMQをアクセスするには、MQが提供するMQI(MQ Interface)を使用する必要があります。まず、アクセスしようとするキュー・マネージャー名を指定して、MQCONNを呼び出します。キュー・マネージャーとの接続が正常に確立されたら、コネクション・ハンドル値が返されます。以降、MQOPEN、MQGET、MQPUT、MQCMIT、MQBACK、MQCLOSEなどのMQIに取得したコネクション・ハンドル値を入力として指定します。

OSCアプリケーションからMQをアクセスする方法は、MQCONNを直接呼び出す方法と、OSCが提供するMQアクセス機能を利用する方法があります。MQCONNを利用する場合には、MQCONNの呼び出しにより受信したコネクション・ハンドル値を使用します。OSCが提供するアクセス機能を利用する場合には、OSCからMQに接続時に確立したコネクション・ハンドル値を使用してMQIを呼び出します。

OSCでは、OSCから接続したMQのコネクション・ハンドル値を返すAPIを提供します。

```
void OSC_GET_MQ_HANDLE(int32_t *connid);
```

MQへの接続が正常に処理された場合には、MQのコネクション・ハンドル値を返し、MQへの接続が確立していない場合は、-1を返します。

以下は、OSCアプリケーションでMQを使用する例です。

```
IDENTIFICATION DIVISION.  
PROGRAM-ID. TESTMQ01.  
  
DATA DIVISION.  
WORKING-STORAGE SECTION.  
01 WS-MQ-HCONN          PIC S9(9) COMP VALUE +0.  
  
PROCEDURE DIVISION.  
  
    CALL 'OSC_GET_MQ_HANDLE' USING WS-MQ-HCONN.  
  
    CALL 'MQOPEN' USING WS-MQ-HCONN  
                        MQOD  
                        WS-MQ-OPTIONS  
                        WS-MQ-HMQOD
```

WS-MQ-COMPCODE
WS-MQ-REASON.

索引

A

ABEND, 22
ABENDコマンド, 20
ADDRESS SETコマンド, 12
ADDRESSコマンド, 12
ASKTIMEコマンド, 32
ASSIGNコマンド, 12

B

BIF DEEDITコマンド, 23
BIF DIGESTコマンド, 23

C

CANCELコマンド, 32
CBLTDLIインターフェース, 130
CHANGE PASSWORDコマンド, 126
COMMAREA (Communication Area), 9
CONVERSEコマンド, 90
CREATE TDQUEUEコマンド, 58
CREATE TRANSACTIONコマンド, 44
CSPG機能, 101
CVDA (CICS-Value Data Areas), 7
CWA (Common Work Area), 10

D

DB2CONNコマンド, 86
 INQUIRE DB2CONN, 87
DECODEMAIN関数, 47
DEFINE COUNTER|DCOUNTERコマンド, 84
DELAYコマンド, 33
DELETE CONTAINERコマンド, 60
DELETE COUNTER|DCOUNTERコマンド, 84
DELETEQ TDコマンド, 55
DELETEQ TSコマンド, 49
DELETEコマンド, 71
DEQコマンド, 39

DFHWBAコマンド, 114
DFHWBUNコマンド, 115
DIB, 129
DIBKFBL, 129
DIBSEGLV, 129
DIBSEGM, 129
DIBSTAT, 129
DISCARD TDQUEUEコマンド, 59
DL/Iデータベース・アクセス・コマンド
 DLET, 132
 GN, 132
 GNP, 133
 GU, 134
 ISRT, 135
 REPL, 135
DL/Iデータベース・アクセス制御コマンド
 SCHD, 131
 TERM, 131
DLETコマンド, 132
DPL, 142

E

ENCODEMAIN関数, 46
ENDBRコマンド, 72
ENQコマンド, 39
ESDS, 69
EXEC CICSインターフェースの構文, 5
EXEC DLIインターフェース, 129
Extra-partition TDQ, 54
EXTRACT LOGONMSGコマンド, 15
EXTRACT TCPIPコマンド, 115

F

FORMATTIMEコマンド, 33
FREEMAINコマンド, 45
FREEコマンド, 91

G

GET CONTAINERコマンド, 61
GET COUNTER|DCOUNTERコマンド, 84
GETMAINコマンド, 46
GNPコマンド, 133

GNコマンド, 132

GUコマンド, 134

H

HANDLE ABENDコマンド, 21

HANDLE AIDコマンド, 91

HANDLE CONDITIONコマンド, 19

HTTP通信コマンドおよびプログラム, 113

DFHWBA, 114

DFHWBUN, 115

EXTRACT TCPIP, 115

WEB CLOSE, 117

WEB CONVERSE, 115

WEB EXTRACT, 117

WEB OPEN, 118

WEB READ HTTPHEADER, 118, 121

WEB READNEXT FORMFIELD, 117, 119

WEB RECEIVE, 119

WEB SEND, 120

WEB STARTBROWSE FORMFIELD, 120

I

IGNORE CONDITIONコマンド, 19

Indirect TDQ, 54

INQUIRE CONNECTIONコマンド, 15

INQUIRE DB2CONNコマンド, 87

INQUIRE FILEコマンド, 72

INQUIRE JOURNALMODELコマンド, 64

INQUIRE NETNAMEコマンド, 92

INQUIRE PROGRAMコマンド, 26

INQUIRE REQIDコマンド, 35

INQUIRE SYSTEMコマンド, 16

INQUIRE TASK LISTコマンド, 41

INQUIRE TASKコマンド, 40

INQUIRE TDQUEUEコマンド, 55

INQUIRE TERMINALコマンド, 93

INQUIRE TRANCLASSコマンド, 41

INQUIRE TRANSACTIONコマンド, 42

INQUIRE TSMODELコマンド, 49

INQUIRE TSQUEUE|TSQNAMEコマンド, 50

Intra-partition TDQ, 53

INVOKE WEBSERVICEコマンド, 112

ISRTコマンド, 135

ISSUE DISCONNECTコマンド, 92

ISSUE ERASEAUPコマンド, 92

ISSUE PASSコマンド, 94

ISSUE PRINTコマンド, 95

J

JOURNALコマンド, 63

K

KSDS, 69

L

LINKコマンド, 27

LOADコマンド, 28

Log TDQ, 54

M

MOVE CONTAINERコマンド, 61

O

OSC管理サービス, 1

OSCプログラミング・サービス, 1

P

POP HANDLEコマンド, 19

PUSH HANDLEコマンド, 20

PUT CONTAINERコマンド, 62

Q

QUERY COUNTER|DCOUNTERコマンド, 85

QUERY SECURITYコマンド, 127

R

READNEXTコマンド, 75

READPREVコマンド, 76

READQ TDコマンド, 57

READQ TSコマンド, 51

READコマンド, 73

RECEIVE MAPコマンド, 102

RECEIVEコマンド, 95

RELEASEコマンド, 29
Remote TDQ, 54
REPLコマンド, 135
RESETBRコマンド, 77
RETRIEVEコマンド, 35
RETURN, 22
RETURNコマンド, 29
REWIND COUNTER|DCOUNTERコマンド, 85
REWRITEコマンド, 77
ROUTEコマンド, 103
RRDS, 69

S

SCHDコマンド, 131
security= sortas=かんすういそう">関数移送, 140
SEND CONTROLコマンド, 103
SEND MAPコマンド, 104
SEND PAGEコマンド, 106
SEND TEXT NOEDITコマンド, 107
SEND TEXTコマンド, 106
SENDコマンド, 96
SET CONNECTIONコマンド, 17
SET FILEコマンド, 78
SET PROGRAMコマンド, 30
SET TDQUEUEコマンド, 57
SET TERMINALコマンド, 97
SET TRANCLASSコマンド, 43
SET TRANSACTIONコマンド, 43
SET TSQUEUE|TSQNAMEコマンド, 51
SIGNOFFコマンド, 124
SIGNONコマンド, 125
SPOOLCLOSEコマンド, 109
SPOOLOPEN OUTPUTコマンド, 109
SPOOLWRITEコマンド, 110
STARTBRコマンド, 81
START関連コマンド, 31
STARTコマンド, 36
START関連コマンド
 DELAY, 33
 START, 36
SYNCPOINT, 21
SYNCPOINT ROLLBACK, 22

SYNCPOINT ROLLBACKコマンド, 23
SYNCPOINTコマンド, 22
SYSID, 139

T

TACF, 123
TCTUA (Terminal Control Table User Area), 11
TDQ, 53
TDQアクセス・コマンド, 54
 CREATE TDQUEUE, 58
 DELETEQ TD, 55
 DISCARD TDQUEUE, 59
 INQUIRE TDQUEUE, 55
 READQ TD, 57
 SET TDQUEUE, 57
 WRITEQ TD, 58
TERMコマンド, 131
TSQ, 47
TSQおよびTSMODELコマンド, 49
 DELETEQ TS, 49
 INQUIRE TSMODEL, 49
 INQUIRE TSQUEUE|TSQNAME, 50
 READQ TS, 51
 SET TSQUEUE|TSQNAME, 51
 WRITEQ TS, 52
TWA (Transaction Work Area), 10

U

UNLOCKコマンド, 81
UPDATE COUNTER|DCOUNTERコマンド, 86

V

VERIFY PASSWORDコマンド, 126

W

WEB CLOSEコマンド, 117
WEB CONVERSEコマンド, 115
WEB EXTRACTコマンド, 117
WEB OPEN HTTPコマンド, 118
WEB READ HTTPHEADERコマンド, 118, 121
WEB READNEXT FORMFIELDコマンド, 117, 119
WEB RECEIVEコマンド, 119

WEB SENDコマンド, 120
WEB STARTBROWSE FORMFIELDコマンド, 120
Webサービス通信コマンド, 112
 INVOKE WEBSERVICE, 112
WRITE JOURNALNAMEコマンド, 64
WRITE JOURNALNUMコマンド, 65
WRITE OPERATORコマンド, 111
WRITEQ TDコマンド, 58
WRITEQ TSコマンド, 52
WRITEコマンド, 82

X

XCTLコマンド, 30

あ

異常終了処理コマンド, 20
 ABEND, 20
 HANDLE ABEND, 21
アプリケーション・プログラミング・コマンド, 4
インターバル制御サービス, 31

か

関数移送, 139
間接TDQ, 54
組み込み関数コマンド
 BIF DEEDIT, 23
 BIF DIGEST, 23
カウンター・アクセス・コマンド, 83
 DEFINE COUNTER|DCOUNTER, 84
 DELETE COUNTER|DCOUNTER, 84
 GET COUNTER|DCOUNTER, 84
 QUERY COUNTER|DCOUNTER, 85
 REWIND COUNTER|DCOUNTER, 85
 UPDATE COUNTER|DCOUNTER, 86
コンソール出力コマンド, 111
 WRITE OPERATOR, 111

さ

時間関連コマンド, 31
 ASKTIME, 32
 CANCEL, 32
 FORMATTIME, 33

 RETRIEVE, 35
順次読み込み, 71
相互通信, 139
システム環境コマンド, 11
システム・プログラミング・コマンド, 4
システム環境コマンド
 ADDRESS, 12
 ADDRESS SET, 12
 ASSIGN, 12
 EXTRACT LOGONMSG, 15
 INQUIRE CONNECTION, 15
 INQUIRE SYSTEM, 16
 SET CONNECTION, 17
ジャーナル(Journal), 62
ジャーナル制御コマンド, 63
 INQUIRE JOURNALMODEL, 64
 JOURNAL, 63
 WRITE JOURNALNAME, 64
 WRITE JOURNALNUM, 65
スプール・ファイル・アクセス・コマンド, 108
 SPOOLCLOSE, 109
 SPOOLOPEN OUTPUT, 109
 SPOOLWRITE, 110
セキュリティ・サービス, 2

た

端末制御コマンド, 89
 CONVERSE, 90
 FREE, 91
 HANDLE AID, 91
 INQUIRE NETNAME, 92
 INQUIRE TERMINAL, 93
 ISSUE DISCONNECT, 92
 ISSUE ERASEAUP, 92
 ISSUE PASS, 94
 ISSUE PRINT, 95
 RECEIVE, 95
 SEND, 96
 SET TERMINAL, 97
直接読み込み, 71
動的領域の制御コマンド, 45
 FREEMAIN, 45

GETMAIN, 46
タスク制御, 38
タスク制御コマンド, 38
 CREATE TRANSACTION, 44
 DEQ, 39
 ENQ, 39
 INQUIRE REQID, 35
 INQUIRE TASK, 40
 INQUIRE TASK LIST, 41
 INQUIRE TRANCLASS, 41
 INQUIRE TRANSACTION, 42
 SET TRANCLASS, 43
 SET TRANSACTION, 43
チャンネルとコンテナ, 59
チャンネルとコンテナ・コマンド, 60
 DELETE CONTAINER, 60
 GET CONTAINER, 61
 MOVE CONTAINER, 61
 PUT CONTAINER, 62
データベース・サービス, 2
データ管理サービス, 2, 69
データ通信サービス, 2
ドキュメント(Document), 66
ドキュメント制御コマンド, 66
 DOCUMENT CREATE, 66
 DOCUMENT INSERT, 67

な

名前付きカウンター・サーバー(NCS), 83

は

非同期処理, 139, 142
復旧/非復旧, 48
分散プログラム・リンク(DPL), 139
保存領域, 47
パーティション内TDQ, 53
パーティション外TDQ, 54
ファイル制御コマンド, 70
 DELETE, 71
 ENDBR, 72
 INQUIRE FILE, 72
 READ, 73

READNEXT, 75
READPREV, 76
RESETBR, 77
REWRITE, 77
SET FILE, 78
STARTBR, 81
UNLOCK, 81
WRITE, 82
プログラム制御コマンド, 26
 INQUIRE PROGRAM, 26
 LINK, 27
 LOAD, 28
 RELEASE, 29
 RETURN, 29
 SET PROGRAM, 30
 XCTL, 30
プログラム制御サービス, 25

ま

マッピング・サポート, 99
マッピング・サポート・コマンドおよび支援機能
 CSPG, 101
 RECEIVE MAP, 102
 ROUTE, 103
 SEND CONTROL, 103
 SEND MAP, 104
 SEND PAGE, 106
 SEND TEXT, 106
 SEND TEXT NOEDIT, 107

や

有効チャンネル, 60
ユーザー・セキュリティ権限確認コマンド, 127
 QUERY SECURITY, 127
ユーザー・パスワード処理コマンド, 125
 CHANGE PASSWORD, 126
 VERIFY PASSWORD, 126
ユーザー認証処理コマンド, 124
 SIGNOFF, 124
 SIGNON, 125

ら

例外条件処理コマンド, 18

HANDLE CONDITION, 19

IGNORE CONDITION, 19

POP HANDLE, 19

PUSH HANDLE, 20

リソース復旧コマンド, 22

SYNCPOINT, 22

SYNCPOINT ROLLBACK, 23

リモートTDQ, 54

ログTDQ, 54