

OpenFrame OSC リソース定義ガイド

OpenFrame/OSC 7.1



Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

文書情報

文書名: OpenFrame OSC リソース定義ガイド

発行日: 2023年12月29日

ソフトウェアバージョン: OpenFrame/OSC 7.1

ガイドバージョン: v3.1.2

Website

<http://www.tmaxsoft.com>

<https://technet.tmaxsoft.com>

Copyright Notice

Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

Restricted Rights Legend

このソフトウェア（Tmax OpenFrame®）マニュアルの内容とプログラムは、日本国の著作権法および国際条約によって保護されています。マニュアルの内容とプログラムは、TmaxSoft Co., Ltd.との使用許諾契約書の下でのみ使用することができ、マニュアルは使用許諾契約で許可されている範囲を除いては、配布または複製することができません。TmaxSoftの書面による事前の承諾を得ることなく、このマニュアルの全部または一部を電子的または機械的な方法を問わず、転送、複製、配布したり、または二次的著作物を作成する等の行為を一切禁じます。

このソフトウェアのマニュアルとプログラムの使用許諾契約は、いかなる場合においても、マニュアル及びプログラムと関連する知的財産権（登録の有無を問わず）を譲渡するものと解釈されず、TmaxSoftのブランド、ロゴ、商標等の使用権限を与えるものではありません。

このマニュアルは、情報を提供する目的でのみ提供しており、これに伴う契約上の直接的ないしは間接的な責任を負わず、マニュアルの内容は法律上もしくは商業的な特定の条件が満たされることを保証しません。マニュアルの内容は、製品のアップグレード及び修正により、その内容が予告なく変更されることがあり、内容上の誤りがないことを保証しません。

Trademarks

Tmax®およびTmax OpenFrame®は、TmaxSoft Co., Ltd.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

Open Source Software Notice

この製品には、OpenSSL、RSA Data Security, Inc.、Apache FoundationおよびJean-loup Gaillyと Mark Adlerによって開発またはライセンス取得されたオープンソフトウェアが含まれています。詳細は、製品ディレクトリの`$(INSTALL_PATH)/license/oss_licenses`に記載されている事項を参照してください。

目次

このガイドについて	vii
第1章 概要	1
1.1. リソース定義	1
1.2. グループとリスト	2
1.2.1. グループとリストの定義	3
1.2.2. グループ/リストとリソースの関係	3
1.2.3. GRPLIST設定	4
1.3. リソース・コントロール表	6
第2章 リソース定義の管理	7
2.1. 登録	7
2.1.1. リソース定義の登録	7
2.1.2. グループとリストの登録	8
2.2. 修正と削除	9
2.2.1. リソース定義の修正と削除	9
2.2.2. グループとリストの削除	9
2.3. バックアップ	9
第3章 リソース定義の種類と属性	11
3.1. 概要	11
3.2. CONNECTION	12
3.3. DOCTEMPLATE	12
3.4. FILE	13
3.5. JOURNALMODEL	15
3.6. PROGRAM	16
3.7. TDQUEUE	17
3.7.1. Extra-partition TDQ	18
3.7.2. Indirect TDQ	20
3.7.3. Intra-partition TDQ	20
3.7.4. Log TDQ	22
3.7.5. Remote TDQ	22
3.8. TERMINAL	22
3.9. TRANCLASS	24
3.10. TRANSACTION	25
3.11. TSMODEL	27
3.12. TYPETERM	28
3.13. URIMAP	31
3.13.1. WEBサーバーURIMAP	31
3.13.2. WebクライアントURIMAP	32
3.14. TCIPSERVICE	33
第4章 リソース定義のマイグレーション	35

4.1. DCTマイグレーション(oscdct2rd)	35
4.2. JCTマイグレーション(oscjct2rd)	35
第5章 リソース・コントロール表	37
5.1. 作成ルール	37
5.2. PLTマクロ(DFHPLT)	38
5.3. XLTマクロ(DFHXLT)	39
付録 A. CICSリソース・コントロール表	41
A.1. DCTマクロ(DFHDCT)	41
A.2. JCTマクロ	47
用語集	49
索引	51

図目次

[図 1.1]	リソース定義の登録および管理	1
[図 1.2]	リソースとグループの関係	3
[図 1.3]	グループとリストの関係	4

このガイドについて

対象読者

本書は、リホストを行う開発者とシステム管理者を対象に、Tmax OpenFrame[®] (以下、OpenFrame) OSCシステムが使用するリソースの設定と設定情報を使用する方法について説明しています。

さらに、OpenFrameを直接使用するユーザーだけでなく、ビジネスの観点から基幹系システムのダウンサイジングを考慮しているマネジメント側がOpenFrameソリューションへの理解を得られるように作成されています。

前提知識

本書は、TmaxSoftのメインフレーム・リホスト・ソリューションであるOpenFrameについて紹介し、当該ソリューションを顧客企業に適用するために必要なプロセスについて説明しています。

本書を理解するには、以下について熟知している必要があります。

- メインフレーム・システム
- UNIXシステム
- OpenFrame/OSCシステム

制限事項

本書では、OpenFrameの導入や運用に必要なすべての内容を説明してはいません。OpenFrameの各製品のインストールと環境設定、機能については、該当するガイドを参照してください。

本書の構成

本書は、計5章と付録で構成されています。

各章の主な内容は以下のとおりです。

- 第1章：概要

リソースの属性と使用情報をOSCシステムに提供するプロセスおよびリソース定義とリソース・コントロール表について説明します。

- 第2章：リソース定義の管理

リソース定義を登録・修正・削除・バックアップする方法について説明します。

- 第3章：リソース定義の種類と属性

リソース定義の種類および属性について説明します。

- 第4章：リソース定義のマイグレーション

リソース・コントロール表をリソース定義にマイグレーションする方法について説明します。

- 第5章：リソース・コントロール表

リソース・コントロール表を作成する方法について説明します。

- 付録A：CICSリソース・コントロール表

DCTマクロとJCTマクロを設定する方法について説明します。

表記上の規則

表記	意味
<AaBbCc123>	プログラム・ソースコードのファイル名、ディレクトリ
<Ctrl>+C	CtrlキーとCキーを同時に押す
[Button]	GUIのボタン、メニュー名
太字	強調
「」、『』（鍵カッコ）	関連文書、あるいはガイド内の他の章および節の表示
「入力項目」	画面UI上の入力項目
ハイパーリンク	メール・アカウント、Webサイト
>	メニューの実行順
+----	サブディレクトリ/ファイル有り
----	サブディレクトリ/ファイル無し
参考	参照/注意事項
[図 1.1]	図の名前
AaBbCc123	コマンド、コマンド実行結果の画面出力、サンプル・コード
{ }	必須パラメータ値
[]	オプション・パラメータ値
	選択パラメータ値

システム要件

	要求事項
プラットフォーム	Solaris 11 (SunOS 5.11)以上(32bit、64bit)
	Linux x86 2.6以上(32bit、64bit)
	Linux ia64 2.6以上(32bit、64bit)
ハードウェア	5GB以上のハードディスク
	8GB以上のメモリ
データベース	Tibero 6 FS07
コンパイラー	Micro Focus COBOL、NetCOBOL、OpenFrame COBOL
	OpenFrame PL/I
	OpenFrame ASM
OpenFrame製品群	OpenFrame/Base 7.1

参考

IBMまたはHP-UXプラットフォームをご使用の場合は、TmaxSoftの技術サポート・チームにお問い合わせください。

関連文書

ガイド	説明
OpenFrame OSC管理者ガイド	OSCシステムを運用および管理する方法について説明しています。
OpenFrame OSC開発者ガイド	OSCシステムが提供する開発リソースについて説明しています。
OpenFrame OSCマッピングサポートガイド	TN3270端末との通信インターフェースであるマッピング・サポートについて説明しています。
OpenFrame ユーティリティリファレンスガイド	OpenFrameが提供するさまざまなユーティリティ・プログラムについて説明しています。
OpenFrame エラーメッセージリファレンスガイド	製品の使用時に発生し得るエラーに関する情報と、その対応方法について説明しています。
OpenFrame ツールリファレンスガイド	OpenFrameシステムの運用時に使用するツール・プログラムについて説明しています。
OpenFrame マイグレーションガイド	メインフレーム環境のリソースをOpenFrame環境に移行するときに必要な情報および移行プロセスや注意事項などについて説明しています。

第1章 概要

本章では、OSCシステムのリソース定義と、リソース定義を管理するための基本概念であるグループとリストについて説明します。また、PLT(Program List Table)、XLT(Transaction List Table)などのリソース・コントロール表形式で管理されるリソースについて説明します。

1.1. リソース定義


OpenFrame/OSC(以下、OSC)システムは、アプリケーション・プログラムがOSCシステムが提供する機能を使用し、IBM CICS Transaction Server(以下、CICS)上で実行されていたアプリケーション・プログラムをリホストするためのさまざまなリソースを提供します。

リソース定義(Resource Definition)には、OSCシステムが使用するリソースの種類と特徴、使用方法などの情報を記述します。OSCシステムの機能を使用するために、ユーザーはプログラム、トランザクションおよび端末などのシステム・リソースの情報を提供する必要があります。リソースによって設定項目が異なるので、使用するリソースの設定項目を運用環境に合わせて設定し、リソース定義を登録する必要があります。

ユーザーが提供するマクロ・スクリプト形式のリソース定義ファイルを**oscsdgen**ツールを使用してOSC SD(OSC System Definition)テーブルに登録します。登録されたそれぞれのリソースは、OSCの起動時にRTSD(Runtime System Definition)テーブルにロードされます。

OSCアプリケーション・サーバーは、RTSDテーブルにロードされたリソース定義に従って運用されます。OSCが提供する関連ツールには、リソース定義をOSC SDテーブルに登録、バックアップする**oscsdgen**、**oscsddump**ツールと、RTSDにロードされたリソースをバックアップ、変更する**oscrtsdump**、**oscrtupdate**ツールがあります。また、**OpenFrame Manager**の[OSC]メニューにより、OSC SDテーブルとRTSDテーブルを管理することができます。

[図 1.1] リソース定義の登録および管理



参考

OpenFrame Managerの[OSC]メニューについては、『OpenFrame Manager ユーザーガイド』を参照してください。

OSC SDテーブル

OSC SD(OSC System Definition)は、OSCシステムが使用するリソース定義を保存するテーブルです。**oscsdgen**ツールを使用してリソース定義のマクロ・ファイルをOSC SDテーブルに保存するか、**OpenFrame Manager**の[OSC]メニューを利用してGUIでリソース定義を登録します。

運用環境によって、アプリケーション・サーバーごとに別々のOSC SDテーブルを使用したり、複数のアプリケーション・サーバーが1つのOSC SDテーブルを使用したりすることができます。OSC SDテーブルを共同で使用する場合は、各アプリケーション・サーバーが使用するリソースのグループとリストを別々に設定して、OSCが起動する際に該当するリソースのみをRTSDテーブルにロードすることができます。

参考

OSC SDテーブルの詳細については、『OpenFrame OSC管理者ガイド』を参照してください。

RTSDテーブル

OSC SDテーブルに登録されたリソース定義は、OSCシステムの起動時にRTSD(Runtime System Definition)テーブルにロードされます。アプリケーション・サーバーは、運用中にRTSDテーブルからリソース定義を参照し、OSC SDテーブルは直接参照しません。

マルチノード・クラスタリング機能をサポートするためにRTSD情報をデータベース・テーブルで管理していますが、アップデートが頻繁に発生しないリソースは、TCacheを使用することでパフォーマンスの低下を最小限に抑えるように設計されています。

RTSDデータは、OSCが提供するRTSDツールまたは**OpenFrame Manager**の[OSC]メニューを利用して管理することができます。また、データの変更をアプリケーション・サーバーにリアルタイムで適用することができます。RTSDデータの変更はシステムに直接影響を及ぼすので管理者の注意が必要です。また、OSCの終了時にRTSDテーブルのリソース定義は削除されるため、リソース定義を永久的に適用するにはOSC SDテーブルのリソース定義を修正する必要があります。

1.2. グループとリスト

OSC SDテーブルに登録するリソース定義は、**グループ**と**リスト**で構成されます。グループとリストはアプリケーション・サーバーがリソース定義を管理する単位です。OSCの運用目的に合わせて慎重にリソース定義を作成してください。

1.2.1. グループとリストの定義

グループは、リソースの管理を容易にするために関連性のあるリソースをまとめたものです。グループを定義せずにリソースをOSC SDテーブルに登録することはできません。グループに含めるリソースのリストは、ユーザーが自由に設定できます。同じ種類のリソースをまとめて1つのグループに定義したり、1つの業務で使用するリソースを1つのグループに定義することもできます。OSCシステム管理者は、リソース定義の管理を容易にするために、グループを適切に設定する必要があります。


リストは、OSCシステムの起動時にRTSDテーブルにロードするグループの集合です。OSCの運用に必要なリソース定義が属しているグループをリストに設定します。グループは必ずしもリストに属する必要はなく、独立して設定することもできます。

1.2.2. グループ/リストとリソースの関係

グループはリストのサブ項目であり、関連性のあるリソースの集合です。グループを作成するには、リソースを定義する際にGROUPオプションを使用します。オプションを使用せずにグループを直接作成する方法はありません。リストは、アプリケーション・サーバーがリソース定義を管理する単位です。目的に応じて複数のリストを作成することができ、グループは複数のリストに属することができます。

以下は、グループとリソースの関係を示した例です。DFHFILEというグループは、リソースOIVPFILEとTESTFILEの集合体です。それぞれのリソースはグループ単位で管理されます。

[図 1.2] リソースとグループの関係



以下は、DFHLIST、INITLIST、OSCLISTの3つのリストと各リストに含まれているグループの関係を示した例です。

[図 1.3] グループとリストの関係

DFHLIST	DFHFILE
- DFHFILE	- DFHLIST
- DFHTDQ	
- DFHTSQ	DFHTDQ
	- DFHLIST
INITLIST	DFHTSQ
- OIVP	- DFHLIST
- INITFILE	
- TDQ	OIVP
	- INITLIST
OSCLIST	- OSCLIST
- OIVP	
- OSCFILE	INITFILE
...	- INITLIST
	...

左側はリストを基準に各リストに登録されているグループを表示したものであり、右側はグループを基準に各グループに登録されているリストを表示したものです。[\[図 1.2\]](#)と併せてリソース、グループ、リストの関係をみると、上位のリストに複数のグループが登録されていて、グループに複数のリソースが登録されている階層構造であることが分かります。たとえば、OIVPFILEリソースの場合は、DFHLIST(リスト)-DFHFILE(グループ)-OIVPFILE(リソース)の階層構造を持ちます。

注

1. **DFH**で始まるグループとリストはOSCが提供するものなので、グループとリストの名前を指定時に使用しないようにしてください。
 2. グループとリストは同じ名前を持つことができません。グループとリストの名前は重複しないように指定してください。
-

1.2.3. GRPLIST設定

アプリケーション・サーバーはOpenFrame環境設定のGRPLISTキー値を参照して、OSCの起動時にRTSDテーブルにリストをロードします。複数のリストを指定することができ、最大4個まで指定できます。各リストに設定されたグループに属するリソースが重複して登録された場合には、最後に登録されたリソースがRTSDテーブルにロードされます。なるべく重複しないように注意し、もし重複して登録した場合は、目的のリソースが順番にRTSDテーブルにロードされるようにグループとリストの順序を調整します。

参考

GRPLIST設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』の「6.4.3. SD」を参照してください。

以下は、GRPLISTキーにDFHLIST、INITLIST、OSCLISTの順に3つのリストを設定した例です。

```
GRPLIST=DFHLIST, INITLIST, OSCLIST
```

以下は、上記のようにGRPLISTキー値を設定した場合にグループが構成される順序の例です。

1. DFHLISTに属するグループの順序です。

```
DFHFILE  
DFHTDQ  
DFHTSQ  
...
```

2. INITLISTに属するグループの順序です。

```
OIVP  
INITFILE  
INITTDQ
```

3. OSCLISTに属するグループの順序です。

```
OIVP  
OSCFILE
```

4. GRPLIST設定に基づくグループの順序です。OSCアプリケーション・サーバーが起動すると、DFHFILEに属するリソースからOSCFILEに属するリソースまで順番にRTSDテーブルにロードされます。

```
DFHFILE  
DFHTDQ  
DFHTSQ  
...  
OIVP  
INITFILE  
INITTDQ  
OIVP  
OSCFILE
```

GRPLIST設定を使用することで、アプリケーション・サーバーが使用するリソース定義を容易に管理することができます。たとえば、アプリケーション・サーバーが1つのOSC SDを使用し、サーバーごとにGRPLIST設定を行うと、そのグループに登録されたリソースを使用することができます。つまり、アプリケーション・サーバーごとにOSC SDテーブルにリソース定義を登録する必要がありません。また、1つのリストですべてのリソースを管理するのではなく、OSCの運用目的に合わせてリソースを分けて管理するため、メンテナンスも効率的に行えます。

1.3. リソース・コントロール表

リソース・コントロール表(Resource Control Table)は、CICSで使用していた一部リソースをコントロール表形式で記述したマクロ定義です。

ユーザーは、PLT(Program List Table)マクロおよびXLT(Transaction List Table)マクロの定義を記述できます。コンパイラーによってコンパイルされたマクロ定義を、OSCシステムがロードして固有の機能を提供します。OSCはPLTマクロをコンパイルできる**oscpltc**ツールとXLTマクロをコンパイルできる**oscxltc**ツールを提供します。

- PLT

PLT(Program List Table)はプログラムのリストを記述したテーブルであり、OSCリージョンの起動および終了の際に実行されるプログラムを指定するために使用します。各テーブルはサフィックス値で区別され、OpenFrame環境設定の**osc.{servername}**サブジェクト、**GENERAL**セクションの**PLTPI**と**PLTSD**項目にサフィックス値でテーブルを指定すると、起動および終了の際に使用されます。

- XLT

XLT(Transaction List Table)は論理的に関連付けられたトランザクションのリストを記述したテーブルです。XLTは、OSCリージョンを終了時にPLTプログラムの第一ステージの実行中に端末から発生する可能性のあるトランザクションのリストを指定するために使用します。各テーブルはサフィックス値で区別され、OpenFrame環境設定の**osc.{servername}**サブジェクト、**GENERAL**セクションの**XLT**項目にサフィックス値を指定することができます。

参考

リソース・コントロール表の詳細については、[「第5章 リソース・コントロール表」](#)を参照してください。

第2章 リソース定義の管理

本章では、リソース定義を管理する方法について説明します。OSCシステムは、リソース定義を登録、修正、削除、バックアップする一連の管理方法を提供します。こういった機能を有効に活用して、管理者はアプリケーション・サーバーで使用するリソースを効率的に管理することができます。

2.1. 登録

リソース定義を登録する手順は以下のとおりです。

1. リソース定義マクロを作成
2. リソース定義マクロをOSC SDテーブルに登録

リソース定義を登録するプロセスとグループ/リスト定義を登録するプロセスは同じです。**oscsdgen** ツールを使用して登録するか、**OpenFrame Manager**の[OSC] > [Regions] > [System Definitions] メニューから登録することができます。

参考

1. **OpenFrame Manager**の[OSC]メニューについては、『OpenFrame Manager ユーザーガイド』を参照してください。
 2. **oscsdgen**ツールの詳細については、『OpenFrame ツールリファレンスガイド』を参照してください。
-

2.1.1. リソース定義の登録

リソース定義を登録するには、リソース定義のマクロを先に作成した後、**oscsdgen**ツールを使用して登録します。

1. マクロの作成

リソース定義マクロを作成するには、**DEFINE**キーワードを使用して各リソース定義の属性を設定します。

たとえば、**CONNECTION**リソース定義は、**CONNECTION**、**GROUP**、**DESCRIPTION**、**PROTOCOL**、**INSERVICE**の5つの属性を持ちます。必要な属性を選択して各属性が保持できる値を設定します。**GROUP**は必須属性です。

以下は、**CONNECTION**リソース定義マクロの例です。1つのマクロ・ファイル内には複数のリソース定義を記述することができ、異なるタイプのリソース定義を記述することもできます。

```
DEFINE CONNECTION(OSCA)
GROUP(TESTGRP)
NETNAME(OSC000001)
PROTOCOL()
INSERVICE(YES)
```

2. 登録

リソース定義を登録するには、リソース定義マクロ・ファイルとOSCが使用するアプリケーション・サーバー名を指定してoscsdgenツールを実行します。

以下は、oscsdgenツールを使用してリソース定義マクロ・ファイルをOSC00001リージョンに定義されているテーブルに登録する例です。

```
oscsdgen -c -r OSC00001 connection.dat
```

2.1.2. グループとリストの登録

グループとリストを登録するプロセスは、リソース定義と同じです。

1. マクロの作成

グループ/リスト定義マクロを作成するには、**ADD**キーワードを使用します。ADDキーワードを使用してグループとリストを設定すると、指定したリストが存在しない場合はリストを作成してグループをリストに追加し、指定したリストが存在する場合はそのリストの最後にグループを追加します。特定グループの前後に新規グループを追加したい場合はBEFOREオプションまたはAFTERオプションを指定します。

以下は、OIVPグループをINITLISTリストに追加する例です。グループとリストが同じ名前を持たないように注意します。

```
ADD GROUP(OIVP) LIST(INITLIST)
```

以下は、OIVPグループの前にOIVPFILEグループを追加する例です。以下のように設定した場合、INITLISTリストはOIVPFILE、OIVPの順で構成されます。

```
ADD GROUP(OIVPFILE) LIST(INITLIST) BEFORE(OIVP)
```

2. 登録

グループ/リスト定義マクロ・ファイルは、リソース定義マクロ・ファイルと同じくoscsdgenツールを使用してSDテーブルに登録します。

2.2. 修正と削除

OpenFrame Managerの[OSC]メニューとOSCが提供するツールを利用して、リソース定義の修正および削除、グループ/リストの削除が可能です。

2.2.1. リソース定義の修正と削除

リソース定義は、**oscsdgen**ツール、またはOpenFrame Managerの[OSC] > [Regions] > [System Definitions]メニューを利用して修正または削除することができます。リソース定義を修正するときは、リソース定義の名前とGROUPオプションを指定し、それ以外のオプションを修正する値に変更した後再登録します。

2.2.2. グループとリストの削除

グループとリストを削除するには、リソース定義と同様にOSC SDテーブルを新しく作成して再登録するか、あるいはOpenFrame Managerの[OSC] > [Group Definition]メニューを利用して削除することができます。ただし、グループとリストを削除するためには、該当のグループにリソース定義が存在してはなりません。

2.3. バックアップ

OSC SDテーブルに登録されたリソース定義をマクロ・ファイルにバックアップするには、**oscsddump**ツールを使用します。**oscsddump**ツールを使用して、特定のリソース定義、あるいはすべてのOSC SDテーブルに登録されたリソース定義をバックアップすることができます。

バックアップの目的は、OSC SDテーブルに登録されたリソース定義を定期的に保存すること以外に、既に登録されたリソース定義を修正する際にも行います。バックアップしたマクロ・ファイルを修正してOSC SDテーブルに登録します。

以下は、**oscsddump**ツールを使用してFILEリソースとTDQリソースの定義をbackup.datファイルにバックアップする例です。グループとリストのバックアップは自動的に実行されます。

```
oscsddump -r OSC00001 backup.dat -t file tdq
```

以下は、OSC00001リージョンで使用しているOSC SDテーブルに登録されたすべてのリソース定義をバックアップする例です。

```
oscsddump -r OSC00001 backup.dat
```

参考

oscsddumpツールの使用方法については、『OpenFrame ツールリファレンスガイド』を参照してください。

第3章 リソース定義の種類と属性

本章ではリソース定義の種類と属性について説明します。

3.1. 概要

OSCは以下のようなリソース定義を提供します。アプリケーション・プログラムが使用するリソースに合わせて、以下で説明する各リソース定義の設定項目を適切に設定してください。

リソース	説明
CONNECTION	あるOSCアプリケーション・サーバーから別のOSCアプリケーション・サーバーにアクセスするための情報を定義します。
DOCTEMPLATE	ドキュメント・テンプレートの属性を定義します。
FILE	ファイルの物理的なデータセットの設定およびファイルの動作に関連する設定を定義します。
JOURNALMODEL	OSCジャーナルとジャーナル・レコードが記録される物理的なデータセットとの接続情報を定義します。
PROGRAM	トランザクションまたはトランザクションの一部を実行するためのプログラム・コントロール情報に関連する設定を定義します。
TDQUEUE	TDQ(Transient Data Queue)の属性を定義します。
TERMINAL	OSCと通信する端末の特性、現在の使用状態などを定義します。
TRANCLASS	トランザクションをグループ化して同時に実行可能なトランザクション数、キュー・カウントを制御する設定を定義します。
TRANSACTION	OSCが提供する機能に関連する設定を定義します。
TSMODEL	TSQ(Temporary Storage Queue)の属性を定義します。
TYPETERM	端末グループの共通の属性を定義します。

参考

LSRPOOLとDB2CONNリソースは、構文解析のみサポートします。

3.2. CONNECTION

CONNECTIONリソース定義は、あるOSCアプリケーション・サーバーから別のOSCアプリケーション・サーバーにアクセスするための情報を定義します。CICSとは異なり、OSCではCONNECTIONリソース定義を登録する際にSESSIONリソース定義と一緒に登録しません。

以下は、CONNECTIONリソース定義の設定項目についての説明です。（blankは空白を意味します。）

```
DEFINE CONNECTION(connection_name)
    GROUP(resourcegroup_name)
    DESCRIPTION(resource_description)
    NETNAME(oscserver_name)
    PROTOCOL(blank)
    INSERVICE(NO | YES)
```

項目	説明
CONNECTION	接続の名前を指定します。（最大4バイト）
DESCRIPTION	CONNECTIONリソース定義についての説明を記述します。（最大58バイト）
GROUP	リソース定義のグループを指定します。（最大8バイト）
NETNAME	接続先のOSCサーバーの名前を指定します。（最大8バイト）
PROTOCOL	接続に使用するプロトコル・タイプを指定します。（現在はblankのみサポートします） – blank : OSCアプリケーション・サーバーへの接続を設定します。
INSERVICE	接続情報を使用するかどうかを指定します。（NO YES）

以下は、OSC00001という名前のOSCアプリケーション・サーバーへの接続情報を持つOSCAというCONNECTIONリソースを定義するマクロの例です。

```
DEFINE CONNECTION(OSCA)
    DESCRIPTION(CONNECTION SAMPLE)
    GROUP(TESTGRP)
    NETNAME(OSC00001)
    PROTOCOL()
    INSERVICE(YES)
```

3.3. DOCTEMPLATE

DOCTEMPLATEリソース定義は、ドキュメント・テンプレートの属性を定義します。

以下は、DOCTEMPLATEリソース定義の設定項目についての説明です。


```

DEFINE DOCTEMPLATE(doctemplate_name)
      GROUP(resourcegroup_name)
      DESCRIPTION(resource_description)
      DDNAME(DFHHTML | ddname_name)

```

項目	説明
DOCTEMPLATE	ドキュメント・テンプレート定義の名前を指定します。
DDNAME	テンプレートがPDSにある場合は、PDSのDD名を指定します。DDNAMEの値を指定しない場合は、DFHHTMLがデフォルトとして使用されます。

参考

APPENDCRLF、MEMBERNAME、TEMPLATENAME、TYPE属性は、構文解析のみサポートします。

以下は、DOC01というDOCTEMPLATEリソースを定義するマクロの例です。

```

DEFINE DOCTEMPLATE(DOC01)
      DESCRIPTION(DOCTEMPLATE SAMPLE)
      GROUP(TESTGRP)
      DDNAME(DFHHTML)

```

3.4. FILE

FILEリソース定義は、ファイルの物理的なデータセットの設定およびファイルの動作に関連する設定を定義します。

以下は、FILEリソース定義の設定項目についての説明です。

```

DEFINE FILE(file_name)
      GROUP(resourcegroup_name)
      DESCRIPTION(resource_description)
      DSNAME(dataset_name)
      REMOTESYSTEM(sysid)
      REMOTENAME(file_name)
      ADD(NO | YES)
      BROWSE(NO | YES)
      DELETE(NO | YES)
      READ(NO | YES)
      UPDATE(NO | YES)
      OPENTIME(FIRSTREF | STARTUP)

```

項目	説明
FILE	ファイル名を指定します。（最大8バイト）

項目	説明
GROUP	リソース定義のグループを指定します。（最大8バイト）
DESCRIPTION	FILEリソース定義についての説明を記述します。（最大 58バイト）
DSNAME	ファイルに使われるデータセットの名前を指定します。（最大44バイト）
REMOTESYSTEM	リモート・システムのSYSIDを指定します。（最大4バイト）
REMOTENAME	リモート・システムで使用するファイル名を指定します。（最大8バイト）
ADD	ファイルにレコードを追加できるようにするかどうかを指定します。（NO YES）
BROWSE	ファイルでレコードを順次検索できるようにするかどうかを指定します。（NO YES）
DELETE	ファイルからレコードを削除できるようにするかどうかを指定します。（NO YES）
READ	ファイルからレコードを読み込めるようにするかどうかを指定します。（NO YES）
UPDATE	ファイルにレコードを更新できるようにするかどうかを指定します。（NO YES）
OPENTIME	– FIRSTREF: ファイルに対する要求が初めて発生したときにファイルを開きます。 – STARTUP: OSCの起動時にファイルを開きます。

以下は、OSC.OSDLIB.FILE0001データセットに対して、レコードの追加/読み取りのみが可能なFILE0001ファイルを定義するマクロの例です。アプリケーション・プログラムがレコードの追加と読み取りの権限を持ち、検索/削除/修正権限は持たないようにFILE0001を設定しています。

```

DEFINE FILE(FILE0001)
    GROUP(TESTGRP)
    DESCRIPTION(FILE SAMPLE)
    DSNAME(OSC.OSDLIB.FILE0001)
    ADD(YES)
    BROWSE(NO)
    DELETE(NO)
    READ(YES)
    UPDATE(NO)

```

3.5. JOURNALMODEL

JOURNALMODELリソース定義は、OSCジャーナルとジャーナル・レコードが記録される物理的なデータセットとの接続情報を定義します。旧バージョンのCICSで使用していたジャーナル名は、互換性を維持するために名前を旧バージョンに合わせて変更して使用します。

以下は、JOURNALMODELリソース定義の設定項目についての説明です。

```
DEFINE JOURNALMODEL(journalmodel_name)  
  GROUP(resourcegroup_name)  
  DESCRIPTION(resource_description)  
  JOURNALNAME(journal_name)  
  TYPE(SMF|MVS|DUMMY)  
  STREAMNAME(stream_name)
```

項目	説明
JOURNALMODEL	JOURNALMODELの名前を指定します。（最大8バイト）
GROUP	リソース定義のグループを指定します。（最大8バイト）
DESCRIPTION	JOURNALMODELリソース定義についての説明を記述します。（最大58バイト）
JOURNALNAME	ジャーナルの名前を指定します。（最大8バイト） 旧バージョンのCICSで1から99までの数字をジャーナル名に使用した場合、互換性を維持するためにDFHJnn形式に変更します。（nnは1～99）
TYPE	ジャーナル・レコードを記録する場所を指定します。 – SMF：SMFデータセットに記録します。 – MVS：MVSログ・ストリームに記録します。 – DUMMY：ジャーナル・レコードを記録しません。
STREAMNAME	TYPE項目を「MVS」に指定した場合、ログ・ストリームの名前を指定します。

以下は、SMFデータセットにジャーナル・レコードを記録するJNMODEL2とJNMODEL3を定義するリソースのマクロの例です。JNMODEL3は、旧バージョンのCICSとの互換性を維持するためにジャーナル名を「DFHJ03」に変更しました。

```
DEFINE JOURNALMODEL(JNMODEL2)  
  JOURNALNAME(JOURNAL2)  
  GROUP(TESTGRP)  
  DESCRIPTION(JOURNALMODEL SAMPLE)  
  TYPE(SMF)  
  
DEFINE JOURNALMODEL(JNMODEL3)
```

```
JOURNALNAME(DFHJ03)
GROUP( TESTGRP)
DESCRIPTION( JOURNALMODEL SAMPLE)
TYPE(SMF)
```

以下は、MVSログ・ストリームにジャーナル・レコードを記録するJNAUD01を定義するリソースのマクロの例です。

```
DEFINE JOURNALMODEL( JNAUD01)
JOURNALNAME( JNAUD01)
GROUP( TESTGRP)
DESCRIPTION( JOURNALMODEL SAMPLE)
TYPE(MVS)
STREAMNAME( JNAUD01.LOGR01.AUDIT)
```

3.6. PROGRAM

PROGRAMリソース定義は、トランザクションまたはトランザクションの一部を実行するためのプログラム・コントロール情報に関連する設定を定義します。

以下は、PROGRAMリソース定義の設定項目についての説明です。

```
DEFINE PROGRAM(program_name)
GROUP(resource_name)
DESCRIPTION(resource_description)
LANGUAGE(COBOL|PLI)
REMOTESYSTEM(remote_sysid)
REMOTENAME(remoteprogramm_name)
```

項目	説明
PROGRAM	プログラム名を指定します。（最大8バイト）
GROUP	リソース定義のグループを指定します。（最大8バイト）
DESCRIPTION	PROGRAMリソース定義についての説明を記述します。（最大58バイト）
LANGUAGE	プログラムの作成言語を指定します。（COBOL PLI）
REMOTESYSTEM	リモート・システムのSYSIDを指定します。（最大4バイト） DPL(Distributed Program Link)要求を使用するために必要な設定です。 リモート・システムに接続するには、ここで指定した名前と同じ名前のCONNECTIONリソース定義を設定する必要があります。
REMOTENAME	リモート・システムで使用するプログラム名を指定します。（最大8バイト）

参考

1. **DPL**要求の詳細については、『OpenFrame OSC開発者ガイド』を参照してください。
 2. バッチのMTPBATCHを利用してPHAS<プログラム名>を実行して、プログラムをPHASEINすることができます。
-

以下は、COBOLで作成されたOIVPMAINプログラムを定義するリソース定義のマクロの例です。

```
DEFINE PROGRAM(OIVPMAIN)
  GROUP(OIVP)
  DESCRIPTION(PROGRAM SAMPLE)
  LANGUAGE(COBOL)
```

3.7. TDQUEUE

TDQUEUEリソース定義は、TDQ(Transient Data Queue)の属性を定義します。TDQUEUEリソース定義の設定項目にはファイル名と当該ファイルの使用方法などがあります。

TDQは機能面の特徴によってExtra-partition、Intra-partition、Logの3タイプに分類でき、管理面においてIndirect、Remoteの2タイプに分類できます。OSCは計5つのタイプのTDQのリソース定義をサポートします。

以下は、各TDQUEUEリソースの共通設定項目についての説明です。

```
DEFINE TDQUEUE(TDQ_name)
  GROUP(resource_name)
  DESCRIPTION(resource_description)
  TYPE(EXTRA | INDIRECT | INTRA | LOG | REMOTE)
```

項目	説明
TDQUEUE	TDQの名前を指定します。（最大4バイト）
GROUP	リソース定義のグループを指定します。（最大8バイト）
DESCRIPTION	TDQUEUEリソース定義についての説明を記述します。（最大58バイト）
TYPE	TDQのタイプを指定します。 – EXTRA – INDIRECT – INTRA – LOG – REMOTE（デフォルト値）

項目	説明
	TDQのタイプによって設定する項目が異なります。詳細については各節を参照してください。

3.7.1. Extra-partition TDQ

パーティション外TDQ(Extra-partition TDQ)は、TDQタイプをEXTRAに指定します。

以下は、パーティション外TDQリソース定義の設定項目についての説明です（blankは空白を意味します）。

```

DEFINE .....
    DDNAME(DD_name)
    SYSOUTCLASS(文字 | * | blank)
    RECORDSIZE(record_size)
    BLOCKSIZE(block_size)
    RECORDFORMAT(blank | FIXED | VARIABLE)
    BLOCKFORMAT(blank | BLOCKED | UNBLOCKED)
    PRINTCONTROL(blank | ASA | MACHINE)
    DISPOSITION(SHR | OLD | MOD)
    DSORG(PS | DA | IS | PO)
    WRITER(blank | INTRDR)

```

項目	説明
DDNAME	JCLに記述されたDD名を指定します。（最大8バイト）
SYSOUTCLASS	SYSOUTデータセットのクラスを指定します。 – 文字: A～Zまたは0～9の中の1文字を指定します。 – アスタリスク(*): デフォルト値です。 – blank: 空白を示します。
RECORDSIZE	レコード・サイズを指定します。次の各ケースの最大値を指定します。（デフォルト値: 1） – SYSOUTCLASSを設定した場合: レコード・フォーマットに関係なく最大値は8,968です。 – SYSOUTCLASSを設定していない場合: レコード・フォーマットに関係なく最大値は32,767です。
BLOCKSIZE	ブロック・サイズを指定します。次の各ケースの最大値を指定します。 – SYSOUTCLASSを設定した場合: レコード・フォーマットがVARIABLE(可変長)の場合の最大値は8,972であり、FIXED(固定長)の場合の最大値は8,968です。

項目	説明
	– SYSOUTCLASSを設定していない場合: レコード・フォーマットに関係なく最大値は32,767です。
RECORDFORMAT	レコード・フォーマットを指定します。RECORDFORMAT項目を設定する場合は、BLOCKFORMAT項目も一緒に設定する必要があります。 – blank (デフォルト値) – FIXED – VARIABLE
BLOCKFORMAT	ブロック・フォーマットを指定します。 – blank – BLOCKED – UNBLOCKED
PRINTCONTROL	コントロール文字を指定します。 – blank – ASA – MACHINE
DISPOSITION	データセット情報を指定します。 – SHR – OLD – MOD
DSORG	JCLに記述されているDSORG名を指定します。 – PS – DA – IS – PO
WRITER	JCLに記述されているWRITER名を指定します。 – blank – INTRDR

以下は、EXTDというDD名を持ち、レコード長が固定長の80バイトのレコード・ブロックを持つ、EXTDという名前のパーティション外TDQを定義するマクロの例です。

```

DEFINE TDQUEUE(EXTD)
    GROUP(TESTGRP)
    DESCRIPTION(EXTRA TDQ SAMPLE)
    TYPE(EXTRA)
    DDNAME(EXTD)
    RECORDSIZE(80)
    RECORDFORMAT(FIXED)
    BLOCKSIZE(80)
    BLOCKFORMAT(BLOCKED)

```

3.7.2. Indirect TDQ

間接TDQ(Indirect TDQ)は、TDQタイプをINDIRECTに指定します。

以下は、間接TDQリソース定義の設定項目についての説明です。

```

DEFINE      .....
            INDIRECTNAME(Indirect TDQ_name)

```

項目	説明
INDIRECTNAME	間接的に指すTDQの名前を指定します。（最大4バイト） すべてのタイプのTDQを指定できます。

以下は、EXTDというTDQを指す、INTDという間接TDQを定義するマクロの例です。

```

DEFINE TDQUEUE(INTD)
    GROUP(TESTGRP)
    DESCRIPTION(INDIRECT TDQ SAMPLE)
    TYPE(INDIRECT)
    INDIRECTNAME(EXTD)

```

3.7.3. Intra-partition TDQ

パーティション内TDQ(Intra-partition TDQ)は、TDQタイプをINTRAに指定します。

以下は、パーティション内TDQリソース定義の設定項目についての説明です（blankは空白を意味します）。

```

DEFINE      .....
            ATIFACILITY(TERMINAL | FILE)
            RECOVSTATUS(NO | PHYSICAL | LOGICAL)
            FACILITYID(terminal_id)
            TRANSID(trans_id)
            TIGGERLEVEL(TDQrecord_count)
            USERID(User_id)

```


項目	説明
ATIFACILITY	ATIが発生したときのトランザクションの対象を指定します。 – TERMINAL : 端末でトランザクションが発生させます。QZEROが起らなかった場合、そのトランザクションは再実行されます。 – FILE : 端末と関連付けられないトランザクションが発生させます。
RECOVSTATUS	エラーが発生した場合に復旧するかどうかを指定します。 – NO : 復旧しません。 – PHYSICAL : TDQに変更内容が反映された時点で復旧します。 – LOGICAL : TDQに変更内容が反映されていない場合でも、エラーが発生した時点で復旧します。
FACILITYID	ATIFACILITY項目をTERMINALに設定した場合は、対象端末の識別子を指定します。 ATIFACILITY項目をFILEに設定した場合は、blankを指定します。（最大4バイト）
TRANSID	ATI機能によって発生するトランザクションの識別子を指定します。
TIGGERLEVEL	ATI機能によってトランザクションが発生するまでに蓄積されるTDQレコードの最大数を指定します。 TRANSID項目を設定した場合のデフォルト値は1です。TRANSID項目を設定していない場合は、ATI機能を使用しません。ATI機能を使用しないためには、TRIGGERLEVELを0に指定します。（最大値: 32,767）
USERID	TRANSID項目を設定した場合に、セキュリティをチェックするためにユーザー名を指定します。（最大8バイト）

以下は、エラーが発生した場合に復旧が可能であり、ATIを発生させるレコード数は100、発生するトランザクション識別子はOIVP、トランザクションの対象はTTRM端末に設定されたITTDという名前のパーティション内TDQを定義するマクロの例です。

```

DEFINE  TDQUEUE (ITTD)
        GROUP (TESTGRP)
        DESCRIPTION (INTRA TDQ SAMPLE)
        TYPE (INTRA)
        ATIFACILITY (TERMINAL)
        FACILITYID (TTRM)
        RECOVSTATUS (LOGICAL)
        TRANSID (OIVP)
        TRIGGERLEVEL (100)

```

3.7.4. Log TDQ

ログTDQ(Log TDQ)は、TDQタイプをLOGに指定します。

以下は、ログTDQリソース定義の設定項目についての説明です。

```
DEFINE      .....  
            DDNAME(DD_name)
```

項目	説明
DDNAME	JCLに記述されているDD名を指定します。（最大8バイト）

以下は、LOGTというログTDQを追加するマクロ定義の例です。

```
DEFINE  TDQUEUE(LOGT)  
        GROUP(TESTGRP)  
        DESCRIPTION(LOG TDQ SAMPLE)  
        TYPE(LOG)  
        DDNAME(LOGD)
```

3.7.5. Remote TDQ

リモートTDQ(Remote TDQ)は、TDQタイプをREMOTEに指定します。

以下は、リモートTDQリソース定義の設定項目についての説明です。

```
DEFINE      .....  
            REMOTENAME(TDQ_name)  
            REMOTESYSTEM(remote_sysid)
```

項目	説明
REMOTENAME	リモート・システムで使用するTDQ名を指定します。（最大8バイト）
REMOTESYSTEM	リモート・システムのSYSIDを指定します。（最大4バイト）

以下は、リモート・システムのSYSIDがEXTDであり、リモート・システムで使用するTDQ名がOSCAであるRTDQというリモートTDQを定義するマクロの例です。

```
DEFINE  TDQUEUE(RTDQ)  
        GROUP(TESTGRP)  
        DESCRIPTION(REMOTE TDQ SAMPLE)  
        REMOTESYSTEM(OSCA)  
        REMOTENAME(EXTD)
```

3.8. TERMINAL

TERMINALリソース定義は、OSCと通信する端末の特性、現在の使用状態などを定義します。

以下は、TERMINALリソース定義の設定項目についての説明です。

```
DEFINE      TERMINAL(terminal_name)
            GROUP(rsourcegroup_name)
            AUTINSTMODEL(NO | YES | ONLY)
            AUTINSTNAME(autoinstallmodel_name)
            DESCRIPTION(resource_description)
            TYPETERM(TYPETERM_name)
            NETNAME(teminalLU_name)
            INSERVICE(NO | YES)
            ALTPRINTCOPY(NO | YES)
            ALTPRINTER(printer_name)
            PRINTCOPY(NO | YES)
            PRINTER(printer_name)
```

項目	説明
TERMINAL	端末の名前を指定します。（最大4バイト）
GROUP	リソース定義のグループを指定します。（最大8バイト）
AUTINSTMODEL	端末の定義を自動インストール端末モデルとして使用するかどうかを指定します。この設定に従って、ログオン接続を試みる端末のLU名が TERMINALリソースに定義されていない場合、自動インストール端末モデルとして定義された端末のリソースを取得して自動でログオンを許容します。 – NO : 端末の定義を自動インストール端末モデルとして使用しません。（デフォルト値） – YES : 端末の定義に設定されたNETNAMEで接続した端末のLUを許容し、自動インストール端末モデルとしても使用できます。 – ONLY : 端末の定義を自動インストール端末モデルとしてのみ使用します。
AUTINSTNAME	自動インストール端末モデルを使用するための自動インストール端末モデル名を指定します。（最大8バイト）
DESCRIPTION	TERMINALリソース定義についての説明を記述します。（最大58バイト）
TYPETERM	端末に関連するTYPETERMの名前を指定します。（最大8バイト）
NETNAME	端末のLU名を指定します。（最大8バイト） この名前は同じアプリケーション・サーバー上では重複しないように指定してください。
INSERVICE	定義する端末の状態を指定します。 – NO : 端末はメッセージの送受信ができません。

項目	説明
	– YES: 端末はトランザクションを初期化し、自動で端末にメッセージを送信します。
ALTPRINTCOPY	ALTPRINTER項目に設定されたプリンターを使用するかどうかを指定します。 – NO : 使用しません。 – YES : 使用します。
ALTPRINTER	PRINTER項目に設定されたプリンターを使用できない場合に使用する代替プリンターの名前を指定します。(最大4バイト) 代替プリンター名はTERMINALリソースとして定義されている必要があります。
PRINTCOPY	印刷要求が送信された場合、PRINTER項目に設定されたプリンターを使用するかどうかを指定します。そのプリンターを使用できない場合は、ALTPRINTCOPY項目に設定された代替プリンターで印刷します。 – NO : 使用しません。 – YES : 使用します。
PRINTER	印刷要求を実行するプリンターの名前を指定します。(最大4バイト) プリンター名はTERMINALリソースとして定義されている必要があります。

以下は、NETNAMEがTESTTERMであり、TYPETERMがTESTTTRMであるTTRMという端末を定義するマクロの例です。TTRM端末は、印刷要求が送信されたときにプリンターPRNTで印刷するように設定されています。PRNT(プリンター)はTERMINALリソースとして定義されている必要があります、このPRNTを使用できない場合は印刷に失敗します。

```

DEFINE  TERMINAL(TTRM)
        GROUP(TEST)
        DESCRIPTION(TERMINAL SAMPLE)
        TYPETERM(TESTTTRM)
        NETNAME(TESTTERM)
        INSERVICE(YES)
        PRINTCOPY(YES)
        PRINTER(PRNT)

```

3.9. TRANCLASS

TRANCLASSリソース定義は、トランザクションをグループ化して同時に実行可能なトランザクション数、キュー・カウントを制御する設定を定義します。

TRANCLASS機能はTmaxのサーバー設定でサポートするため、リソース定義に合わせてTmaxを設定する必要がありますが、oscadminツールが自動的にTmaxの設定を出力する機能を提供します。詳細については、『OpenFrame ツールリファレンスガイド』を参照してください。

以下は、TRANCLASSリソース定義の設定項目についての説明です。

DEFINE	TRANCLASS(<i>transaction_id</i>) GROUP(<i>rsourcegroup_name</i>) MAXACTIVE(<i>number</i>) PURGETHRESH(NO <i>number</i>)
項目	説明
TRANCLASS	トランザクション・クラスの名前を指定します。（最大8バイト）
GROUP	リソース定義のグループを指定します。（最大8バイト）
MAXACTIVE	同時に実行可能なトランザクションの数を指定します。TmaxサーバーのMAX設定でサポートする機能です。
PURGETHRESH	トランザクション要求数のしきい値を指定します。トランザクション要求が集中してキューにたまる場合、指定した値を超えると直ちにエラーで応答します。TmaxサーバーのMAXQCOUNT設定でサポートする機能です。 – NO : キューのサイズは無制限です。 – number : トランザクション要求数

以下は、TCL1というトランザクション・クラスを定義するリソース定義マクロの例です。同時に実行可能なトランザクションの数は3件、トランザクション要求は10件までキューにためるように設定しています。

```
DEFINE  TRANCLASS(TCL1)
        GROUP(DFHGRP)
        MAXACTIVE(3)
        PURGETHRESH(10)
```

3.10. TRANSACTION

TRANSACTIONリソース定義は、OSCが提供する機能に関連する設定を定義します。

OSCアプリケーション・プログラムは特定機能を提供するために1つまたは複数のプログラムで構成されています。こうしたプログラムに対する要求をトランザクションといい、OSCはトランザクション識別子(TRANSID)でトランザクションを識別します。

以下は、TRANSACTIONリソース定義の設定項目についての説明です。

```
DEFINE  TRANSACTION(transaction_id)
        GROUP(rsourcegroup_name)
```

```

DESCRIPTION(resource_description)
PROGRAM(program_name)
RESSEC(NO | YES)
SHUTDOWN(DISABLED | ENABLED)
TWASIZE(TWA_size)

```

項目	説明
TRANSACTION	トランザクションの名前または識別子を指定します。（最大8バイト）
GROUP	リソース定義のグループを指定します。（最大8バイト）
DESCRIPTION	トランザクション・リソース定義についての説明を記述します。（最大58バイト）
PROGRAM	トランザクションを実行するためにOSCがコントロール情報を渡すプログラムの名前を指定します。（最大8バイト）
REMOTESYSTEM	リモート・システムのSYSIDです。（最大4バイト）
REMOTENAME	リモート・システムで使用するTRANSACTIONの名前です。（最大8バイト）
RESSEC	トランザクションがアクセスするリソースのセキュリティをチェックするかどうかを指定します。 – NO : すべてのリソースにアクセスできます。 – YES : TACFによりリソースのセキュリティをチェックし、認証されたリソースにのみアクセスできます。
SHUTDOWN	OSCの終了時にトランザクションを実行するかどうかを指定します。当該トランザクションはXLTに記述されている必要があります。 – DISABLED : OSCの終了時にトランザクションが実行できません。 – ENABLED : OSCの終了時にトランザクションが実行できます。
TRANCLASS	トランザクションが属するトランザクション・クラスの名前を指定します。デフォルト値は、リージョン設定ファイルで設定することができます。
TWASIZE	トランザクションに割り当てられたTWAのサイズを指定します。（デフォルト値 : 0、最大値 : 32,767）

以下は、OIVPというトランザクションを定義するリソース定義マクロの例です。プログラム名はOIVPMAINに指定し、セキュリティをチェックするように設定しています。また、TWASIZEは255に設定されています。

```

DEFINE TRANSACTION(OIVP)
GROUP(OIVP)
DESCRIPTION(TRANSACTION SAMPLE)

```

```

PROGRAM(OIVPMAIN)
RESSEC(YES)
SHUTDOWN(DISABLED)
TRANCLASS(TCL1)
TWASIZE(255)

```

3.11. TSMODEL

TSMODELリソース定義は、TSQ(Temporary Storage Queue)の属性を定義します。TSMODELの名前とこのモデルを適用するTSQの接頭辞を定義し、当モデルを適用するTSQの属性としてLOCATION、RECOVERYなどの項目を設定します。

以下は、TSMODELリソース定義の設定項目についての説明です。

```

DEFINE      TSMODEL(TSMODEL_name)
            GROUP(rsourcegroup_name)
            DESCRIPTION(resource_description)
            PREFIX(TSQ_prefix)
            LOCATION(AUX | MAIN)
            RECOVERY(NO | YES)
            SECURITY(NO | YES)
            REMOTESYSTEM(remote_sysid)

```

項目	説明
TSMODEL	TSMODELの名前を指定します。(最大8バイト)
GROUP	リソース定義のグループを指定します。(最大8バイト)
DESCRIPTION	TSMODELリソース定義についての説明を記述します。(最大58バイト)
PREFIX	TSMODELを適用するTSQの接頭辞を指定します。(最大16バイト)
LOCATION	TSMODELを適用するTSQの場所を指定します。 – AUX : ディスク領域 – MAIN : メモリ領域
RECOVERY	TSMODELを適用するTSQのエラーが発生した場合に復旧するかどうかを指定します。(NO YES)
SECURITY	TSMODELを適用するTSQのセキュリティをチェックするかどうかを指定します。(NO YES)
REMOTESYSTEM	リモート・システムのSYSIDを指定します。(最大4バイト) リモート・システムに接続するには、ここで指定した名前と同じ名前のCONNECTIONリソース定義を設定する必要があります。

以下は、TESTで始まるTSQに対して、ストレージ領域としてメモリを選択し、セキュリティをチェックするようにTSMODELを定義するマクロの例です。

```
DEFINE    TSMODEL ( TESTTSM )
          GROUP ( TESTGRP )
          DESCRIPTION ( TSMODEL SAMPLE )
          LOCATION ( MAIN )
          PREFIX ( TEST )
          RECOVERY ( NO )
          SECURITY ( YES )
```

3.12. TYPETERM

TYPETERMリソース定義は、端末グループの共通の属性を定義します。同じ属性を持つ端末の共通の属性をTYPETERMリソース定義に設定し、それぞれのTERMINALリソース定義にTYPETERM名を指定することで、複数の端末が同じ動作を行うようにすることができます。TERMINALリソース定義に必ずTYPETERM項目を設定する必要があります。

TYPETERMリソース定義を設定することで、多数の端末に対して一括設定ができるので、管理者のミスを減らし、設定時間を省くことができます。

以下は、TYPETERMリソース定義の設定項目についての説明です。

```
DEFINE    TYPETERM ( TYPETERM_name )
          GROUP ( rsourcegroup_name )
          DESCRIPTION ( resource_description )
          DEVICE ( device_type )
          TERMMODEL ( 1 | 2 )
          LOGONMSG ( NO | YES )
          AUDIBLEALARM ( NO | YES )
          COLOR ( NO | YES )
          HIGHLIGHT ( NO | YES )
          KATAKANA ( NO | YES )
          OUTLINE ( NO | YES )
          PROGSYMBOLS ( NO | YES )
          VALIDATION ( NO | YES )
          FORMFEED ( NO | YES )
          SOSI ( NO | YES )
          BACKTRANS ( NO | YES )
          IOAREALEN ( length_byte )
          USERAREALEN ( length_byte )
          ATI ( NO | YES )
          TTI ( NO | YES )
          CREATESESS ( NO | YES )
          ALTSCREEN ( rows, columns )
          DEFSCRREN ( rows, columns )
```


項目	説明
TYPETERM	TYPETERMの名前を指定します。（最大8バイト）
GROUP	リソース定義のグループを指定します。（最大8バイト）
DESCRIPTION	TYPETERMリソース定義についての説明を記述します。（最大58バイト）
DEVICE	デバイスのタイプを指定します。（最大8バイト）
TERMMODEL	端末のモデル番号を指定します。 – 1: 12X40のサイズをサポートする端末、または3275 Display Station Model 11 – 2: 24X80のサイズをサポートする端末、または3275 Display Station Model 12
LOGONMSG	Good Morningトランザクションに対応するかどうかを指定します。（NO YES）
AUDIBLEALARM	警告アラーム機能をサポートするかどうかを指定します。（NO YES）
COLOR	拡張カラーをサポートするかどうかを指定します。（NO YES）
HILIGHT	反転、アンダーライン、点滅などのハイライト機能をサポートするかどうかを指定します。（NO YES）
KATAKANA	カタカナをサポートするかどうかを指定します。（NO YES）
OUTLINE	アウトラインをサポートするかどうかを指定します。（NO YES）
PROGSYMBOLS	拡張文字セット(Programmed Symbol Facility)をサポートするかどうかを指定します。（NO YES）
VALIDATION	検証機能で、MANDATORY FILL、MANDATORY ENTERをサポートするかどうかを指定します。（NO YES）
FORMFEED	FORMFEEDをサポートするかどうかを指定します。（NO YES）
SOSI	1バイト文字と2バイト文字の混用モードをサポートするかどうかを指定します。（NO YES）
BACKTRANS	背景の透明化をサポートするかどうかを指定します。（NO YES）
IOAREALEN	トランザクションに渡される端末の入出力域の長さ（最小値、最大値）を指定します。（最大値：32,767）
USERAREALEN	TCTUA領域のサイズを指定します。（デフォルト値: 0、最小値: 0、最大値: 32,767）
ATI	端末でSTARTコマンド、またはパーティション内TDQによるATI要求を許可するかどうかを指定します。（NO YES、デフォルト値: NO）

項目	説明
TTI	端末からのトランザクションの起動を許可するかどうかを指定します。 (NO YES、デフォルト値: YES)
CREATESESS	当該端末がリージョンに接続していない状態でATI要求を受信した場合に、自動的にリージョンに接続するようにするかどうかを指定します。 (NO YES、デフォルト値: NO)
ALTSCREEN	代替画面サイズがプロファイル定義に指定された、トランザクションに使用される画面サイズを指定します。 – rows: 行のサイズ – columns: 列のサイズ 現在サポートしている代替画面サイズは、24x80、32x80、43x80、27x132です。
DEFSCREEN	プロファイル定義でデフォルトの画面サイズが指定されているトランザクションで使用する画面サイズを指定します。 – rows: 行のサイズ – columns: 列のサイズ 現在サポートしているデフォルトの画面サイズは、24x80です。

以下は、TESTTTRMというTYPETERMを定義するマクロの例です。アラーム機能はサポートしません。拡張カラーをサポートし、反転、アンダーライン、点滅などのハイライト機能をサポートします。端末の入出力値の長さは512~4,096バイトであり、日本語のカタカナ文字、フィールドのアウトラインをサポートします。また、Programmed symbol facility(拡張文字セット機能)をサポートしており、2バイト文字を使用できます。

小文字を大文字に自動変換しない24x80サイズの画面の設定情報やTCTUA領域として128バイトを持ちます。また、実行されたトランザクションが代替画面サイズが指定されたプロファイル定義を持っている場合は、27x132サイズの画面を使用し、デフォルト画面サイズが指定されたプロファイル定義を持っている場合は24x80サイズの画面を使用します。

```

DEFINE  TYPETERM(TESTTTRM)
        GROUP(TESTGRP)
        DESCRIPTION(TYPETERM SAMPLE)
        AUDIBLEALARM(NO)
        COLOR(YES)
        HILIGHT(YES)
        IOAREALEN(512,4096)
        KATAKANA(YES)
        OUTLINE(YES)
        PROGSYMBOLS(YES)
        SOSI(YES)

```

```
TERMMODEL(2)
USEAREALEN(128)
ATI(YES)
TTI(YES)
CREATESESS(YES)
ALTSCREEN(27,132)
DEFSCREEN(24,80)
```

3.13. URIMAP

URIMAPリソース定義は、OSCがHTTPクライアントまたはHTTPサーバーとして使用される場合に定義します。URIMAPによりURIのホストとパスを指定することができ、ホストとパスに該当する外部クライアントの要求を受信したり、ホストとパスに該当する外部サーバーに要求を送信したりすることができます。URIMAPにより外部クライアントから要求を受信した場合、アナライザーとエイリアス・トランザクションを指定することができます。エイリアス・トランザクションは、DFHWBAプログラムの開始時にマッピングされるトランザクション名です。また、PROGRAM項目を設定して特定の要求で実行されるプログラムを指定できます。

以下は、URIMAPリソース定義の設定項目についての説明です。

```
DEFINE    URIMAP(URIMAP_name)
          GROUP(rsourcegroup_name)
          STATUS(ENABLED | DISABLED)
          PATH(path)
          SCHEME(HTTP)
          USAGE(SERVER | CLIENT)
```

項目	説明
URIMAP	URIMAPの名前を指定します。（最大8バイト）
GROUP	リソース定義のグループを指定します。（最大8バイト）
STATUS	URIMAP定義を有効または無効にします。
PATH	要求を送受信するパスを指定します。
SCHEME	HTTP通信を指定します。
USAGE	OSCをWebサーバーとして動作するかWebクライアントとして動作するかを指定します。（SERVER CLIENT）

3.13.1. WEBサーバーURIMAP

URIMAPのUSAGE項目をSERVERに指定した場合、WebサーバーURIMAPリソース定義を設定します。

以下は、WebサーバーURIMAPリソース定義の設定項目についての説明です。

```

DEFINE .....
    HOST(hostname | *)
    TCIPSERVICE(name)
    MEDIATYPE(type)
    ANALYZER(NO | YES)
    CONVERTER(name)
    TRANSACTION(name)
    PROGRAM(name)

```

項目	説明
HOST	接続を許容するホストを指定します。
TCIPSERVICE	TCIPSERVICEリソース定義と関連付けてポートなどを指定することができます。アナライザー・プログラムを使用する場合、指定されたTCIPSERVICEのURMを呼び出します。
MEDIATYPE	応答のメディア・タイプを指定します。（例: text/xml、text/htmlなど）
ANALYZER	アナライザーの使用の有無を指定します。
CONVERTER	コンバーターを使用する場合、コンバーター名を指定します。
TRANSACTION	エイリアス・トランザクションを指定します。エイリアス・トランザクションはDFHWBAプログラムを呼び出す際に使用されるトランザクション名です。
PROGRAM	ユーザーの要求によって実行されるプログラムを指定します。

3.13.2. WebクライアントURIMAP

URIMAPのUSAGE項目をCLIENTに指定した場合、WebクライアントURIMAPリソース定義を設定します。

以下は、WebクライアントURIMAPリソース定義の設定項目についての説明です。

```

DEFINE .....
    HOST(hostname)
    PORT(NO | PORT)

```

項目	説明
HOST	外部サーバーのホストを指定します。
PORT	外部サーバーのポートを指定します。NOを指定する場合、SCHEME項目に指定したプロトコルのポートが設定されます。

3.14. TCIPSERVICE

TCIPSERVICEリソース定義は、OSCのTCP設定により外部と通信する場合に定義します。現在、OSCではTCIPSERVICEを単独では使用せず、URIMAPと連携してURIMAPに入ってきた要求に対してアナライザー・プログラムまたはエイリアス・トランザクションを指定する場合に使用されます。

以下は、TCIPSERVICEリソース定義の設定項目についての説明です。

```
DEFINE      TCIPSERVICE(TCIPSERVICE_name)  
            GROUP(rsourcegroup_name)  
            URM(program_name)  
            PORTNUMBER(port)  
            STATUS(OPEN | CLOSED)  
            PROTOCOL(HTTP)  
            TRANSACTION(CWBA | transaction)
```

項目	説明
TCIPSERVICE	TCIPSERVICE名を指定します。（最大8バイト）
GROUP	リソース定義のグループを指定します。（最大8バイト）
URM	アナライザー・プログラムを指定します。
PORTNUMBER	要求を受信するポートを指定します。
STATUS	受信の有無を指定します。
PROTOCOL	現在、OSCではHTTPプロトコルのみサポートします。
TRANSACTION	エイリアス・トランザクションとして実行されるトランザクション名を指定します。（デフォルト値: CWBA）

第4章 リソース定義のマイグレーション

OSCシステムは、リソース定義(Resource Definition)を使用します。そのため、旧バージョンのCICSで使用していたリソース・コントロール表(Resource Control Table)をリソース定義に変換する必要があります。OSCは、DCT(Destination Control Table)マクロとJCT(Journal Control Table)マクロをリソース定義に変換するツールを提供します。

本章では、リソース・コントロール表のマイグレーション・ツールについて説明します。

4.1. DCTマイグレーション(oscdct2rd)

DCT(Destination Control Table)は、TDQを管理するためにTDQ情報を記述するコントロール表です。DCTマクロに記述されているTDQ情報をOSCで使用するには、TDQUEUEリソース定義に変換する必要があります。OSCでは**oscdct2rd**ツールを使用してDCTマクロをTDQUEUEリソース定義に変換します。DCTマクロの詳細については、[「A.1. DCTマクロ\(DFHDCT\)」](#)を参照してください。

DCTマクロにはリソースのグループに関する設定がありません。しかし、リソース定義はリソースのGROUP属性が必須なので、次のいずれかの方法でDCTをマイグレーションする際にリソースのグループを指定する必要があります。

- 以下の形式でDCTマクロのグループを定義します。1つのグループ定義から他のグループ定義が出現するまでに定義されたTDQは同じグループとして定義されます。

```
DFHDCT TYPE=GROUP, GROUP=groupname
```

- 1つのDCTマクロに定義されているすべてのTDQを同じグループとして指定する場合は、上記の方法の代わりにoscdct2rdツールの[-g]オプションを使用してグループを指定できます。

以下は、oscdct2rdツールを使用してDCTマクロが記述されたファイルをTDQUEUEリソースに変換する例です。変換されたTDQUEUEリソースのグループをOSCGROUPに指定しています。生成されたリソース定義は、**oscsdgen**ツールを使用してOSC SDテーブルに登録します。

```
oscdct2rd -g OSCGROUP DCT.dat TDQUEUE.dat
```

4.2. JCTマイグレーション(oscjct2rd)

JCTは、ジャーナル管理のためにシステム・ログとユーザー・ジャーナルの情報を記述するコントロール表です。JCTマクロに記述されたジャーナル情報をOSCで使用するには、JOURNALMODELリソース定義に変換する必要があります。OSCでは**oscjct2rd**ツールを使用してJCTマクロをJOURNALMODEリソース定義に変換します。JCTマクロの詳細については、[「A.2. JCTマクロ」](#)を参照してください。

JCTマクロにはリソースのグループに関する設定がありません。しかし、リソース定義はリソースのGROUP属性が必須なので、1つのJCTマクロを同じグループとして指定する場合は、**oscdct2rd** ツールの**[-g]**オプションを使用してグループを指定してください。

以下は、**oscjct2rd** ツールを使用してJCTマクロが記述されているファイルをJOURNALMODELリソースに変換する例です。変換されたJOURNALMODELリソースのグループをOSCGROUPに指定しています。生成されたリソース定義は、**oscsdgen** ツールを使用してOSC SDテーブルに登録します。

```
oscjct2rd -g OSCGROUP JCT.dat JOURNALMODEL.dat
```


第5章 リソース・コントロール表

OSCシステムは、旧バージョンのCICSで使用していたリソース・コントロール表(Resource Control Table)のうち、PLT(Program List Table)とXLT(Transaction List Table)を使用します。マクロの作成ルールに従ってPLTマクロとXLTマクロを作成してください。

5.1. 作成ルール

リソース・コントロール表は、IBMアセンブラー・マクロ形式であり、IBMアセンブラー・マクロの構文および制約に従います。

以下は、IBMアセンブラー・マクロの構文と制約の外に、リソース・コントロール・マクロを作成するときに守るべきルールです。

- 名前は最初の列から始めます。
- コマンドは10列目から始めます。以下は、OSCがサポートするマクロ構文です。

マクロ	説明
DFHPLT	PLTを宣言します。
DFHXLT	XLTを宣言します。

- 各マクロの後ろにはキーワードを指定できます。マクロとキーワードの間を1つのスペースで区切ります。各マクロで使用可能なキーワードの種類については次の節で説明します。
- 複数のキーワードを指定する場合は、キーワードをコンマ(,)で区切ります。キーワードの間にスペースを入れることはできません。
- オプションを指定できるキーワードは、キーワードとオプション値を等号(=)でつなぎます。オプション値として複数の属性を指定できる場合は、オプションの先頭と末尾を括弧(())で囲み、各オプションはコンマで区切ります。オプションの間にもスペースは挿入できません。
- キーワードは71列目まで作成できます。71列目を超える場合は行を分割できます。行を分割するときは、キーワードを区切るコンマ(,)を基準にし、次の行に続くことを示すために72列目にスペース以外の文字を入力します。次の行に続けて作成するときは、16列目から残りの部分を続けて作成します。
- 初期値を入力するときは、初期値の開始と終了を引用符(')で囲みます。初期値に引用符が使用される必要がある場合は、2つの引用符を使用します（1つはマップ・コンパイラーが削除します）。
- 括弧(())も、マップ・コンパイラーによって削除されるため、表示する必要がある場合は、2つの括弧を使用します。

- 1行をコメントとして処理したい場合は、1列目にアスタリスク(*)を使用します。これにより、2列目から71列目までをユーザー・コメントとして使用できます。
- 初期値を除いたすべてのキーワードとオプション値には大文字のみ使用できます。

5.2. PLTマクロ(DFHPLT)

DFHPLTは、PLT(Program List Table)を構成するフィールドを定義するマクロです。DFHPLTマクロには以下のキーワードを指定できます。

- **TYPE=INITIAL**

マクロの開始位置を示します。

以下のオプションを指定できます。

オプション	内容
SUFFIX	特定のリソース・コントロール表を区別するためのSUFFIX文字列を2文字で指定します。

- **TYPE=ENTRY**

1つまたは複数のプログラムが記述されていることを示します。

以下のオプションを指定できます。

オプション	内容
PROGRAM	プログラムの名前を指定します。 プログラム名は最大8文字であり、各プログラムはOSC SDに定義されている必要があります。プログラム名は、コンマ(,)で区切って複数指定することができます。 PROGRAMをDFHDELIMに設定する場合は、PLTの実行段階を区分するための区切り子の機能のみ行います。すべてのプログラムはPROGRAMリソース定義を登録する必要があります。

- **TYPE=FINAL**

マクロの終了位置を示します。

PLTマクロ・ファイルの例

以下はPLTマクロの例です。OSCリージョンの起動または終了の際に実行されるプログラムを指定します。第1段階でTRAQA、TRAQB、TRAQCの3つのプログラムを実行し、第2段階ではTRASA、TRASB、TRASDの3つのプログラムを実行するように定義しています。

```

DFHPLT TYPE=INITIAL,SUFFIX=PI
DFHPLT TYPE=ENTRY,PROGRAM=TRAQA
DFHPLT TYPE=ENTRY,PROGRAM=TRAQB
DFHPLT TYPE=ENTRY,PROGRAM=TRAQC
DFHPLT TYPE=ENTRY,PROGRAM=DFHDELIM
DFHPLT TYPE=ENTRY,PROGRAM=TRASA
DFHPLT TYPE=ENTRY,PROGRAM=TRASB
DFHPLT TYPE=ENTRY,PROGRAM=TRASC
DFHPLT TYPE=FINAL
END

```

5.3. XLTマクロ(DFHXLT)

DFHXLTは、XLT(Transaction List Table)を構成するフィールドを定義するマクロです。DFHXLTマクロには以下のキーワードを指定できます。

- TYPE=INITIAL

マクロの開始位置を示します。

以下のオプションを指定できます。

オプション	内容
SUFFIX	特定のリソース・コントロール表を区別するためのSUFFIX文字列を2文字で指定します。

- TYPE=ENTRY

1つまたは複数のトランザクションが記述されていることを示します。

以下のオプションを指定できます。

オプション	内容
TRANSID	トランザクション名を指定します。 トランザクション名は最大4文字であり、各トランザクションはOSC SDに定義されている必要があります。トランザクション名は、コンマ(,)で区切って複数指定することができます。ただし、トランザクション名に特殊文字が使用された場合には、1つのENTRYに1つのトランザクション名のみ指定でき、引用符を使用して「A,01」のように記述します。

- TYPE=FINAL

マクロの終了位置を示します。

XLTマクロ・ファイルの例

以下は、XLTマクロの例です。OSCリージョンの終了時に端末から発生する可能性があるトランザクションには、TSSA、TSRA、TDSA、TDRA、ICSAがあることを定義しています。

```
DFHXLT TYPE=INITIAL, SUFFIX=XL
DFHXLT TYPE=ENTRY, TRANSID=(TSSA, TSRA)
DFHXLT TYPE=ENTRY, TRANSID=(TDSA, TDRA)
DFHXLT TYPE=ENTRY, TRANSID=ICSA
DFHXLT TYPE=FINAL
END
```

付録 A. CICSリソース・コントロール表

旧バージョンのCICSで使用されるDCTマクロとJCTマクロについて説明します。

A.1. DCTマクロ(DFHDCT)

マクロの基本的な構文は以下のとおりです。

```
DFHDCT TYPE=type[, keywords...]
```

DCTマクロのタイプには、GROUP、FINAL、INITIAL、SDSCI、EXTRA、INDIRECT、INTRA、REMOTEの8つがあります。このうち、EXTRA、INDIRECT、INTRAは、oscdct2rdツールによって変換されるときに、TDQUEUEリソース定義のTYPE属性として使用されます。

以下では、各タイプで定義できるキーワードについて説明します。

GROUP

oscdct2rdツールを使用してDCTをTDQUEUEリソース定義に変換するときに適用するグループを指定することができます。あるGROUP定義と次のGROUP定義の間に定義されたすべてのTDQは、変換の際に前の方のGROUP定義のグループ名で設定されます。

- 使用方法

```
DFHDCT TYPE=GROUP,  
        GROUP=group_name
```

項目	説明
GROUP	最大8バイトのグループ名を指定します。 変換時にGROUP属性として使用されます。

FINAL

DCTマクロの終了位置を示します。oscdct2rdツールでは使用されません。

INITIAL

DCTマクロの開始位置を示します。oscdct2rdツールを使用した変換時に、USERIDを除いた他の属性は使用されません。

- 使用方法

```
DFHDCT TYPE=INITIAL,  
        USERID=name
```

項目	説明
USERID	最大8バイトのユーザーIDを指定します。 当該DCTに属しているパーティション内TDQのうち、ATI機能のUSERIDが指定されていない場合は、変換時にUSERID項目のデフォルト値として使用されます。

SDSCI

パーティション外TDQのためのDCB(Data Control Block)を定義します。DSCNAMEは必須項目です。
テーブルにない項目は変換時に無視される属性です。

- 使用方法

```
DFHDCT TYPE=SDSCI,  
        BLKSIZE=number,  
        DSCNAME=name ,  
        RECFORM={FIXUNB|FIXUNBA|FIXUNBM|FIXBLK|FIXBLKA|FIXBLKM|VARBLK|  
                  VARBLKA|VARBLKM|VARUNB|VARUNBA|VARUNBM},  
        RECSIZE=number
```

項目	説明
BLKSIZE	データセットのブロック・サイズの最大値を指定します。変換時に EXTRA TDQUEUEリソース定義のBLOCKSIZE値として使用されます。
DSCNAME	最大8バイトのSDSCIの名前を指定します。パーティション外TDQの DSCNAMEを参照します。
RECFORM	パーティション外TDQのレコード形式を指定します。 変換時に、EXTRA TDQUEUEリソース定義のRECORDFORMAT、 BLOCKFORMAT、PRINTCONTROL属性として使用されます。 以下は、変換ルールです。 – 最初の3バイトの「FIX」、「VAR」は、RECORDFORMAT属性の FIXEDまたはVARIABLEに変換されます。 – その次の3バイトの「UNB」、「BLK」はBLOCKFORMAT属性の BLOCKEDまたはUNBLOCKEDに変換されます。

項目	説明
	– 7バイト目が「A」の場合はPRINTCONTROL属性のASAに、「M」の場合はPRINTCONTROL属性のMACHINEに変換され、7バイト目の値がない場合は、PRINTCONTROL属性に値が設定されません。
RECSIZE	レコードの長さを指定します。変換時にEXTRA TDQUEUEリソース定義のRECORDSIZE属性として使用されます。

EXTRA

パーティション外TDQを定義します。DESTIDとDSCNAMEは必須項目であり、EXTRAタイプを定義するときに必ず設定されている必要があります。テーブルにない項目は変換時に無視される属性です。

● 使用方法

```
DFHDCT TYPE=EXTRA,
        DESTID=name ,
        DSCNAME=name,
        RMTNAME=name,
        SYSIDNT=name
```

項目	説明
DESTID	最大4バイトのパーティション外TDQの名前を指定します。
DSCNAME	当該パーティション外TDQからDCB情報関連の属性を取得するSDSCIのDSCNAMEを指定します。
RMTNAME	リモートTDQのリモート・リージョンでの名前を指定します。 空白の場合はDESTIDと同じであるとみなされます。SYSIDNTが設定されている場合にのみ有効であり、そうでない場合は変換中に無視されます。 変換時にTDQUEUEリソース定義のREMOTENAME属性として使用されます。
SYSIDNT	TDQを所有しているリモート・リージョンのSYSIDを指定します。 この項目が設定されている場合は変換時にTYPE属性が設定されず、RMTNAMEとSYSIDNTを除いたすべての属性が無視されます。 変換時にTDQUEUEリソース定義のREMOTESYSTEM属性として使用されます。

INDIRECT

間接TDQを定義します。すべての項目が必須項目です。

- 使用方法

```
DFHDCT TYPE = INDIRECT ,  
        DESTID=name,  
        INDDEST=name
```

項目	説明
DESTID	最大4バイトの間接TDQの名前を指定します。
INDDEST	最大4バイトの間接的に指すTDQの名前を指定します。 指定されるTDQのタイプは関係ありません。 変換時にINDIRECT TDQUEUEリソース定義のINDIRECTNAME属性として使用されます。

INTRA

パーティション内TDQを定義します。DESTIDは必須項目です。テーブルにない項目は変換時に無視される属性です。

- 使用方法

```
DFHDCT TYPE = INTRA,  
        DESTID= name,  
        DESTFAC={ (TERMINAL [trmid]) | FILE },  
        DESTRCV={ NO | PH | LG },  
        RMTNAME=name,  
        SYSIDNT=name,  
        TRANSID=name,  
        TRIGLEV=number,  
        USERID=name
```

項目	説明
DESTID	最大4バイトのパーティション内TDQの名前を指定します。
DESTFAC	TDQと連携される機能を指定します。 <i>trmid</i> が与えられた場合は、FACILITYID属性として使用されます。 変換時にINTRA TDQUEUEリソース定義のATIFACILITY属性として使用されます。
DESTRCV	エラーが発生した場合に復旧するかどうかを指定します。以下のように変換されます。

項目	説明
	– NO : NO – PH : PHYSICAL – LG : LOGICAL 変換時にINTRA TDQUEUEリソース定義のRECOVSTATUS属性として使用されます。
RMTNAME	リモートTDQのリモート・リージョンでの名前を指定します。 空白の場合はDESTIDと同じであるとみなされます。SYSIDNTが設定されている場合にのみ有効であり、そうでない場合は変換時に無視されます。 変換時にTDQUEUEリソース定義のREMOTENAME属性として使用されます。
SYSIDNT	TDQを所有しているリモート・リージョンのSYSIDを指定します。 この項目が設定されている場合は変換時にTYPE属性が設定されず、RMTNAME、SYSIDNTを除いたすべての属性が無視されます。 変換時にTDQUEUEリソース定義のREMOTESYSTEM属性として使用されます。
TRANSID	ATIによって開始されるトランザクションのIDを指定します。 変換時にINTRA TDQUEUEリソース定義のTRANSID属性として使用されます。
TRIGLEV	ATIを発生させるしきい値となるレコード数を指定します。 変換時にINTRA TDQUEUEリソース定義のTRIGGERLEVEL属性として使用されます。
USERID	ATIによって開始されるトランザクションのセキュリティをチェックするユーザーIDを指定します。 変換時にINTRA TDQUEUEリソース定義のUSERID属性として使用されます。

REMOTE

リモートTDQを定義します。REMOTEタイプは変換時にTYPE属性が設定されません。DESTIDとSYSIDNTは必須項目です。テーブルにない項目は変換時に無視される属性です。

- 使用方法

```
DFHDCT TYPE = REMOTE,
      DESTID=name,
      RMTNAME=name,
      SYSIDNT=name
```

項目	説明
DESTID	最大4バイトのリモートTDQの名前を指定します。
RMTNAME	リモートTDQのリモート・リージョンでの名前を指定します。 空白の場合はDESTIDと同じであるとみなされます。 変換時にTDQUEUEリソース定義のREMOTENAME属性として使用されます。
SYSIDNT	TDQを所有しているリモート・リージョンのSYSIDを指定します。 変換時にTDQUEUEリソース定義のREMOTESYSTEM属性として使用されます。

DCTマクロ・ファイルの例

以下は、DCTマクロ・ファイルの例です。

```
DFHDCT TYPE=INITIAL
      DFHDCT TYPE=SDSCI, DSCNAME=SDSCI01,          X
          RECFORM=FIXUNB
      DFHDCT TYPE=EXTRA, DSCNAME=SDSCI01,          X
          DESTID=EXTR
      DFHDCT TYPE=INTRA, DESTID=INTR, TRIGLEV=5,    X
          DESTFAC=TERMINAL, TRANSID=AUTO
      DFHDCT TYPE=INDIRECT, DESTID=INDR, INDDEST=BETA
      DFHDCT TYPE=REMOTE, DESTID=REMT, RMTNAME=INDR, X
          SYSIDNT=CICA
      DFHDCT TYPE=FINAL
      END
```

以下は、変換されたTDQUEUEリソース定義です。

```
DEFINE TDQUEUE( EXTR )
      GROUP( OSCGROUP )
      TYPE( EXTRA )
      RECORDFORMAT( FIXED )
      BLOCKFORMAT( UNBLOCKED )

DEFINE TDQUEUE( INTR )
      GROUP( OSCGROUP )
      TYPE( INTRA )
```

```

        ATIFACILITY(TERMINAL)
        TRANSID(AUTO)
        TRIGGERLEVEL(5)

DEFINE  TDQUEUE( INDR )
        GROUP(OSCGROUP)
        TYPE(INDIRECT)
        INDIRECTNAME(BETA)

DEFINE  TDQUEUE( REMT )
        GROUP(OSCGROUP)
        REMOTENAME( INDR)
        REMOTESYSTEM(CICA)

```

A.2. JCTマクロ

旧バージョンのCICSで使用されるJCTマクロについて説明します。

以下は、マクロの基本的な構文です。

```
DFHDDCT TYPE=type[, keywords...]
```

JCTマクロのタイプには、FINAL、INITIAL、ENTRYの3つがあります。

以下では、各タイプで定義できるキーワードについて説明します。

FINAL

JCTマクロの終了位置を示します。oscjct2rdツールでは使用されません。

INITIAL

JCTマクロの開始位置を示します。oscjct2rdツールでは使用されません。

ENTRY

各ジャーナルのエントリを定義します。テーブルにない項目は変換時に無視される属性です。

oscjct2rdツールは、FORMATキーワードが設定された場合、JOURNALMODELリソース定義のTYPE属性をSMFに設定します。FORMATキーワードが設定されていない場合は、MVSに設定します。注意することとしては、TYPE属性がMVSに変換されたJCTのENTRYは、変換されたリソース定義ファイルでSTREAMNAME属性を直接設定する必要があります。

- 使用方法

```
DFHDCT TYPE = ENTRY,  
        JFILEID=name,  
        FORMAT=SMF
```

項目	説明
JFILEID	SYSTEM、または2~99の数字を指定します。 変換時にJOURNALMODELリソース定義のJOURNALNAME属性として使用されます。
FORMAT	SMFデータセットにジャーナル・レコードを記録するかどうかを指定します。 変換時にJOURNALMODELリソース定義のTYPE属性として使用されます。

JCTマクロ・ファイルの例

以下は、JCTマクロ・ファイルの例です。

```
DFHJCT TYPE=INITIAL  
    DFHJCT TYPE=ENTRY, X  
        JFILEID=4, X  
        JTYPE=TAPE2, X  
        FORMAT=SMF, X  
        BUFSIZE=1500  
    DFHJCT TYPE=FINAL  
END
```

以下は、変換されたJOURNALMODELリソース定義です。JOURNALMODELの値は、oscjct2rdツールが自動的に作成します。グループは、[-g]オプションを使用して指定します。

```
DEFINE JOURNALMODEL(DFHJM04)  
    GROUP(OSCGROUP)  
    JOURNALNAME(DFHJ04)  
    TYPE(SMF)
```

用語集

リソース定義(Resource Definition)

OSCシステムで使用するリソースの種類、特徴、使用方法に関する情報を記述した定義です。

CONNECTIONリソース定義

OSCアプリケーション・サーバーから他のOSCアプリケーション・サーバーに接続するための情報を定義します。

DCT(Destination Control Table)

TDQの管理のためにTDQ情報を記述するコントロール表です。

FILEリソース定義

ファイルの物理的なデータセットの設定やファイルの動作に関連する項目を定義します。

Group

関連性のあるリソースをまとめて管理するために提供するリソースの集合です。

GroupとList

アプリケーション・サーバーがリソース定義を管理する単位です。

Intra-partition TDQリソース定義

TDQタイプがINTRAの場合、項目を定義します。

JCT(Journal Control Table)

ジャーナルを管理するためにシステム・ログとユーザー・ジャーナルの情報を記述するコントロール表です。

JOURNALMODELリソース定義

OSCジャーナル名とジャーナル・レコードが記録される物理的なデータセットとの接続情報を定義します。

List

OSCシステムの起動時にRTSDメモリにロードするグループの集合です。

Log TDQリソース定義

ログTDQの属性を定義します。

PROGRAMリソース定義

トランザクションまたはトランザクションの一部を実行するためのプログラム・コントロール情報に関連する設定を定義します。

Remote TDQリソース定義

リモートTDQの属性を定義します。

RTSD(Runtime System Definition)メモリ

OSCシステムの起動時に、OSC SDテーブルに登録されているリソース定義をロードします。

OSC SD(OSC System Definition)テーブル

OSCシステムで使用するリソース定義を格納するテーブルです。

PLT(Program List Table)

OSCリージョンの起動と終了プロセスで実行されるプログラムのリストをまとめるテーブルです、

TDQUEUEリソース定義

TDQ(Transient Data Queue)の属性を定義します。

Extra-partition TDQリソース定義

TDQタイプがEXTRAの場合、項目を定義します。

Indirect TDQリソース定義

TDQタイプがINDIRECTの場合、項目を定義します。

TERMINALリソース定義

OSCと通信する端末の特性、現在の使用状態などを定義します。

TRANSACTIONリソース定義

OSCが提供する機能に関連する設定を定義します。

TSMODELリソース定義

TSQ(Temporary Storage Queue)の属性を定義します。

TYPETERMリソース定義

端末グループの共通の属性を定義します。

XLT(Transaction List Table)

論理的に関連付けられたトランザクションのリストを記述したテーブルです。

索引

C

CONNECTION, 12

D

DCT, 35
DFHDCT, 41
DFHPLT, 38
DFHXLT, 39

E

ENTRY, 47
EXTRA, 43

F

FILEリソース定義, 13
FINAL, 41, 47

G

GROUP, 41

I

INDIRECT, 44
INITIAL, 41, 47
INTRA, 44

J

JCT, 35
JOURNALMODELリソース定義項目, 15

O

OSC SD, 1, 2

P

PLT, 6
PROGRAMリソース定義項目, 16

R

REMOTE, 45
Resource Control Table, 6
RTSD, 1, 2

S

SDSCI, 42

T

TCPIPSERVICEリソース定義項目, 33
TDQUEUEリソース定義項目, 17
TERMINALリソース定義項目, 23
TRANCLASSリソース定義項目, 25
TRANSACTIONリソース定義項目, 25
TSMODELリソース定義項目, 27
TYPE=ENTRY, 38, 39
TYPE=FINAL, 38, 39
TYPE=INITIAL, 38, 39
TYPETERMリソース定義項目, 28

U

URIMAPリソース定義項目, 31

W

WebクライアントURIMAPリソース定義項目, 32
WebサーバーURIMAPリソース定義項目, 31

X

XLT, 6

か

間接TDQリソース定義項目, 20
グループ, 2, 3

は

パーティション内TDQリソース定義項目, 20
パーティション外TDQリソース定義項目, 18

ら

リスト, 2, 3
リソース

- CONNECTION, 12
- DOCTEMPLATE, 12
- FILE, 13
- JOURNALMODEL, 15
- PROGRAM, 16
- TCIPSERVICE, 33
- TDQUEUE, 17
 - sortas=かんせつTDQ">間接TDQ, 20
 - パーティション外TDQ, 18
 - パーティション内TDQ, 20
 - リモートTDQ, 22
 - ログTDQ, 22
- TERMINAL, 22
- TRANCLASS, 24
- TRANSACTION, 25
- TSMODEL, 27
- TYPETERM, 28
- URIMAP, 31
 - WebクライアントURIMAP, 32
 - WEBサーバーURIMAP, 31
- リソース定義, 1
- リモートTDQリソース定義項目, 22
- ログTDQリソース定義項目, 22