

Ruter R4 i Server su već podešeni i ne treba ih konfigurirati.

1. Konfigurirati VLANove i interVLAN rutiranje tako da se omogući komunikacija između računara i svičeva. PC1 je u VLAN10, PC2 u VLAN20, svičevi u VLAN30. Adresni opsezi su 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24 i 192.168.30.0/24. Podinterfejsi rutera imaju posljednju korisnu adresu u opsegu, računari prvu, a svičevi prve tri po redoslijedu indeksa.
2. Svič S1 treba da bude root bridge za sva tri VLANa. Izabrati komandu bez navođenja brojčanog prioriteta.
3. Ruterima dodijeliti adrese iz opsega 192.168.12.0/29 (R1-R2), 192.168.13.0/29 (R1-R3), 192.168.23.0/29 (R2-R3). Na svakom linku ruter treba da dobije adresu koja odgovara njegovom indeksu (npr, R3 na linku prema R1 treba da dobije adresu 192.168.13.3). Adresa interfejsa G0/0 na ruteru R3 zaključiti na osnovu rutera R4.
4. Između rutera R1, R2 i R3 konfigurirati OSPF (proces 1) na sljedeći način:
 - Router ID parametre postaviti na 1.1.1.1, 2.2.2.2 i 3.3.3.3,
 - koristiti network komande kojima se oglašavaju direktno povezane mreže sa wildcard maskama (svi u Area 0). Ne treba oglašavati mrežu R3-R4.
 - Na R3 konfigurirati default rutu preko izlaznog interfejsa G0/0 i oglasiti je u OSPF proces,
 - Na R1 konfigurirati pasivne interfejse
5. Konfigurirati NAT na ruteru R3. Privatne adrese obuhvatiti pomoću ACL 1 i cijelog opsega 192.168.0.0/16. Sve privatne adrese prevesti u adresu interfejsa G0/0.
6. Testirati povezanost pingom PC1 i PC2, kao i povezivanjem web stranice servera sa jednog od računara.