


Интернет технологије - Примјер излазног лаба

Скинути ПТ документ са мудл странице предмета. Повезати добијене уређаје на основу слике. Обавезно користити интерфејсе на рутерима и портове на свичевима као што је назначено.



1. Конфигурисати VLAN-ове тако да се омогући комуникација између рачунара и свичева. PC1 је у VLAN-у 10, PC2 у VLAN-у 20, свичеви у VLAN-у 30. Адресни опсези су 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24 и 192.168.30.0/24. Подинтерфејси имају последњу корисну адресу из опсега, рачунари прву, а свичеви прве три по редослиједу индекса.
2. Рутерима додијелити адресе из опсега: 192.168.12.0/29 (R1-R2), 192.168.13.0/29 (R1-R3), 192.168.23.0/29 (R2-R3). На сваком линку рутер треба да добије адресу која одговара његовом индексу (нпр, R3 на линку према R1 треба да добије адресу 192.168.13.3). Адресу интерфејса G0/0 на рутеру R3 закључити на основу рутера R4.
3. Између рутера R1, R2 и R3 конфигурирати OSPF процес 1 на сљедећи начин:
 - 3.1. Router ID параметре мануелно поставити на 1.1.1.1, 2.2.2.2 и 3.3.3.3,
 - 3.2. Огласити све мреже у Area 0. Не треба оглашавати мрежу R3-R4,
 - 3.3. На R3 конфигурирати подразумевану руту преко излазног интерфејса G0/0 и огласити је у OSPF.
4. Конфигурисати NAT на рутеру R3. Приватне адресе обухватити помоћу ACL 1 и цијелог опсега 192.168.0.0/16. Све приватне адресе превести у адресу интерфејса G0/0.

Бодовање: повезаност (између PC1 и PC2, као и између PC1 и сервера) не ради = 0 бодова, повезаност ради и проценат је између 0 и 59 = 5 бодова, 60 - 69 = 6 бодова, 70 - 79 = 7 бодова, 80 - 89 = 8 бодова, 90 - 99 = 9 бодова, 100 = 10 бодова.

