```
Practica 1: Protocolo IPv4. Servicio DHCP
Máquinas
Añadir/eliminar una dir IP en una interfaz
                                                 Levantar/Bajar una interfaz
ip address add/del <dir IP> dev <interfaz>
                                                 ip link set dev <interfaz> up/down
                                                 ifup/ifdown <interfaz>
                                                 Ver dir con las que se ha conectado la maq.
Comprobar conectividad
ping <dir IP> -I <interfaz>
                                                 ip neigh
Eliminar las dir que se han conectado con la maq.
ip neigh flush
Router: Estático
Activar el reenvio de paquetes
                                                 Añadir como encaminador por defecto
sysctl net.ipv4.ip_forward=1
                                                 ip route add default via <dir. IP>
Router: Dinámico
Añadir subnet: /etc/dhcp/dhcpd.conf
                                                 Arrancar el servicio
subnet <dir IP>.0.0 netmask 255.255.255.0 {
                                                 service dhcpd start
 range <dir ip ini> <dir ip fin>;
option routers <dir ip router>;
                                                 Conectar cliente
                                                 dhclient -d <interfaz>
  option broadcast-address <dir ip
ini>.0.255;}
Configuración automática al arrancar el sistema: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none/static
IPADDR=<dir IP máquina>
GATEWA=<dir IP router>
DEVICE=<interfaz>
Practica 2: Conceptos avanzados de TCP
Conexión TCP
Abrir una conexión en un puerto
                                                 Comprobar el estado de la conexión
nc -1 <puerto>
                                                 ss -tln / ss -tn / ss -tan / ss -to
Establecer una conexión
nc -z -v <dir IP> <puerto>
Iptables
Eliminar todas las reglas de la tabla
                                                 Router: SNAT/masquerade
sudo iptables -P INPUT DROP
                                                 iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
Mostrar las reglas iptables
                                                 Reenviar las conexiones DNAT
sudo iptables -L -n t nat
                                                 sudo iptables -t nat -A PREROUTING -d 172.16.0.4 -p
                                                 tcp --dport 80 -j DNAT --to 192.168.0.2:7777
Seguridad
                                                 Activar/Desactivar parámetro SYN cookies
Inundar un puerto
Hping3 --p 22 -S --flood 192.168.0.1
                                                 sysctl net.ipv4.tcp_syncookies=0
Practica 3: DNS
Servidor master (no recursivo):
                                                 {
/etc/named.conf
                                                 allow-query {any;};
                                                 recursion no;
                                                 zone "labfdi.es" {
                                                   type master;
                                                   file "db.labfdi.es";
                                                 zone "0.168.192.in-addr.arpa." {
                                                   type master;
                                                   file "db.0.168.192";
Comprobar que el fichero de configuración es
                                                 named-checkconf
correcto: named.conf
Modificar el fichero /var/named/<nombre> para
                                                 $TTL 2d
añadir un servidor DNS
                                                 labfdi.es IN SOA ns.labfdi.es contact@labfdi.es. (
                                                     203080800
                                                                           ; serial number
                                                                           ; refresh
                                                     3h
                                                                           ; update retry
                                                     15M
                                                     3W12h
                                                                           ; expiry
                                                     2h20M
                                                                           ; nx ttl
                                                 )
                                                                          IN NS
                                                                                         ns
```

	ns IN MX 10 mail
	IN A 192.168.0.1 IN A 192.168.0.200
	IN AAAA fd00::1
	mail IN A 192.168.0.250
	correo.labfdi.es IN CNAME mail.labfdi.es
	COTTEO. TADTOT. ES IN CNAME MAIT. TADTOT. ES
Comprobar que el fichero de configuración es	named-checkzone <nombre de="" la="" zona=""> <fichero:< td=""></fichero:<></nombre>
correcto: named	/var/named/db.labfdi.es>
Para que se pueda conectar un cliente,	; generated by /usr/sbin/dhclient-script
modificar: /resolv.conf	search ns.labfdi.es
	nameserver 192.168.0.1
Practica 4: Protocolo IPv6	
Comprobar conectividad	
ping6 <dir ipv6=""> -I <interfaz></interfaz></dir>	
Activar el reenvío de paquetes	Configuración para que se anuncie prefijos:
	/etc/quagga/zebra.conf
sysctl -w net.ipv6.conf.all.forward=1	interface eth0
	no ipv6 nd suppress-ra
	ipv6 nd prefix <dir ipv6=""></dir>
Activar las extensions de privacidad	Arrancar el servicio
<pre>sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.use_tempaddr=2</pre>	service zebra start
Configuración automática al arrancar el sistem	na: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
TYPE=Ethernet	
BOOTPROTO=static	
DEFROUTE=yes	
IPV6ADDR= <dir ipv6="" máquina=""></dir>	
IPV6_DEFAULTGW= <dir ipv6="" router=""></dir>	
NAME= <interfaz></interfaz>	
DEVICE= <interfaz></interfaz>	
Practica 5:RIP y BGP	
RIP	nana /ata/awaran/uind aanC
Configurar RIP en los encaminadores	nano /etc/quagga/ripd.conf
Contigurar KIP en los encaminadores	router rip
Contigurar KIP en los encaminadores	router rip versión 2
S Comments of the comments of	router rip versión 2 network <interfaz_i></interfaz_i>
Iniciar Servicio	router rip versión 2 network <interfaz_i> service ripd start</interfaz_i>
S Comments of the comments of	router rip versión 2 network <interfaz_i> service ripd start vtysh -c "show ip rip"</interfaz_i>
Iniciar Servicio	router rip versión 2 network <interfaz_i> service ripd start vtysh -c "show ip rip" vtysh -c "show ip route"</interfaz_i>
Iniciar Servicio Consultar tabla encaminamiento RIP	router rip versión 2 network <interfaz_i> service ripd start vtysh -c "show ip rip"</interfaz_i>
Iniciar Servicio Consultar tabla encaminamiento RIP  BGP	router rip versión 2 network <interfaz_i> service ripd start vtysh -c "show ip rip" vtysh -c "show ip route" ip route</interfaz_i>
Iniciar Servicio Consultar tabla encaminamiento RIP  BGP Configurar BGP en los encaminadores	router rip versión 2 network <interfaz_i> service ripd start vtysh -c "show ip rip" vtysh -c "show ip route" ip route  nano /etc/quagga/bgpd.conf</interfaz_i>
Iniciar Servicio Consultar tabla encaminamiento RIP  BGP	router rip versión 2 network <interfaz_i> service ripd start vtysh -c "show ip rip" vtysh -c "show ip route" ip route  nano /etc/quagga/bgpd.conf router bgp 100</interfaz_i>
Iniciar Servicio Consultar tabla encaminamiento RIP  BGP Configurar BGP en los encaminadores	router rip versión 2 network <interfaz_i> service ripd start vtysh -c "show ip rip" vtysh -c "show ip route" ip route  nano /etc/quagga/bgpd.conf router bgp 100 bgp router-id 0.0.0.1</interfaz_i>
Iniciar Servicio Consultar tabla encaminamiento RIP  BGP Configurar BGP en los encaminadores	router rip versión 2 network <interfaz_i> service ripd start vtysh -c "show ip rip" vtysh -c "show ip route" ip route  nano /etc/quagga/bgpd.conf router bgp 100 bgp router-id 0.0.0.1 neighbor 2001:db8:200:1::2 remote-as 200</interfaz_i>
Iniciar Servicio Consultar tabla encaminamiento RIP  BGP Configurar BGP en los encaminadores	router rip versión 2 network <interfaz_i> service ripd start vtysh -c "show ip rip" vtysh -c "show ip route" ip route  nano /etc/quagga/bgpd.conf router bgp 100 bgp router-id 0.0.0.1 neighbor 2001:db8:200:1::2 remote-as 200 address-fammily ipv6</interfaz_i>
Iniciar Servicio Consultar tabla encaminamiento RIP  BGP Configurar BGP en los encaminadores	router rip versión 2 network <interfaz_i> service ripd start vtysh -c "show ip rip" vtysh -c "show ip route" ip route  nano /etc/quagga/bgpd.conf router bgp 100 bgp router-id 0.0.0.1 neighbor 2001:db8:200:1::2 remote-as 200 address-fammily ipv6 network 2001:db8:100::/47</interfaz_i>
Iniciar Servicio Consultar tabla encaminamiento RIP  BGP Configurar BGP en los encaminadores	router rip versión 2 network <interfaz_i> service ripd start vtysh -c "show ip rip" vtysh -c "show ip route" ip route  nano /etc/quagga/bgpd.conf router bgp 100 bgp router-id 0.0.0.1 neighbor 2001:db8:200:1::2 remote-as 200 address-fammily ipv6 network 2001:db8:100::/47 neighbor 2001:db8:200:1::2 activate</interfaz_i>
Iniciar Servicio Consultar tabla encaminamiento RIP  BGP Configurar BGP en los encaminadores Encaminador tipo stub	router rip versión 2 network <interfaz_i> service ripd start vtysh -c "show ip rip" vtysh -c "show ip route" ip route  nano /etc/quagga/bgpd.conf router bgp 100 bgp router-id 0.0.0.1 neighbor 2001:db8:200:1::2 remote-as 200 address-fammily ipv6 network 2001:db8:100::/47 neighbor 2001:db8:200:1::2 activate exit-address-family</interfaz_i>
Iniciar Servicio Consultar tabla encaminamiento RIP  BGP Configurar BGP en los encaminadores	router rip versión 2 network <interfaz_i> service ripd start vtysh -c "show ip rip" vtysh -c "show ip route" ip route  nano /etc/quagga/bgpd.conf router bgp 100 bgp router-id 0.0.0.1 neighbor 2001:db8:200:1::2 remote-as 200 address-fammily ipv6 network 2001:db8:100::/47 neighbor 2001:db8:200:1::2 activate exit-address-family router bgp 200</interfaz_i>
Iniciar Servicio Consultar tabla encaminamiento RIP  BGP Configurar BGP en los encaminadores Encaminador tipo stub	router rip versión 2 network <interfaz_i> service ripd start vtysh -c "show ip rip" vtysh -c "show ip route" ip route  nano /etc/quagga/bgpd.conf router bgp 100 bgp router-id 0.0.0.1 neighbor 2001:db8:200:1::2 remote-as 200 address-fammily ipv6 network 2001:db8:100::/47 neighbor 2001:db8:200:1::2 activate exit-address-family router bgp 200 bgp router-id 0.0.0.2</interfaz_i>
Iniciar Servicio Consultar tabla encaminamiento RIP  BGP Configurar BGP en los encaminadores Encaminador tipo stub	router rip versión 2 network <interfaz_i> service ripd start  vtysh -c "show ip rip" vtysh -c "show ip route" ip route  nano /etc/quagga/bgpd.conf router bgp 100 bgp router-id 0.0.0.1 neighbor 2001:db8:200:1::2 remote-as 200 address-fammily ipv6 network 2001:db8:100::/47 neighbor 2001:db8:200:1::2 activate exit-address-family router bgp 200 bgp router-id 0.0.0.2 neighbor 2001:db8:200:1::1 remote-as 100</interfaz_i>
Iniciar Servicio Consultar tabla encaminamiento RIP  BGP Configurar BGP en los encaminadores Encaminador tipo stub	router rip versión 2 network <interfaz_i> service ripd start vtysh -c "show ip rip" vtysh -c "show ip route" ip route  nano /etc/quagga/bgpd.conf router bgp 100 bgp router-id 0.0.0.1 neighbor 2001:db8:200:1::2 remote-as 200 address-fammily ipv6 network 2001:db8:100::/47 neighbor 2001:db8:200:1::2 activate exit-address-family router bgp 200 bgp router-id 0.0.0.2 neighbor 2001:db8:200:1::1 remote-as 100 neighbor 2001:db8:200:1::3 remote-as 300</interfaz_i>
Iniciar Servicio Consultar tabla encaminamiento RIP  BGP Configurar BGP en los encaminadores Encaminador tipo stub	router rip versión 2 network <interfaz_i> service ripd start vtysh -c "show ip rip" vtysh -c "show ip route" ip route  nano /etc/quagga/bgpd.conf router bgp 100 bgp router-id 0.0.0.1 neighbor 2001:db8:200:1::2 remote-as 200 address-fammily ipv6 network 2001:db8:100::/47 neighbor 2001:db8:200:1::2 activate exit-address-family router bgp 200 bgp router-id 0.0.0.2 neighbor 2001:db8:200:1::1 remote-as 100 neighbor 2001:db8:200:1::3 remote-as 300 address-fammily ipv6</interfaz_i>
Iniciar Servicio Consultar tabla encaminamiento RIP  BGP Configurar BGP en los encaminadores Encaminador tipo stub	router rip versión 2 network <interfaz_i> service ripd start vtysh -c "show ip rip" vtysh -c "show ip route" ip route  nano /etc/quagga/bgpd.conf router bgp 100 bgp router-id 0.0.0.1 neighbor 2001:db8:200:1::2 remote-as 200 address-fammily ipv6 network 2001:db8:100::/47 neighbor 2001:db8:200:1::2 activate exit-address-family router bgp 200 bgp router-id 0.0.0.2 neighbor 2001:db8:200:1::1 remote-as 100 neighbor 2001:db8:200:1::3 remote-as 300 address-fammily ipv6 neighbor 2001:db8:200:1::1 activate</interfaz_i>
Iniciar Servicio Consultar tabla encaminamiento RIP  BGP Configurar BGP en los encaminadores Encaminador tipo stub	router rip versión 2 network <interfaz_i> service ripd start vtysh -c "show ip rip" vtysh -c "show ip route" ip route  nano /etc/quagga/bgpd.conf router bgp 100 bgp router-id 0.0.0.1 neighbor 2001:db8:200:1::2 remote-as 200 address-fammily ipv6 network 2001:db8:100::/47 neighbor 2001:db8:200:1::2 activate exit-address-family router bgp 200 bgp router-id 0.0.0.2 neighbor 2001:db8:200:1::1 remote-as 100 neighbor 2001:db8:200:1::3 remote-as 300 address-fammily ipv6 neighbor 2001:db8:200:1::1 activate neighbor 2001:db8:200:1::1 activate</interfaz_i>
Iniciar Servicio Consultar tabla encaminamiento RIP  BGP Configurar BGP en los encaminadores Encaminador tipo stub	router rip versión 2 network <interfaz_i> service ripd start  vtysh -c "show ip rip" vtysh -c "show ip route" ip route  nano /etc/quagga/bgpd.conf router bgp 100 bgp router-id 0.0.0.1 neighbor 2001:db8:200:1::2 remote-as 200 address-fammily ipv6 network 2001:db8:100::/47 neighbor 2001:db8:200:1::2 activate exit-address-family  router bgp 200 bgp router-id 0.0.0.2 neighbor 2001:db8:200:1::1 remote-as 100 neighbor 2001:db8:200:1::3 remote-as 300 address-fammily ipv6 neighbor 2001:db8:200:1::1 activate neighbor 2001:db8:200:1::1 activate neighbor 2001:db8:200:1::3 activate exit-address-family</interfaz_i>
Iniciar Servicio Consultar tabla encaminamiento RIP  BGP Configurar BGP en los encaminadores Encaminador tipo stub  Encaminador tipo transito	router rip versión 2 network <interfaz_i> service ripd start  vtysh -c "show ip rip" vtysh -c "show ip route" ip route  nano /etc/quagga/bgpd.conf router bgp 100 bgp router-id 0.0.0.1 neighbor 2001:db8:200:1::2 remote-as 200 address-fammily ipv6 network 2001:db8:100::/47 neighbor 2001:db8:200:1::2 activate exit-address-family  router bgp 200 bgp router-id 0.0.0.2 neighbor 2001:db8:200:1::1 remote-as 100 neighbor 2001:db8:200:1::3 remote-as 300 address-fammily ipv6 neighbor 2001:db8:200:1::1 activate neighbor 2001:db8:200:1::3 activate exit-address-family service bgpd start</interfaz_i>
Iniciar Servicio Consultar tabla encaminamiento RIP  BGP Configurar BGP en los encaminadores Encaminador tipo stub  Encaminador tipo transito  Iniciar Servicio	router rip versión 2 network <interfaz_i> service ripd start vtysh -c "show ip rip" vtysh -c "show ip route" ip route  nano /etc/quagga/bgpd.conf router bgp 100 bgp router-id 0.0.0.1 neighbor 2001:db8:200:1::2 remote-as 200 address-fammily ipv6 network 2001:db8:100::/47 neighbor 2001:db8:200:1::2 activate exit-address-family router bgp 200 bgp router-id 0.0.0.2 neighbor 2001:db8:200:1::1 remote-as 100 neighbor 2001:db8:200:1::3 remote-as 300 address-fammily ipv6 neighbor 2001:db8:200:1::1 activate neighbor 2001:db8:200:1::3 activate exit-address-family service bgpd start vtysh -c "show ipv6 rip"</interfaz_i>
Iniciar Servicio  Consultar tabla encaminamiento RIP  BGP  Configurar BGP en los encaminadores  Encaminador tipo stub  Encaminador tipo transito  Iniciar Servicio	router rip versión 2 network <interfaz_i> service ripd start  vtysh -c "show ip rip" vtysh -c "show ip route" ip route  nano /etc/quagga/bgpd.conf router bgp 100 bgp router-id 0.0.0.1 neighbor 2001:db8:200:1::2 remote-as 200 address-fammily ipv6 network 2001:db8:100::/47 neighbor 2001:db8:200:1::2 activate exit-address-family  router bgp 200 bgp router-id 0.0.0.2 neighbor 2001:db8:200:1::1 remote-as 100 neighbor 2001:db8:200:1::3 remote-as 300 address-fammily ipv6 neighbor 2001:db8:200:1::1 activate neighbor 2001:db8:200:1::3 activate exit-address-family service bgpd start</interfaz_i>