```
ls -d */
export SLEEP_SECS=20 //acceso a variables del sistema
#define errnoexit() do{ perror("Error"); exit(EXIT FAILURE);} while(0);
#define KO -1
#define OK 0
#define MAX SIZE 100
Práctica 2.1: Introducción
Actividad 16: strftime (3)
char buff [100];
                                                         1. accedemos al tiempo del sistema con la función time,
time_t t;
                                                         nos devuelve por referencia el tiempo desde Epoch
1. time(&t);
                                                         2. Asignando el tiempo en la estructura tm, con
2. struct tm *tm = localtime(&t);
3. strftime (buff, 100, "%A, %d de %B de %y, %H: %M",
                                                         3. Formateando la fecha como se le indica por parametro
tm);
printf ("%s\n", buff);
Practica 2.2: Sistema de ficheros
Actividad 11: extraer una parte del nombre
                                                         1. pasamos el puntero por parámetro, path = "<~/nombre.
                                                         extension>"
1. char *extractname (char* path) {
                                                         2.basename extrae del path el ultimo string después del
   2. char *file_name = basename (&path[0]);
                                                         último "/": file_name = "nombre. extension"
   3. char *token = strtok (file_name, ".");
                                                         3.strtok hace un Split por "." y nos devuelve un array:
4. return &token [0];
                                                         token = "nombre, extension"
                                                         4. Nos quedamos con la primera posición del array que
                                                         contiene el nombre.
Actividad 11: hacer una copia de un puntero
                                                         1.Creamos un montículo de memoria para la nueva
                                                         variable, es decir generamos un nuevo puntero de
1. char *name = malloc(sizeof(char) * strlen (argv
                                                         memoria.
                                                         2.Copiamos el string en la variable creada, esto nos
[1]) + 1);
strcat (name, argv [1]);
                                                         permite cualquier modificación de la nueva variable sin
strcat (name, ". extension");
                                                         modificar o dañar la variable original.
                                                         3.Añadimos una extensión.
                                                         arg [1] = "hola" name = "hola. extension"
Actividad 15: crear un cerrojo
int fd;
                                                         1. Abrir el archivo que deseamos bloquear con permisos
struct flock flk;
                                                         de escritura, lectura y con el modo de S_IRWXU.
                                                         2. creamos una structura con esas caracterisiticas en
                                                         caso de que vayamos a escribir en una porcion del
if ((fd = open (argv [1], O_CREAT | O_APPEND | O_RDWR,
                                                         fichero.
S IRWXU)) == KO) {...}
                                                         3. Comprobamos que el cerrojo es correcto y podemos
                                                         escribir, si no informamos al usuario.
                                                         4. Creamos el string que vamos a escribir en el caso de
flk.l_type = F_WRLCK;
                                                         que se pueda.
flk.l_whence = SEEK_CUR;
                                                         5. se libera el cerrojo con las caracteristicas
flk.l start = 0;
                                                         anteriores.
flk.l len = MAX SIZE;
                                                         6. se asigna el cerrojo de nuevo al fichero.
if (fcntl(fd, F_SETFL, &flk) == KO) {
   if (errno == EACCESS | errno == EAGAIN) {
        printf ("Ocupado...");
        exit:
   else {
     exit;
}
else {
char buff[MAX_SIZE] = "Estoy escribiendo";
write(fd, buff, MAX_SIZE);
5.
flk.l_type = F_UNLCK;
flk.l_whence = SEEK_CUR;
flk.l start = 0;
flk.l_len = MAX_SIZE;
if (fcntl(fd, F_SETFL, &flk) == KO) {
    exit;
```

```
exit;
Práctica 2.3: Procesos
Actividad 6: como crear un demonio
pid_t pid, sid;
                                                           1. Hacer un fork y comprobar los 3 estados
                                                           2. En el caso del hijo, cambiar la máscara del proceso
                                                           3. restablecer el identificador de sesión
1. pid = fork();
switch (pid) {
                                                          4. cambiar el directorio de trabajo
   case -1: exit;
   case 0: //hijo
      2.umask(0);
      3.sid = getsid(pid);
      4.if (chdir("/temp") == KO) {}
       break;
   default: //padre
       wait(pid);
Actividad 11: manejador de señales bloqueadas
                                                           1. Rellenar el struct sigaction con el puntero a la
volatile int variable;
void handler (int signal) {
                                                           función y el flag SA_SIGINFO
  if (signal == SIGINT || signal == SIGTSTP) {
                                                           2.Inicializar y rellenar la estructura sigset_t con
     //do something
                                                           las señales a capturar
     variable = 1234;
                                                           3. Enmascarar las señales a capturar con la estructura
  }
                                                           sigset_t
}
                                                          4. Asociar las señales a la función que va recibir y
1.
                                                           ejecutar una acción
                                                          5.Des enmascarar las señales que se han capturado
struct sigaction act;
act.sa handler = handler;
act.sa_flags = SA_SIGINFO;
sigset_t set;
sigemptyset(&set);
sigaddset (&set, SIGINT);
sigaddset (&set, SIGTSTP);
if (sisgprocmask (SIG_BLOCK, &set, NULL) == KO)
{exit;}
4.
if (sigaction (SIGINT, &act, NULL) == KO) {exit}
if (sigaction (SIGTSTP, &act, NULL) == KO) {exit}
//do something
if (sigprocmask (SIG_UNBLOCK, &set, NULL) == KO)
Actividad 13: receptor de señal
volatile int variable;
                                                           1. Rellenar el struct sigaction con el puntero a la
void handler (int signal) {
                                                           función y el flag SA_SIGINFO
  if (signal == SIGINT || signal == SIGTSTP) {
                                                           2. Asociar las señales a la función que va recibir y
     //do something
                                                           ejecutar una acción
     variable = 1234;
  }
}
1.
struct sigaction act;
sigset_t set;
sigemtotyset(&set);
act.sa_handler = handler;
act.sa_flags = SA_SIGINFO;
if (sigaction (SIGTSTP, &act, NULL) == KO) {exit}
sigsuspend(&set);
Práctica 2.4: Tuberías
Actividad 1: tubería unidireccional
                                                           La tubería sin nombre: tub [1] extremo de escritura,
int tub[2];
                                                           tub [0] extremo de lectura
if (pipe(tub) == KO) {exit;}
                                                           1. creamos la tubería de tamaño 2 con pipe
2.
                                                           2. hacemos fork para trabajar con el padre y el hijo
pid = fork();
                                                           en paralelo
switch(pid) {
                                                           3. en el caso del hijo, cerramos lo que no vamos a
                                                           utilizar es decir la escritura de la tubería. Se
     case -1: exit
```

```
case 0:
                                                          ejecuta las acciones sobre la posición 0 de la tubería
3.
                                                         y lo cerramos una vez ejecutemos la acción.
                                                          4. en el caso del padre, cerramos lo que no vamos a
        close(tub[1]);
        //do something con tub[0]
                                                          utilizar es decir la lectura de la tubería. Se ejecuta
                                                          las acciones sobre la posición 1 de la tubería y lo
        close(tub[0]);
    default:
                                                          cerramos una vez ejecutemos la acción.
4.
      close(tub[0]);
        //do something con tub[1]
      close(tub[1]);
Actividad 2: tubería bidireccional
                                                          La tubería sin nombre: p_h [0] extremo lectura y p_h
1.
int p_h[2];
                                                          [1] extremo escritura, h_p [0] extremo escritura y h_p
int h_p[2];
                                                          [1] extremo lectura
if (pipe(p_h) == KO \mid | pipe(h_p) == KO) \{exit;\}
                                                          1. creamos las tuberías de tamaño 2 con pipe
                                                          2. hacemos fork para trabajar con el padre y el hijo
pid = fork();
                                                          en paralelo
switch(pid) {
                                                          3. en el caso del hijo, cerramos lo que no vamos a
                                                          utilizar es decir la escritura de la p_h[1] y el
     case -1: exit
                                                          extremo de la lectura de h_p[0]. Se ejecuta las
     case 0:
                                                          acciones y lo cerramos una vez ejecutemos la acción.
        close(p_h[1]);
                                                          4. en el caso del padre, cerramos lo que no vamos a
                                                          utilizar es decir la escritura de la h_p[1] y el
        close(h_p[0]);
        //do something con h_p[1] (escritura)
                                                          extremo de la lectura de p_h[0]. Se ejecuta las
        //do something con p_h[0] (lectura)
                                                          acciones y lo cerramos una vez ejecutemos la acción.
        close(p_h[0]);
        close(h_p[1]);
    default:
4.
        close(p_h[0]);
        close(h_p[1]);
        //do something con h_p[0] (lectura)
        //do something con p_h[1] (escritura)
        close(p h[1]);
        close(h_p[0]);
Actividad 5: multiplexación
                                                          1. Abrimos las dos tuberías creadas con anterioridad
fd set readfds;
                                                          (mkfifo)
int fd_select, max_fd;
                                                          2. dentro del bucle, se crea un set de descriptores
int fd_1 = open("pipe_1", O_NONBLOCK | O_RDONLY);
                                                          vacíos y se añaden las dos tuberías anteriormente
int fd_2 = open("pipe_2", O_NONBLOCK | O_RDONLY);
                                                          3. se selecciona cual de ellas dos tiene caracteres
for(;;) {
                                                          listos para ser leídos (máximo de ambos)
                                                          4. se comprueba si no ha devuelto un error
2.
 FD_ZERO(&readfds);
                                                          5. si es mayor que 0 entonces significa que hay un
  FD_SET(fd_1, &readfds);
                                                          descriptor con datos listos para ser leídos.
  FD_SET(fd_2, &readfds);
                                                          6. se comprueba si esta en el conjunto de fd listos
                                                          (fd_1 o fd_2)
                                                          6. se lee la información se cierra el fd y se vuelve a
  max_fd = max(fd_1, fd_2);
                                                          abrir. Esto se hace porque read devuelve 0 indicando
                                                          fin de fichero por lo que hay que cerrarla y abrirla
  fd_select = select(max_fd, &readfds, NULL, NULL,
NULL);
                                                          de nuevo para iniciar otra vez el puntero, si no
                                                          select considera que el descriptor esta listo para
4.
                                                          lectura y no se bloqueará.
  if(fd_select == KO) { exit }
  else if(fd_select) {
6.
       if(FD ISSET(fd 1, &readfds)) {
             readfifo(fd_1);
             close(fd_1);
             int fd_1 = open("pipe_1", O_NONBLOCK |
O RDONLY);
        else if(FD_ISSET(fd_2, &readfds)) {
             //igual que fifo 1
        }
```

```
else {
            printf("No data available");
    }
8.
close(fd_1);
close(fd_2);
Práctica 2.5: Sockets
Actividad 1: Acceso a la información de struct addrinfo
                                                          1.creamos las estructuras, en hints creamos una
                                                          estructura vacia a la que le añadimos el tipo de
struct addrinfo *address, hints;
char hbuf[NI MAXHOST], res[NI MAXHOST],
                                                          servidor que queremos crear: AF UNSPEC (IPv4, IPv6),
name[INET6_ADDRSTRLEN];
                                                          AI_V4MAPPED | AI_all (resuelve 0.0.0.0 y ::)
                                                          2. obtenemos la información de dirección
memset(&hints, 0, sizeof(hints));
                                                          3.obtenemos el nombre de la dirección, para ello
                                                          pasamos lo que hemos obtenido en el paso anterior y
hints.ai_family = AF_UNSPEC;
                                                          añdimos que el host y el servidor va a ser pasado como
hints.ai_flags = AI_V4MAPPED | AI_ALL;
                                                          número (host=198.162.17.1 port=80)
                                                          4.accedemos a la familia y obtenemos la dirección y el
                                                          puerto dependiendo de esta
getaddrinfo(argv[1], NULL, &hints, &address);
                                                          5.obtenemos el protocolo en la estructura protoent
                                                          6.comprobamos que addr no es vacio y transformarmos la
3.
getnameinfo(address ->ai_info, address ->ai_addrlen,
                                                          direccion según la familia que sea
hbuf, sizeof(hbuf), NULL,0, NI_NUMERICHOST |
                                                          7.liberamos la variable
NI_NUMERICSERV);
const void *addr;
int port;
switch(address->ai_family)
    case AF_INET6:
     addr = &((struct sockaddr in6 *)(address-
>ai_addr))->sin6_addr;
     port = ((struct sockaddr_in6 *)(address-
>ai addr))->sin6 port;
    case AF INET:
      addr = &((struct sockaddr_in *)(address-
>ai_addr))->sin_addr;
     port = ((struct sockaddr_in *)(address-
>ai_addr))->sin_port;
struct protoent *protocol = getprotobynumber(address-
>ai protocol);
protocol ->p_name;
6.
if(addr && inet_ntop(address->ai_family, addr, name,
sizeof(name)))
7.freeaddrinfo(address)
Actividad 2: crear un servidor UDP

    para crear un servidor UDP se debe seleccionar

                                                          AI_PASSIVE en flags, SOCK_DGRAM en socktype y lo demás
struct addrinfo *address, *result, hints;
int sfd;
memset(&hints, 0, sizeof(hints));
                                                          2. obtenemos la información de dirección
hints.ai_family = AF_UNSPEC;
hints.ai_flags = AI_PASSIVE;
hints.ai socktype = SOCK DGRAM;
hints.ai_protocol = 0;
hints.ai_canonname = NULL;
hints.ai addr = NULL;
hints.ai next = NULL;
getaddrinfo(argv[1], NULL, &hints, &result);
Actividad 2: conectar a un servidor UDP
iteramos: address = result until address == NULL
                                                          iteramos la lista enlazada que se nos devuelve en
int sfd;
                                                          result
1. sfd = socket(address->ai family, address-
                                                          1. asociamos la dirección a un socket, si nos devuelve
```

un descriptor de fichero socket podemos avanzar. Si no

>ai socktype, address->ai protocol);

2.bind(sfd, address->ai address, address->ai addrlen)

```
3.close(sfd);
                                                         2. establecemos el enlace con servidor creado
4.si address == NULL es error y se hace
                                                         3. cerramos el descriptor de fichero
                                                         4. liberamos la dirección
freeaddrinfo(result)
Actividad 2: recibir datos de un cliente al servidor UDP
                                                         1. creamos las nuevas estructuras a utilizar
1.
struct sockaddr storage peer addr;
                                                          2. iteramos infonitamente, declaramos la longitud del
struct socklen t peer addr len;
                                                          struct de la dirección de la que recibimos datos
char hbuf[NI_MAXHOST], sbuf[NI_MAXSERV],
                                                         3. recibimos al servidor, con el struct asociado
                                                         4. obtenemos información de ese cliente
name[INET6 ADDRSTRLEN], buf[MAX SIZE];
2.iteramos infinitamente (while(0) | for(;;))
peer_addr_len = sizeof(struct sockaddr_storage);
3.nread = recvfrom(sfd, buf, MAX_SIZE, 0, (struct
sockaddr *) &peer_addr, &peer_addr_len);
4.getnameinfo((struct sockaddr *) &peer_addr,
peer_addr_len, hbuf, sizeof(hbuf), sbuf, sizeof(sbuf),
NI_NUMERICHOST | NI_NUMERICSERV);
Actividad 2: enviar un buffer al cliente
1.
                                                         1.creamos un buffer nuevo con la información a enviar
char *strtime[MAX_SIZE];
                                                         2.enviamos con el struct creado en pasos anteriores
size t tread = MAX SIZE;
strtime = "12:00 PM 0/0/0"
2.
sendto(sfd, strtime, tread, 0, (struct sockaddr *)
&peer_addr, peer_addr_len) != tread //error
Actividad 3: crear un cliente UDP
ver crear un servidor udp
                                                         en este caso lo único que en ai_flags es 0.
Actividad 3: conectar un cliente UDP a un servidor UDP
iteramos: address = result until address == NULL
                                                          iteramos la lista enlazada que se nos devuelve en
int sfd;
                                                         result
1. sfd = socket(address->ai_family, address-
                                                         1. asociamos la dirección a un socket, si nos devuelve
>ai_socktype, address->ai_protocol);
                                                         un descriptor de fichero socket podemos avanzar. Si no
2.connect(sfd, address->ai_address, address-
                                                         continuamos
                                                         2. establecemos la conexión con servidor creado
>ai addrlen)
                                                         3. cerramos el descriptor de fichero
3.close(sfd);
4.si address == NULL es error y se hace
                                                         4. liberamos la dirección
freeaddrinfo(result)
Actividad 3: el cliente envia al servidor UDP los argumentos del programa
1.
                                                         1. recorremos los argumentos desde la posición 3
for 3...argc
                                                         2. escribimos el argumento en el servidor
                                                         3. leemos del servidor
cmd_len = strlen(arv[i]) + 1
1. write(sfd, argv[i], cmd_len)
2.nread = read(sfd, buf, MAX_SIZE)
Actividad 4: servidor UDP multiplexado con la entrada estandar
2.iteramos infinitamente (while(0) | for(;;))
                                                         1. repetimos crear y conectar a un servidor UDP, de la
peer addr len = sizeof(struct sockaddr storage);
                                                         actividad 2
                                                         2. iteramos infonitamente, declaramos la longitud del
FD ZERO(&readfds);
                                                         struct de la dirección de la que recibimos datos
FD SET(sfd, &readfds);
                                                         3. dentro del bucle, se crea un set de descriptores
FD_SET(sfd, &readfds);
                                                         vacíos y se añaden las dos tuberías anteriormente
                                                         abiertas
                                                         4. se selecciona cual de ellas dos tiene caracteres
\max_{fd} = \max_{g} (sfd, 0);
                                                         listos para ser leídos (máximo de ambos)
fd_select = select(max_fd, &readfds, NULL, NULL,
                                                         5. se comprueba si no ha devuelto un error
NULL);
                                                         6. si es mayor que 0 entonces significa que hay un
                                                         descriptor con datos listos para ser leídos.
 if(fd_select == KO) { exit }
                                                         7. se comprueba si esta en el conjunto de fd listos (0
6.
 else if(fd_select) {
                                                         8. se lee de entrada estándar si hay valores o sino
7.
                                                         por sfd, luego se sigue los mecanismos ya vistos en la
       if(FD_ISSET(0, &readfds)) {
                                                         actividad 2
             read(0, buf, MAX_SIZE)
             strtime_function(buf, &strtime &tread);
        else if(FD ISSET(sfd, &readfds)) {
             nread = recvfrom(sfd, buf, MAX_SIZE, 0,
(struct sockaddr *) &peer_addr, &peer_addr_len);
```

```
getnameinfo((struct sockaddr *)
&peer_addr, peer_addr_len, hbuf, sizeof(hbuf), sbuf,
sizeof(sbuf), NI_NUMERICHOST | NI_NUMERICSERV);
            strtime_function(buf, &strtime &tread);
            sendto(sfd, strtime, tread, 0, (struct
sockaddr *) &peer_addr, peer_addr_len) != tread
//error
        }
8.
        else {
            printf("No data available");
Actividad 4: creamos una función que cree el buffer a imprimir
int strtime_function (char buf[], char str[], ssize_t
                                                         Esta función recibe en buf lo que se va querer
                                                         realizar, en str se devuelve el string de tiempo
*tread) {
     if(buf[0] == "d")
                                                          creado y en tread el tiempo
     *tread = (ssize_t) strftime(str, MAX_SIZE, "%D",
tm);
     else if(buf[0] == "t")
          *tread = (ssize_t) strftime(str, MAX_SIZE,
"%T%p", tm);
     else
       return -1;
return 0;
Actividad 5: servidor UDP pre-fork
                                                          1. repetimos crear y conectar a un servidor UDP, de la
2.
for 0..MAX CLIENTE
                                                          actividad 2
   pid = fork()
                                                          2.iteramos al máximo de clientes que se puede conectar
3. if(pid == 0)
                                                         al servidor
                                                         3.por cada iteración se crea una conexión con un
     for(;;)
       --actividad 2: recibir datos de un cliente al
                                                         cliente, se ramifica y se empieza a recibir/enviar
servidor UDP
                                                          datos con el cliente UDP
       --actividad 2: enviar un buffer al cliente
                                                         4.el padre se encarga de esperar a que el hijo termine
4. else if(pid > 0)
      wait(&status);
Actividad 6: crear un servidor TCP eco
                                                          1. para crear un servidor UDP se debe seleccionar 0 en
struct addrinfo *address, *result, hints;
                                                          flags, SOCK_STREAM en socktype y lo demás a NULL
int sfd;
                                                         2.obtenemos la información de dirección
memset(&hints, 0, sizeof(hints));
hints.ai_family = AF_UNSPEC;
hints.ai_flags = AI_PASSIVE;
hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;
hints.ai_protocol = 0;
hints.ai_canonname = NULL;
hints.ai_addr = NULL;
hints.ai_next = NULL;
getaddrinfo(argv[1], NULL, &hints, &result);
Actividad 6: conectar a un servidor TCP eco
iteramos: address = result until address == NULL
                                                          1. asociamos la dirección a un socket, si nos devuelve
int sfd;
                                                          un descriptor de fichero socket podemos avanzar. Si no
1.
                                                         continuamos
sfd = socket(address->ai_family, address->ai_socktype,
                                                         2. establecemos la conexión con servidor creado
address->ai_protocol);
                                                         3. cerramos el descriptor de fichero
                                                         4. liberamos result
bind(sfd, address->ai_address, address->ai_addrlen)
                                                         5. establecer un límite de escucha
close(sfd);
4.si
       address
                ==
                     NULL
                             es
                                  error
                                          ٧
                                              se
                                                   hace
```

freeaddrinfo(result)

Activdad 6: conectar a un cliente TCP

5.listen (sfd, 10);

```
1. iteramos infonitamente, declaramos la longitud del
iteramos infinitamente (while(0) | for(;;))
                                                         struct de la dirección de la que recibimos datos
                                                         2. establecemos la conexión con el cliente, para
peer_addr_len = sizeof(struct sockaddr_storage);
                                                         reconocer con que cliente estamos trabajamos guardamos
                                                         el resultado de accept
cfd = accept(sfd, (struct sockaddr *) &peer addr,
                                                         3. obtenemos información del struct
&peer_addr_len);
getnameinfo((struct sockaddr *) &peer_addr,
peer_addr_len, hbuf, sizeof(hbuf), sbuf, sizeof(sbuf),
NI_NUMERICHOST | NI_NUMERICSERV);
Actividad 6: recibir y enviar datos tipo eco a un cliente TCP
1.
                                                         1. leemos del descriptor del cliente
while(nread = recv(cfd, buf, MAX_SIZE, 0)) {
                                                         2. enviamos tipo eco al propio cliente
   buf[nread + 1] = '0';
                                                         3. cerramos el descriptor del cliente
    send(cfd, buf, nread, 0);
}
3.
close(cfd);
Actividad 7: el cliente envia al servidor TCP datos por consola
                                                         2. leemos de consola
--actividad 6: crear un servidor TCP eco
--actividad 6: conectar a un servidor TCP eco (sin el
                                                         3. enviamos al servidor
listen)
                                                         4. nos reenvía la info el servidor, porque estamos en
1.
                                                         un servidor eco
iteramos infinitamente (while(0) | for(;;))
nread = read(0, buf, MAX_SIZE)
write(sfd, buf, nread);
4.
nread = read(sfd, buf, nread);
Actividad 8: servidor TCP accept-and-fork
--actividad 6: crear un servidor TCP eco
                                                         2. aceptamos la conexión del cliente
--actividad 6: conectar a un servidor TCP eco
                                                         3. hacemos un fork y dividimos las tareas para el
1. iteramos infinitamente (while(0) | for(;;))
                                                         padre y el hijo
                                                         4. si es el hijo, hacemos un bucle infinito que reciba
peer addr len = sizeof(struct sockaddr storage);
                                                         la información del cliente, se encarga de leer/enviar
2.cfd = accept(sfd, (struct sockaddr *) &peer_addr,
                                                         5. el padre se encarga de cerrar el descriptor de
&peer_addr_len);
                                                         fichero del hijo
3.
pid = fork
4. if(pid == 0)
     for(;;)
       while(nread = recv(cfd, buf, MAX_SIZE, 0)) {
            buf[nread + 1] = '0';
            send(cfd, buf, nread, 0);
5. else if(pid > 0)
      close(cfd);
Actividad 9: capturar SIGCHLD en un servidor TCP
--actividad 6: crear un servidor TCP eco
                                                         1. añadimos la señal que queremos capturar
--actividad 6: conectar a un servidor TCP eco
sigaction(SIGCHLD, &act, NULL);
--actividad 6: recibir y enviar datos tipo eco a un
cliente TCP
--actividad 8: servidor TCP accept-and-fork
Actividad 9: handler
void handler (int signal) {
                                                          1. el handler se encarga de cerrar la conexión con el
                                                         hijo cuando este le envia la señal de que ha terminado
   if(signal == SIGCHLD)
      pid_t pid;
      pid = wait(NULL);
```