구조체 Part 4

비트 필드(bit field) 구조체

bit field란 하나 이상의 비트들의 모임을 말하며, bit field
 를 멤버로 가지는 구조체

```
struct tag_name {
      type name ; /* 일반 멤버 */
      struct product {
      unsigned style: 3;
     unsigned size : 2;
      unsigned color: 1;
};
             unsigned int
```

color size style



```
1.
    // 비트 필드 구조체
    #include <stdio.h>
3.
4.
    struct product {
5.
             unsigned style: 3;
             unsigned size : 2;
6.
7.
             unsigned color: 1;
8.
    };
9.
10. int main(void)
11. {
12.
             struct product p1;
13.
14.
             p1.style = 5;
15.
             p1.size = 3;
             p1.color = 1;
16.
17.
18.
             printf("style=%d size=%d color=%d\n", p1.style, p1.size, p1.color);
             printf("sizeof(p1)=%d\n", sizeof(p1));
19.
20.
             printf("p1=%x\n", p1);
21.
22.
             return 0;
23. }
```

```
style=5 size=3 color=1
sizeof(p1)=4
p1=cccccfd
```

- 비트 필드를 사용하면 하나의 바이트 혹은 워드 내에 비트들을 특
 정 이름으로 접근할 수 있다
- 어떤 정보를 최소 단위의 메모리 공간으로 팩킹할 필요가 있을 때 매우 유용하다

일반 구조체 사용

```
struct telemetry {
    unsigned fuel: 1;
    unsigned radio: 1;
    unsigned tv: 1;
    unsigned water: 1;
    unsigned food: 1;
    unsigned waste: 1;
};

한 item 당 1 byte 필요
```

bit field 구조체 사용


비트 필드 사용시 주의점

```
struct product {
long code;
unsigned style : 3;
unsigned : 5;
unsigned size : 2;
unsigned color : 1;
unsigned : 0;
unsigned : 0;
unsigned : 3;
// ③ 현재 워드의 남아있는 비트를 버린다.
unsigned state : 3;
// 역기서부터는 다음 워드에서 활당된다.
};
```

typedef

- typedef은 새로운 자료형(type)을 프로그래머가 정의 (define)할 수 있도록 한다
- C의 기본 자료형을 확장시키는 역할도 가능

typedef old_type new_type;



typedef의 예

기본자료형	재정의된 자료형
int	INT32
short	INT16
unsigned int	UINT32
unsigned short	UINT16
unsigned char	UCHAR, BYTE
char	CHAR

```
typedef int INT32;
typedef unsigned int UINT32;
INT32 i;  // int i;와 같다.
UINT32 k;  // unsigned int k;와 같다.

typedef struct point {
    int x;
    int y;
} POINT;
POINT p,q;
```

typedef과 #define 비교

- 이식성을 높여준다.
 - 코드를 컴퓨터 하드웨어에 독립적으로 만들 수 있다
 - (예) int형은 2바이트이기도 하고 4바이트, int형 대신에 typedef을 이용한 INT32나 INT16을 사용하게 되면 확실하게 2바이트인지 4바이트인지를 지정할 수 있다.
 - Typedef int INT32
 - Typedef short INT16
- #define을 이용해도 typedef과 비슷한 효과를 낼 수 있다. 즉 다음과 같이 INT32를 정의할 수 있다.
 - #define UINT32 unsigned int
 - □ typedef float VECTOR[2];// #define으로는 불가능하다.
- 문서화의 역할도 한다(self-documenting code)
 - □ typedef을 사용하게 되면 주석을 붙이는 것과 같은 효과

사용 예

```
typedef char * string;
  typedef int INCHES, FEET, YARDS;
  Typedef struct point POINT;
  □ struct point x; \rightarrow POINT x;
              float vector[10];
  typedef
             x : \rightarrow float   x[10] :
  vector
  Typedef float MATRIX[10][10];
  MATRIX
              m1, m2; \rightarrow float m1[10][10], m2[10][10];
  typedef double (*pfd)(double);
  \Box pfd f; \rightarrow doule (*f)(double);
typedef int (*pfi)(char *, char *);
        f : \rightarrow int (*f)(char *, char *) ;
  pfi
     pfi라는 type이 새로이 정의되는데, pfi는 2개의 char * 매개변수를 받아서 int 를
     return 하는 함수를 가리키는 pointer 이다
```

예제

```
#include <stdio.h>
typedef struct point {
    int x;
    int y;
} POINT;
POINT translate(POINT p, POINT delta);
int main(void)
    POINT p = { 2, 3 };
    POINT delta = { 10, 10 };
    POINT result:
    result = translate(p, delta);
    printf("새로운 점의 좌표는(%d, %d)입니다.\n", result.x, result.y);
    return 0;
POINT translate(POINT p, POINT delta)
    POINT new_p;
    new_p.x = p.x + delta.x;
    new_p.y = p.y + delta.y;
                                              새로운 점의 좌표는 (12, 13)입니다.
    return new_p;
```