
# 포인터 활용 Part 2


### 다차원 배열과 포인터

- 2차원 배열 int m[3][3]
- 1행->2행->3행->...순으로 메모리에 저장(행우선 방법)



### 2차원 배열과 포인터

- 배열 이름 m은 m[O]=&m[O][O]
- m[O]는 1행의 시작 주소
- m[1]은 2행의 시작 주소



## multi\_array.c

```
// 다차원 배열과 포인터
#include <stdio.h>
int main(void)
    int m[3][3] = \{10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90\};
    printf("m = %p\n", m);
    printf("m[O] = %p\n", m[O]);
    printf("m[1] = %p\n", m[1]);
    printf("m[2] = %p\n", m[2]);
    printf("&m[0][0] = %p\n", &m[0][0]);
    printf("&m[1][0] = %p\n", &m[1][0]);
    printf("&m[2][0] = %p\n", &m[2][0]);
    return 0;
```

```
m = 1245020

m[0] = 1245020

m[1] = 1245032


m[2] = 1245044

&m[0][0] = 1245020

&m[1][0] = 1245032

&m[2][0] = 1245044
```

### 2차원 배열과 포인터 연산



# two\_dim\_array.c

```
#include <stdio.h>
int main(void)
    int m[3][3] = \{ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 \};
    printf("m = %p\n", m);
    printf("m+1 = %p \n", m+1);
    printf("m+2 = %p \n", m+2);
    printf("m[O] = %p\n", m[O]);
    printf("m[1] = %p\n", m[1]);
    printf("m[2] = %p\n", m[2]);
    return 0:
```

```
m = 1245020

m+1 = 1245032

m+2 = 1245044

m[0] = 1245020

m[1] = 1245032

m[2] = 1245044
```

# 포인터를 이용한 배열 원소 방문

#### ■ 행의 평균을 구하는 경우


```
double get_row_avg(int m[][COLS], int r)
{
    int *p, *endp;
    double sum = 0.0;

    p = &m[r][0];
    endp = &m[r][COLS];

    while( p < endp )
        sum += *p++;

    sum /= COLS;

    return sum;
}</pre>
```



### 포인터를 이용한 배열 원소 방문

#### ■ 전체 원소의 평균을 구하는 경우


```
double get_total_avg(int m[][COLS])
{
    int *p, *endp;
    double sum = 0.0;

    p = &m[0][0];
    endp = &m[ROWS-1][COLS];

    while( p < endp )
        sum += *p++;

    sum /= ROWS * COLS;

    return sum;
}</pre>
```



### void 포인터

- 순수하게 메모리의 주소만 가지고 있는 포인터
- 가리키는 대상물은 아직 정해지지 않음 (예) void \*vp;
- 다음과 같은 연산은 오류이다.

```
*vp; // 오류
*(int *)vp; // void형 포인터를 int형 포인터로 변환한다.
vp++; // 오류
vp--; // 오류
```



### vp.c

```
#include <stdio.h>
int main(void)
   int a[] = \{ 10, 20, 30, 40, 50 \};
   void *vp;
   vp = a; // 가능
   vp = &a[2]; // 가능
   *vp = 35; // 오류
   ·
vp++; // 오류
   *(int *)vp = 35; // 가능
   return 0;
```

# main() 함수의 인수

■ 지금까지의 main() 함수 형태


```
int main(void)
{
...
}
```

외부로부터 입력을 받는 main() 함수 형태

```
int main(int argc, char *argv[])
{
...
}
```

# 인수 전달 방법

C: \cprogram> mycopy src dst




# main\_arg.c

```
#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int i = 0;
    for(i = 0;i < argc; i++)
        printf("명령어 라인에서 %d번째 문자열 = %s\n", i, argv[i]);
    return 0;
}
```

```
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
c:\cprogram\mainarg\Debug>mainarg src dst
명령어 라인에서 0번째 문자열 = mainarg
명령어 라인에서 1번째 문자열 = src
명령어 라인에서 2번째 문자열 = dst
c:\cprogram\mainarg\Debug>
```

### 비주얼 Studio 프로그램 인수 입력



## mile2km.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[])
    double mile, km;
    if( argc != 2 ){
          printf("사용 방법: mile2km 거리\n");
          return 1:
    mile = atof(argv[1]);
    km = 1.609 * mile:
    printf("입력된 거리는 %f km입니다. \n", km);
    return 0;
```

```
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
c:\cprogram\mainarg\Debug>mainarg 10
입력된 거리는 16.090000 km입니다.
c:\cprogram\mainarg\Debug>
```