

포팅매뉴얼

프론트엔드 포팅 매뉴얼

1. UCC

도구	용도
DaVinci Resolve	영상 편집
Veo 3	영상 생성
Sora 2	영상 생성

2. 개발환경

2.1. Frontend

항목	버전
Node.js	24
Expo SDK	54.x
React	19.1.0
React Native	0.81.5
TypeScript	5.9.x
Zustand	5.0.x
React Navigation	7.x (native, stack, bottom-tabs)
react-native-sse	1.2.x
expo-font	14.x
react-hook-form / yup	7.x / 1.7.x

2.2. IDE

- Visual Studio Code 권장
- Expo / React Native 확장 사용 시 디버깅·실행 편의

2.3. 기타 툴

- `npm` 또는 `npx` 로 실행
- (선택) Android Studio / Xcode — 네이티브 빌드·에뮬레이터
- (선택) ngrok — 로컬 백엔드 터널링(개발·검증용)

3. 환경변수

3.1. Frontend

변수명	설명	필수
<code>EXPO_PUBLIC_API_BASE_URL</code>	백엔드 API Base URL (끝 슬래시 제거 권장)	✓

- SSE URL은 코드에서 `EXPO_PUBLIC_API_BASE_URL` 기준으로 `/api/v1/app/sse` 자동 조합 (`src/config/env.ts`).

3.2. Backend (참고)

프론트엔드 배포 시 직접 설정하지 않으며, 백엔드 서버 배포·연동 시 참고용입니다.

변수명	비고
<code>SECRET_KEY</code>	서버 시크릿
<code>JWT_ALGORITHM</code>	JWT 알고리즘
<code>ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES</code>	엑세스 토큰 만료(분)
<code>REFRESH_TOKEN_EXPIRE_DAYS</code>	리프레시 토큰 만료(일)
<code>MQTT_BROKER</code>	MQTT 브로커 주소
<code>MQTT_PORT</code>	MQTT 포트
<code>MQTT_TOPIC</code>	MQTT 토픽
<code>MQTT_USERNAME</code>	MQTT 사용자명
<code>MQTT_PASSWORD</code>	MQTT 비밀번호
<code>S3_BUCKET</code>	S3 버킷명
<code>AWS_ACCESS_KEY_ID</code>	AWS 액세스 키
<code>AWS_SECRET_ACCESS_KEY</code>	AWS 시크릿 키
<code>AWS_REGION</code>	AWS 리전

3.3. 민감 환경변수 관리

- 로컬: `FE/` 또는 프로젝트 루트에 `.env` 생성 후 `EXPO_PUBLIC_API_BASE_URL` 설정.
- 원칙: `.env` 는 `.gitignore` 에 포함하여 저장소에 커밋하지 않음.
- CI/CD / EAS Build: Pipeline 또는 EAS Secrets에 `EXPO_PUBLIC_API_BASE_URL` 등록 후 빌드 시 주입.

4. 로컬 실행

4.1. 사전 요구사항

- Node.js 24 설치
- (선택) 백엔드 서버 실행 또는 터널 URL 확보

4.2. 설치 및 실행

```
# FE 디렉터리로 이동
cd FE

# 의존성 설치
npm i

# 개발 서버 실행 (기본)
npm start
# 또는
npx expo start
```

4.3. 빌드·실행 옵션

목적	명령어
터널(외부/실기기 접속)	<code>expo start --tunnel</code>
웹	<code>expo start --web</code>
Android / iOS	터미널에서 <code>a</code> / <code>i</code> 또는 <code>npm run android</code> / <code>npm run ios</code>

- `.env` 수정 후에는 개발 서버 **재시작** 필요.
- 실기기에서 로컬 백엔드 접속 시: PC IP 또는 ngrok URL을 `EXPO_PUBLIC_API_BASE_URL` 에 설정.

5. 빌드 및 배포

5.1. 빌드 방법 요약

1. `npm i` — 의존성 설치
2. 터널: `expo start --tunnel`
3. 웹: `expo start --web`

5.2. EAS Build (앱 빌드)

```
npm install -g eas-cli
eas login
eas build --platform android
eas build --platform ios
```

- 환경변수는 EAS 대시보드 → Project → Secrets에 등록.

5.3. 웹 빌드

```
npx expo export --platform web
```

- 출력된 정적 파일을 Nginx 등 웹 서버에 배포.
- 웹에서는 최대 너비 428px로 중앙 정렬되도록 구성됨.

5.4. Nginx 리버스 프록시 (웹 배포 시)

```
server {
    listen 80;
    server_name your-domain.com;

    location / {
        root /path/to/expo-web-build;
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    location /api {
        proxy_pass <http://backend-host:8080/api>;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

- HTTPS는 Let's Encrypt 등으로 발급 후 `listen 443 ssl` 및 인증서 경로 설정.

6. 포트 및 접속

용도	비고
Expo Dev Server	기본 8081 (충돌 시 자동 변경 가능)
백엔드 API	<code>EXPO_PUBLIC_API_BASE_URL</code> 에 명시

7. 트러블슈팅

현상	확인 사항	
API 호출 실패 / CORS	<code>EXP0_PUBLIC_API_BASE_URL</code> 값, 백엔드 CORS 설정	
SSE 연결 안 됨	토큰 유효성, 백엔드 SSE 엔드포인트, 방화벽	
환경변수 반영 안 됨	서버 재시작, 변수명 <code>EXP0_PUBLIC_</code> 접두사	
웹 빌드 후 빈 화면	<code>expo export --platform web</code> 출력 경로와 Nginx <code>root</code> 일치 여부	