第16章 从"数据仓库中心"内创建星型模式

在本课程中,将从在此教程中创建的仓库表创建星型模式。可以对仓库数据库中的查询使用此星型模式。还可以将星型模式调出至"OLAP集成服务器"以创建OLAP数据库。在本课程中,将把星型模式调出至"OLAP集成服务器"。

要完成本课程,您必须已经安装了 OLAP Starter Kit。还必须已经在第59页的『定义星型模式的其余步骤(可选)』中定义了维度表和事实表。

定义星型模式

在此练习中,将定义星型模式,该星型模式将包含您已经在此教程中定义的维度 表和事实表。

要定义星型模式:

- 1. 从"数据仓库中心",用鼠标右键单击仓库模式文件夹。
- 单击定义。
 "定义仓库模式" 笔记本打开。
- 3. 在**名称**字段中,输入模式名: 教程模式
- 4. 在管理员字段中,输入您的姓名作为该模式的联系人。
- 5. 在说明字段中,输入模式的说明:

这是 TBC 星型模式

接受其余值。有关此页上的字段的详情,参见联机帮助中的『定义仓库模式』。

- 6. 选择仅使用一个数据库校验框。
- 7. 从仓库目标数据库列表中,选择 TUTWHS。
- 8. 单击**确认**以定义仓库模式。 星型模式被添加到**仓库模式**文件夹下面的树中。

打开模式

在此练习中、将打开星型模式、以使您可将维度表和事实表添加至下一个练习中 的模式。

要打开"教程模式"仓库模式:

- 1. 用鼠标右键单击"教程模式"仓库模式。
- 2. 单击打开

将表添加至模式

在此练习中,将把在此教程中所定义的维度表和事实表 LOOKUP PRODUCT、 LOOKUP SCENARIO、LOOKUP TIME 以及 FACT TABLE 表添加至星型模式。

要将维度表和事实表添加至星型模式:

1. 单击添加数据图符:



- 2. 在想要放置表的位置单击画布。 "添加数据"窗口打开。
- 3. 展开"仓库目标"树,直到在表文件夹下面看到表的列表为止。
- 4. 选择 LOOKUP_MARKET 表。
- 5. 单击 > 以将 LOOKUP MARKET 表添加至已选择的源表和目标表列表。
- 6. 重复步骤4和步骤5,以添加 LOOKUP_PRODUCT、LOOKUP_SCENARIO、LOOKUP_TIME 和 FACT TABLE 表。
- 7. 单击确认。所选择的表显示在该窗口中。

自动连接表

在此练习中、将使用第71页的『第11章 定义目标表的关键字』中定义的主关键字和 外部关键字来自动连接维度表和事实表。

要自动连接这些表:

- 1. 通过按住 Ctrl 键并单击每个表来选择 LOOKUP PRODUCT、LOOKUP SCENARIO、LOOKUP TIME 和 FACT TABLE 表。
- 2. 单击工具栏上的自动连接图符。

"数据仓库中心"将在维度表中的主关键字与事实表中的外部关键字之间划上 绿线。在保存这些绿线之前,可以更改这些线。要除去这些线,同时选择它 们, 用鼠标右键单击, 并单击除去。

3. 单击工具栏上的保存图符以保存您的工作:



绿色自动连接线变成黑色。

调出星型模式

在此练习中, 将调出星型模式以供在 "OLAP 集成服务器"中使用。

要调出星型模式:

- 1. 用鼠标右键单击仓库文件夹。
- 2. 单击调出元数据 —>OLAP 集成服务器。 "调出仓库模式"笔记本打开。
- 3. 从可用的列表,选择教程模式。
- 4. 单击 > "教程模式"移至已选择的列表。
- 5. 单击集成服务器标签。
- 6. 在目录名字段中、为教程的"多维分析"部分输入目录名: TBC MD
- 7. 在目录表模式名字段中、输入 TUTTBC。
- 8. 在时间维度表字段中,选择 LOOKUP TIME 表。 当模式被存储在 "OLAP 集成服务器"目录中后, 就不能再更改维类型。
- 9. 在用户 ID 字段中,输入一个用户 ID, TBC_MD 样本数据库就是以该用户 ID 创建的。这是样本"OLAP集成服务器"目录的用户 ID。
- 10. 在口令字段中, 为该用户 ID 输入口令。这是样本"OLAP集成服务器"目录 的口令。
- 11. 在验证口令字段中,再次输入该口令。

接受此页其余部分上的缺省值。有关此页上的控件的详情,参见联机帮助中 的『将仓库模式调出至"OLAP集成服务器"』。



12. 单击**确认**以将所选择的仓库模式调出至 "OLAP 集成服务器"。

笔记本关闭,在完成调出之前,将一直显示一个进度指示器。当调出所有指 定的仓库模式时, "调出信息"窗口打开, 显示关于调出的成功或失败信 息。单击**确认**关闭此窗口。

您刚才做了什么

在本课程中,您创建了由 LOOKUP MARKET, LOOKUP_PRODUCT、LOOKUP_SCENARIO、LOOKUP_TIME 和 FACT_TABLE 表组成的星型模式。并将该星型模式调出到了"OLAP集成服务器"中。