# 五. 输入输出的性能

# 1. 物理卷和逻辑卷

### 1) 性能有关的基本概念

AIX 通过 LVM 逻辑卷管理器对物理卷(硬盘)和逻辑卷进行管理,在 LVM 使用中涉及到下列和性能有关的概念:

Intra-Policy:数据在单个硬盘上的内部分布原则。硬盘的园柱面可以分为Inner Edge、Inner Middle、Center、Outer Middle 和 Outer Edge 五个区,根据磁盘臂找到数据所需的平均移动时间,在 Center 区的数据具有最好的性能,Middle 区次之,而 Edge 区最差。

Inter-Policy:数据在多个硬盘上的外部分布原则。是尽量跨越多个硬盘,还是集中在尽量少的硬盘上。前者性能更佳。

Mirroring:每个逻辑分区有几个镜像。

镜像写:镜像数据的写操作是并行写,还是串行写。前者性能好,后者可靠性高。

Strictness:每个镜像拷贝是否分布在不同的硬盘上,提高读性能和可靠性。 镜像写一致性:用于意外发生后,保证镜像数据的一致性。

写效验:写操作结束后,将数据读出,以保证正确写入。

Striping: 数据在多个硬盘上的分布条带化,用于提高性能。

希望最好的 LVM 性能,应采取这些措施:不做镜像,如必须镜像,也要镜像在不同的硬盘上,采用并行读写;不做写效验;内部分布按 Center、Middle和 Edge 的顺序;外部分布尽量跨越多个硬盘。

希望最高的 LVM 可用性,应采取这些措施:每个分区做 2 个镜像 (3 个拷贝);镜像在不同的硬盘上,不同的 SCSI 总线、卡及电源上;采用串行读写;做写效验;外部分布集中在尽量少的硬盘上;每个卷组中至少 3 块硬盘。

### 2) 常用工具

### iostat:

该命令可以监视逻辑卷和物理卷的使用情况。当 iowait 太高,如超过 70%,原因可能是存在不平衡的磁盘读写,碎片太多,或因内存不足导致的频繁的 paging。iostat 只反映了物理卷的问题,逻辑卷和文件系统的 I/O 情况,可以用下面的工具来监视。

#### filemon:

该命令在后台运行,通过 trace 工具采集文件、虚存、逻辑卷和物理卷的活动情况,直到 trestop 运行后,停止采集生成统计报告。可以从物理卷的读写统计中,反映出数据的连续性,从文件的读写统计中,反映出文件的繁忙程度。

#### 语法:

filemon [-i infile][-o outfile][-d][-Tn][-v][-O opt]

- -i: 数据输入文件, 默认是从实时 trace 采集的数据中输入。
- -o: 统计输出文件, 默认是标准输出。
- -d: 延迟到 trcon 运行后, trace 才开始采集数据。
- -Tn: 设 trace 缓存大小, 默认是 32000 字节。
- -v: 不带 v 参数, 只看前 20 名。
- -O: opt 的可选值是 lf(文件),vm(虚存),lv(逻辑卷),pv(物理卷),all,用于采集指定类型的数据。默认只有 vm,lv,pv。

lslv和 lspv:

查看分布原则: lslv lvname 查看逻辑卷离散情况: lslv -l lvname

查看逻辑卷的分布位置: lslv -p hdisk# lvname

查看物理卷的划分: lspv -p hdisk#

### 3) 优化技术

SCSI 卡和硬盘的关系

多个 SCSI 卡连接不同的硬盘,对提升连续串行的读写性能有帮助,但对随机的读写帮助不大。何时需要增加 SCSI 卡,可以先用 lsdev -Cc disk 观察在同一个 SCSI 卡上的硬盘有哪些,再用 iostat 观察,如果 iowait 较高,而上述硬盘的 Kbps 之和接近该 SCSI 卡速率的 70%,则需要增加 SCSI 卡。当有阵列时,SCSI 卡队列长度应由默认的 40 加大,最大可到 128,可用命令 chdev -l scsi3 -a num\_cmd\_elems=70 来修改。另外,硬盘的 SCSI ID(0-15)的值越小,其响应的优先级越高。

物理券的配置

一般性原则:对随机访问较多的应用,采用大数量的小容量硬盘较佳;对串行访问较多的应用,采用小数量的大容量硬盘较佳;

RAID 技术: RAID0 可以提高性能,RAID1 可以提高可用性和读响应时间,RAID2 较少采用,RAID3 适用与 CAD 和 CAM 需要连续访问大文件的领域,RAID4 效验数据集中在一块盘上,存在瓶颈,RAID5 效验数据分散在多块盘上,具高可用性,写比读更快。SCSI 设备会将多个小请求集中成一个大请求,再提交,这个请求默认是 64KB 大小,对于连接采用 RAID 技术盘组的 SCSI 卡,应改大 ODM 数据库 PdAt 中的 max coalesce 值。

卷组的配置建议

rootvg 只放置操作系统,用户数据和应用数据放置在其它卷组中,将较忙的 文件系统放在单独的硬盘上,它的日志逻辑卷放在另一个硬盘上。

逻辑卷的组织

将访问较多的几个逻辑卷分别放在不同的硬盘上;尽量将访问较多的逻辑卷跨越多个硬盘;将访问最多的逻辑卷放在硬盘的 Center 区,将访问最少的逻辑卷放在硬盘的 Edge 区;同一个硬盘上,尽量让访问较多的几个逻辑卷分布的近一些;让逻辑卷在硬盘上的分布保持连续;用 reorgvg 命令重新组织逻辑卷时,将需要较高优先级的逻辑卷放在该命令所带参数的前列。

另外,还可以通过建额外的日志逻辑卷和交换区来提升性能。

# 2. 文件系统

### 1) 文件系统的几个概念

AIX 中普通文件系统的数据块大小是 4K,每个文件系统由许多 Allocating group 组成,文件系统创建时要指定 NBPI(每个 I 节点可指向多少字节的数据),用 Allocating group 的大小除以 NBPI,就是该 Allocating group 中的 I 节点数,每个 I 节点可以有 8 个数据块链接指针,即支持 32K 以内的文件,超出 32K 时,分配一个 4K 块,放链接指针,可放 1024 个指针,即支持 4M 以内的文件,超出 4M 时,用两层链接指针,但第二层只能放 512 个指针,所以在 AIX4 中,最大的文件可支持到 2G(512\*1024\*4K)。而大文件系统的数据块大小可达 128K,因此对于大文件可以减少系统用于指针块的数目。

由于数据块分配给逻辑文件和逻辑卷是动态增长的,所以会产生影响性能的 离散分布;建文件系统时采用压缩选项,也将降低文件系统的可用性和影响性能; 另外,用于文件缓冲的内存量和远程文件的访问都会影响性能。

为了解决一个 5K 的文件要占用 2 个 4K 的数据块,会导致 3K 的浪费,AIX 引入碎片的概念,用户可以定义碎片的大小为 512、1024、2048 或 4096 字节,这样上述的 3K 空间可以按相应的大小分割为其它文件所利用,当然这也是以牺牲性能为前提的,如果碎片定为 4096,和数据块一样大,则实际上碎片的作用没有发生,统计表明可能有 45%的空间被浪费。

#### 2) 文件系统性能测量

除了上面介绍的 filemon 命令,可以反映哪些文件的读写量大外,再介绍一个命令可以观察文件的位置和碎片。

#### fileplace

语法: fileplace [-l|-p][-i][-v] filename

- -l: 看逻辑块
- -p: 看物理块
- -i: 看间接块
- -v: 详细信息

下面列举常见问题的使用命令:

繁忙的文件系统在物理卷上的分布合理吗? -----lslv

繁忙的文件系统是否跨越多个物理卷吗? ------lslv

繁忙的文件系统是本地还是远程的? -----filemon

交换区的活动影响了磁盘的操作吗? -----filemon

是否有足够的内存交换运行进程的文件页? -----svmon

繁忙的文件有大量的碎片吗? -----fileplace

是硬盘的类型较差引起的瓶颈吗? -----filemon

是 SCSI 卡的类型较差引起的瓶颈吗? -----iostat

### 3) 优化技术

对应用 I/O 的优化,应多采用异步 I/O,少用同步 I/O,两者的区别是,后者提交请求,等待完成,再继续,而前者提交请求,马上返回,有利于数据库和文件服务器类的应用。

文件系统分布较离散时,应用下述方法重组织该文件系统,但 paging、sysdump、boot、log、/tmp 和/usr 不适用这个方法:

init m

cd 到该文件系统的 mount 点

find . -print|backup -ivf/dev/device

umount 该文件系统, 重建该文件系统并 mount

restore –xvf/dev/device

init 2

当文件系统有采用小于 4KB 的碎片定义时,一段时间要用 defragfs 命令来消除碎片,提升性能。

对条带化(striped)逻辑卷的串行 I/O,可以优化串行读的预读,通过 vmtune 加大 minpgahead 和 maxpgahead,第一次读时,只读一块,但第二次读的是连续的块时,将读入 minpgahead 块,如果一直是连续读,预读的快数将一直增加到 maxpgahead 块。

为了防止有大量 I/O 的进程在系统中运行,影响其它进程的 I/O 响应,可以通过设置系统的高低水平线来控制,用 smit 或 chdev 修改 maxpout 和 minpout 值,当一个进程的 I/O 请求达到高水平线时,该进程进入睡眠,随着 I/O 完成一些后,请求下降到低水平线,再唤醒该进程,这样其它进程才能得到 I/O 服务。

# 六. 网络性能

# 1. 性能有关的概念

thewall: AIX 提供一部分实存作为网络通讯的缓存,这些缓存依数据大小分为 256 字节的 mbufs 和 4096 字节的 clusters,总量有多少则通过系统参数 thewall 来控制。

MTU:最大传输单元,该参数可调,对应于一个给定的网络接口,网络上所有主机的 MTU 值应相同,这样,会有较好的性能。MTU 不同时,当发包主机 MTU 尺寸大于转发主机 MTU 时,将分割成两个包发送,第二个包的有效数据可能很少,影响性能。

# 2. 分析性能和优化工具

和网络有关的影响性能的原因有:客户端网络接口、网络带宽、服务器网络接口、服务器的 CPU 处理能力、服务器的内存和效率不高的配置等等。可以用以下工具来分析性能问题发生在哪个环节。

netstat

该命令可以查看接口状态、路由表、路由统计、每个协议的统计和特定的接口信息,还可以查看活动的套接字、设备驱动信息和网络数据结构。有以下常用参数:

-i: 可以观察每个接口的 MTU、输入输出包和输入输出错误包。

如果 Oerrs/Opkts>1%,则需要增加发送队列尺寸,可以用 lsattr 命令观察当前发送队列尺寸 xmt\_que\_size:

### #lsattr -1 ent0 -E

bus_intr_lvl	12	Bus interrupt level	False
intr_priority	3	Interrupt priority	False
<pre>xmt_que_size</pre>	512	TRANSMIT queue size	True

. . . . . . . . .

修改则使用下述命令:

#chdev -l ent0 -a xmt que size=new value

如果 Ierrs/Ipkts>1%,则可能是内存分配的问题,如何处理在下文介绍。

如果 MTU 值不合适,可以通过 ifconfig、chdev 或 smit 来修改,注意满足前面介绍的要求,如: ifconfig en0 mtu 1500。

-m: 观察 mbufs 和 clusters 是否够用。

如果 failed 的次数较多,可以用 no –o thewall=new value 来加大用于通讯的内存。

netstat 的参数还有-v、-n 等等,可以通过系统帮助进一步了解。

#### netpmon

该命令可以观察哪些进程和中断正在处理,多少和网络有关,是什么引起 CPU 空闲时间,网络设备的 I/O 驱动通过哪个接口,队列长度是多少,还能监视 套接字的调用和网络文件系统的输入输出请求情况。该命令也要用到 trace 工具 采集数据,所以运行 trcstop 后才停止采集数据。有以下常用参数:

- -o: 指定输出文件, 默认是标准输出。
- -d: 延迟到 trcon 命令执行才开始采集,默认是立即采集。
- -T n: 设置 trace 缓存的尺寸, 默认是 64000。
- -v: 更多的输出结果, 默认只有前 20 位。
- -O stats: 指定报告的类型, stats 可以是 cpu、dd (网络设备驱动 I/O)、so (套接字)、nfs、all。

nc

no 是 Network Option 的简写,用于配置网络相关的属性参数。有以下常用参数:

- -a: 查看当前值
- -d: 恢复默认值
- -o: 修改新值

例如:

no -o thewall=3072 修改立刻生效,重启后修改无效。

no –d thewall 改回默认值。

chdev –l sys0 –a maxmbuf=3072 这条命令可以让 thewall 值的修改永久生效。

no 还可以修改 tcp/udp\_sendspace、tcp/udp\_recvspace 等参数,但要注意同时要将 sb max 加大,最好加大到前面这些值的和。

# 3. NFS 优化

网络文件系统的优化涉及到增加 biod 和 nfsd 的数量,增加可以分配给文件页的虚存数量,修改发送和接收队列的尺寸等方面。

#### nfsstat

该命令用于反映和 NFS (网络文件系统)、RPC (远程进程调用) 有关的通讯情况。

- -c: 客户机数据
- -s: 服务器数据
- -n: NFS(Network File System)信息
- -r: RPC (Remote Procedure Call) 信息
- -z: 清除统计数据

例如:

nfsstat –rc 的输出中,如果 retrans(重传包)>5%\*calls(总调用数),或者 timeout(超时)较多,或者 badxid(服务器来不及响应)较高,那么需要分担该服务器的负荷,或者增加 timeout 值,或者升级服务器的处理能力。

nfsstat -rs 的输出中,如果 nullrecv 太高,说明 nfsd 数目太多,需要减少。

用 netstat –p udp 或 netstat –s 观察,如果 socket overflows 太高,则需要增加 udp recvspace 和 nfsd 的数目,分别用 no 和 chnfs –n #来修改。

如果没有使用 ACL 访问控制功能,在客户机的/etc/filesystems 文件中,将远程文件系统节中加入 options=noacl 可以提高性能。

# 后记

RS/6000 的性能调整还有 trace 命令和图形工具的使用等等内容,由于使用较少,我们将在以后的文章中介绍。在您看完性能调整的各种方法后,最后希望您了解:性能优化并不是万能的,并非总能解决问题,有时解决一个瓶颈又会导致另一个瓶颈的产生,在试过上面这些方法后,如果您的系统依然低效,您可能真的要卖台新的 RS/6000 了。