# 第11章 网络信息系统

简单地说,网络信息系统 NIS 是通过一台或几台 NIS 服务器来管理网络中一组主机的/etc/passwd、/etc/group 和/etchosts 文件,来减少每台主机都要修改这些文件而引发的一致性问题,避免在网络文件系统 NFS (将在下一章中介绍)中,因用户标识 UID、组标识 GID 相同,引起所有者混乱。

NIS 域不同于 Internet 的域概念,在一个 NIS 域中,只有一个主服务器,可以有多个次服务器,多个次服务器可以分担负荷。

## 11.1 服务器配置文件

编辑主服务器的/etc/passwd 文件,该文件中包括 NIS 域中所有主机的用户,注意 UID 不要重复;编辑主服务器的/etc/hosts 文件,该文件中包括 NIS 域中所有主机,NIS 运行后该文件将不会再被访问。

如果不想用主服务器的/etc/passwd 文件来控制 NIS 域,可以另外用一个口令文件,须做如下修改:

## 步骤 1:

编辑 /etc/rc.nfs 文件, 找到:

DIR=/etc

if [ -x /usr/lib/netsvc/yp/rpc.yppasswdd -a -f \$DIR/passwd ]; then
 start rpc.yppasswdd /usr/lib/netsvc/yp/rpc.yppasswdd /etc/passwd
-m

fi

#### 步骤 2:

修改 \$DIR/passwd 为另外指定的口令文件,如/etc/passwd.nis: DIR=/etc

if [-x/usr/lib/netsvc/yp/rpc.yppasswdd-a-f *\$DIR/passwd.nis*]; then start rpc.yppasswdd/usr/lib/netsvc/yp/rpc.yppasswdd/etc/passwd.nis-m

fi

#### 步骤 3:

启动 yppasswdd 守护进程前,为了让前两步的修改生效,请先运行: # chssys -s yppasswdd -a "/etc/passwd.nis -m passwd"

#### 11.2 设置本机为主 NIS 服务器

## 步骤 1: 设置 NIS 域名

在设置主 NIS 服务器前,必须设置 NIS 域名,运行命令: # smit chypdom

来设置 NIS 域名,上述命令实际上修改了/etc/rc.nfs 文件。

#### 步骤 2: 设置主 NIS 服务器

设好域名后,运行SMIT命令:

# smit mkmaster

进行主 NIS 服务器设置,设置内容如下:

\_\_\_\_\_

Configure this Host as a NIS Master Server

Type or select values in entry fields.

Press Enter AFTER making all desired changes.

[Entry Fields]

HOSTS that will be slave servers []

\* Can existing MAPS for the domain be overwritten? yes

\*EXIT on errors, when creating master server? yes +

\* START the yppasswdd daemon? no

\* START the ypupdated daemon? no

\* START the ypbind daemon? yes

\* START the master server now, both

at system restart, or both?

-----

注:如果已设次服务器,或计划设,请在 HOSTS 项输入次服务器名。

这样就设置好了主 MIS 服务器。如果要求更高的安全性(用 man 可以查看关于安全性的更多信息),则可在 START the yppasswdd daemon 项和 START the ypupdated daemon 选 yes。如果 START the master server now, at system restart, or both 项选 both, SMIT 调用 ypinit—m,马上启动 NIS 守护进程,并且修改 /etc/rc.nfs ,下次系统重启动时会自动启动守护进程。

# 11.3 设置本机为次 NIS 服务器

### 步骤 1: 设置 NIS 域名

在设置次 NIS 服务器前,同样必须设置 NIS 域名,运行命令:

# smit chypdom

来设置 NIS 域名,上述命令实际上修改了/etc/rc.nfs 文件。

## 步骤 2: 设置次 NIS 服务器

设好域名后,运行 SMIT 命令:

# smit mkslave

进行次 NIS 服务器设置,设置内容如下:

-----

福建银信电脑有限公司

#### Configure this Host as a NIS Slave Server

Type or select values in entry fields.

Press Enter AFTER making all desired changes.

	LEntry F	?ields]
* HOSTNAME of the master server	[]	
* Can existing MAPS for the domain be overwritten?	yes	+
* START the slave server now,	both	+
at system restart, or both?		
* Quit if errors are encountered?	yes	+

在 HOSTNAME 项输入主服务器名,按 Enter 后设置生效。SMIT 调用 ypinit -s,请确认 /etc/rc.nfs 是否也做修改,以决定 START the slave server now, at system restart, or both?项取何值。

注: START 项的含义如上节

# 11.4 设置本机为 NIS 客户机

# 步骤 1: 设置 NIS 域名

在设置 NIS 客户机前,同样必须设置 NIS 域名,运行命令:

# smit chypdom

来设置 NIS 域名,上述命令实际上修改了/etc/rc.nfs 文件。

# 步骤 2: 设置 NIS 客户机

设好域名后,运行 SMIT 命令:

# smit mkclient

进行次 NIS 客户设置,设置内容如下:

\_\_\_\_\_

# Configure this Host as a NIS Client

Type or select values in entry fields.

Press Enter AFTER making all desired changes.

[Entry Fields]

\* START the NIS client now,

both

at system restart, or both?

\_\_\_\_\_

---

按 Enter, 启动 ypbind 并修改 /etc/rc.nfs。

# 11.5 描述图和命令

在11.2节中,用SMIT来配置主服务器时,SMIT会创建/var/yp目录,并调用ypinit—m创建NIS用到的描述图。

福建银信电脑有限公司

所谓描述图是指下列 ASCII 文件经编译后生成的\*. time 文件,供 NIS 守护进程访问。

/etc/passwd 用户信息。 /etc/group 组信息。 /etc/hosts 主机信息。

/etc/netid 主机和组的 ID 信息。

/etc/rpc RPC (远程进程调用)程序信息。

/etc/services 服务信息。 /etc/protocols 协议信息。 /etc/publickey 公共安全密钥。

在/var/vp 目录中,包含以下描述图和命令文件:

Makefile

aliases.time

binding

group, time

hosts.time

netid.time

passwd. time

protocols. time

publickey. time

rpc. time

rsnsr.hp.com

services. time

updaters

描述图依据 Makefile 文件生成。在 Makefile 中通过调用 makedbm 命令建描述图,生成 \*. time 文件。Makefile 还调用/usr/sbin 目录中各种 yp 命令。下面列出的/usr/etc/yp 中的命令,实际上链接到/usr/sbin 下的命令,以提供对早期 AIX 版本的兼容性:

chmaster

chslave

chypdom

1smaster

makedbm

mkalias

mkclient

mkkeyserv

mkmaster

mknetid

mkslave

mrgpwd

revnetgroup

```
rmkeyserv
          rmyp
          stdethers
          stdhosts
          udpublickey
          ypinit
          yppo11
          yppush
          vpset
          ypxfr
          ypxfr_1perday
          ypxfr 1perhour
          ypxfr_2perday
/usr/etc 中的 NIS 命令也有链接:
          rpc. yppasswdd -> /usr/lib/netsvc/yp/rpc. yppasswdd
          rpc. ypupdated -> /usr/lib/netsvc/yp/rpc. ypupdated
          ypbind -> /usr/lib/netsvc/yp/ypbind
          vpserv -> /usr/lib/netsvc/vp/vpserv
```

注: 关于这些命令的使用,请用 man 来查看, yp 是 yellow page 的简称。

# 11.6 NIS 守护进程

NIS 守护进程包括:

```
/usr/lib/netsvc/yp/ypserv
/usr/lib/netsvc/yp/ypbind
/usr/lib/netsvc/yp/yppasswd
/usr/lib/netsvc/yp/rpc.yppasswdd
/usr/lib/netsvc/yp/rpc.ypupdated
/usr/sbin/portmap
```

客户机的登录和域名解析通过 ypbind,向服务器的 ypserv 提出请求,修改密码则通过 yppasswd,向 yppasswdd 提出请求。ypupdated 用于安全 NFS 基于公私钥机制下的 UID、GID 传送,portmap 为守护进程提供通讯端口服务。

#### ● 管理 yp 守护进程

➤ 用 SMIT 命令:

# smit ypstartstop

屏幕内容如下:

\_\_\_\_\_

## Start / Stop Configured NIS Daemons

Move cursor to desired item and press Enter. Start the Server Daemon, ypserv

福建银信电脑有限公司

```
Start the Client Daemon, ypbind
 Start the yppasswdd Daemon
 Start the ypupdated Daemon
 Stop the Server Daemon, ypserv
 Stop the Client Daemon, ypbind
 Stop the yppasswdd Daemon
 Stop the ypupdated Daemon
根据菜单选择需要的操作。
   ▶ 用命令行也可以单独或成组启动 yp 守护进程。
       → 停止全部的 yp 守护进程:
               # stopsrc -g yp
       → 启动全部 vp 守护进程:
               # startsrc -g yp
       → 停某个 yp 守护进程, 例如 ypbind, :
               # stopsrc -s ypbind
       → 启动某个 vp 守护进程, 例如 vpserv, :
               # startsrc -s ypserv
• /etc/rc.nfs
   NFS 和 NIS 共用/etc/rc. nfs 文件,该文件的和 NIS 有关的内容在下面列出:
# Uncomment the following lines and change the domain
# name to define your domain (domain must be defined
# before starting NIS).
if [-x/usr/bin/domainname]; then
       /usr/bin/domainname elmo
fi
. . .
if [ -x /usr/lib/netsvc/yp/ypserv -a -d /var/yp/ domainname ]; then
   start ypserv /usr/lib/netsvc/yp/ypserv
fi
if [ -x /usr/lib/netsvc/yp/ypbind ]; then
   start ypbind /usr/lib/netsvc/yp/ypbind
fi
if [ -x /usr/sbin/keyserv ]; then
       start keyserv /usr/sbin/keyserv
fi
if [ -x /usr/lib/netsvc/yp/rpc.ypupdated -a -d /var/yp/`domainname` ];
```

```
then
start ypupdated /usr/lib/netsvc/yp/rpc.ypupdated
...
#Uncomment the following lines to start up the NIS
#yppasswd daemon.
DIR=/etc
if [ -x /usr/lib/netsvc/yp/rpc.yppasswdd -a -f $DIR/passwd ]; then
```

rpc.yppasswdd /usr/lib/netsvc/yp/rpc.yppasswdd

start /etc/passwd -m