IBM RS6000 的性能调整

性能问题的产生一般不引人注意,对运行速度不尽如人意的系统,用户往往倾向于更换为新型号的设备,但有些情况下,可以通过对系统进行调整来延长设备的生命期。曾经有一位证券行业的用户,日终的清算工作要长达3个小时,经过性能分析优化后,减少到30分钟。本文旨在通过介绍性能分析的步骤,如何使用性能分析优化工具,来帮助RS/6000系统管理员挖掘自己现有设备的潜能。

一. 综述

RS/6000 的性能调整包含两方面的内容:系统管理员的工作和应用开发人员的工作。前者通过合理分配资源和调整系统设置来最大化系统吞吐能力;后者通过减少应用对系统资源的占用来最小化用户的响应时间。两者的目的有时会出现矛盾,比如:开发人员为减少响应时间,编程时希望系统为用户提供足够的资源,以尽快完成作业,而系统管理员的目标是平衡整个系统,希望尽可能多的用户提高满意度,因此,会限制个别用户对资源过度要求。本文的内容主要涉及和系统管理员有关的工作。

性能调整的核心围绕着资源的利用,这些资源分为物理的和逻辑的,物理的如: CPU、内存、输入输出设备(包括磁盘空间、磁盘读写臂、I/O 总线、通讯线和各种卡等),逻辑的如:逻辑卷管理器、虚存管理器、文件系统、队列和缓存等。

合理利用这些资源有许多途径,可以通过有效的程序代码和数据组织最小化资源要求;尽量使用合适的资源,如:用本地的而非远程的、用硬盘上的而非光盘介质上的资源;还可增加对并行资源的利用,如:磁盘的共同访问技术、使用更多的通讯线路和 CPU;以及控制资源分配,如:限制用户可使用的资源、限制优先级、使用批处理技术等方方面面。最后还能通过增加更新更快的关键资源来缓解资源的不足。

二. 性能工具和调整步骤

1. 和性能有关的工具

RS6000 的操作系统是 AIX, 我们将 AIX 的性能工具, 按所属软件包分为标准工具和高级工具, 按使用目的分为用于分析报告的和用于优化的。

AIX 标准的性能工具:

用于分析和报告的: 用于优化的: accounting chdev gprof/prof nfso nice lsattr no lslv renice

netstat reorgvg
ps schedtune
sar vmtune

trace/trcpt

vmstat

AIX 高级性能工具:

需安装 Performance Toolbox 或 Performance Aide 特许程序。

用于分析和报告的: 用于优化的:

bf/bfrpt fdpr filemon lvedit fileplace rmss

lockstat netpmon stem svmon syscalls trpof

这些工具的使用说明,在AIX的随机帮助文档中有详细介绍,这里不再占用篇幅。

2. 性能调整步骤

调整负载让系统有效的利用资源,首先要确定系统的主要应用达到怎样的性能目标才可以接受,然后通过以下步骤,找到影响整体性能的关键资源,加以优化直到达到目标,必要时增加额外的资源。

用 iostat 检测是否是 CPU 原因?

如果是 CPU 不足的问题,进一步可采用的工具和优化手段有: tprof、优化编译、重新安排作业运行时间表、优先级控制和升级 CPU 等等。

用 vmstat 检测是否是内存原因?

如果是内存不足的问题,进一步可采用的工具和优化手段有: svmon、rmss和增加内存等等。

用 filemon 检测是否是硬盘原因?

如果是硬盘读写响应较慢的问题,进一步可采用的工具和优化手段有:重组织硬盘、增加交换区(又称为换页空间)、重新安排作业运行时间表、增加内存和增加硬盘等等。

用 netstat/nfsstat 检测是否是网络原因?

如果是网络响应较慢的问题,进一步可采用的工具和优化手段有:修改网络参数、优化 NFS 性能、远程数据本地化、重新安排作业运行时间表和增加内存等等。

最后还可用 trace 检测 CPU 在空闲状态,而等待进程又不投入运行的原因,以及是否发生颠簸(thrashing)。

三. 分析优化 CPU 的使用

1. 进程和线程的优先级

我们知道进程的优先级从 0-127,值越小,优先级越高,而 40 是分水岭,实时进程优先级在 0-40 之间,用户进程优先级在 40-127 之间,可以用 ps-l 命令看进程的优先级,可以在运行时,通过 renice 来修改。

每个进程由一个或多个线程构成,线程继承父进程的优先级,线程优先级=40+NICE+CPU/2,NICE 是父进程启动时的优先级,默认是 20,线程每分到运行时间片,则 CPU 值增加,而每等待 1 秒,该值减少。系统以此来调整各线程的合理投入运行。线程的优先级用 ps –emo THREAD 命令列出。

针对每个优先级有一个运行队列,线程根据其优先级决定在哪个队列中排队。管理员可以通过优先级的调整,控制关键应用享有较高的优先级,提高系统的性能。

2. CPU 活动的监视

可以用 iostat、vmstat、sar 等命令发现系统是否存在 CPU 不足的问题,当输出的%user+%sys>80%,说明 CPU 处理能力不足。用户时间 user 指程序自己和它调用的库函数占用的时间,系统时间 sys 指程序执行的系统调用占用的时间。如果两者之和为 100%时,即%idle 和%wait 为 0,说明很可能有无限循环的程序在执行。

接着,要定位有问题的进程,找到大量占用 CPU 的进程,对其优化。如果计帐系统在运行,可以用/usr/sbin/acct/acctcom 分析历史数据;也可用 ps au 或 ps vg 观察哪个进程的%cpu 和 TIME 值较高,%cpu 表示该进程存活期内占 CPU 时间的百分比,可衡量进程需要的资源是否主要是 CPU,TIME 表示占用的实际时间几秒。

如果您有该进程的源码,还可以用后面介绍的分析工具(profilers),进一步找到是程序的哪一部分代码效率低下,虽然程序的的执行由应用代码、库函数和核心调用组成,但往往都有一些我们称为热点的语句或函数被频繁执行,它们是影响性能的关键。

3. 标准的分析工具

在安装 OS 时,有一个可选的包 bos.adt,选择安装后,系统提供了下面这些标准的分析工具,可对应用程序监控,找到耗时多,被频繁调用的函数,但对应用程序要用特别参数重编译,编译会加入一些监控函数,程序的性能可能降低3-4 倍。

time:

语法: time program 或 timex program, 注意 program 参数不能是一系列用管

道符连接的命令。

目的: time 是一个简单但有用的工具,用来监测单个程序的运行性能。

输出: time 以分钟秒钟格式, timex 以秒钟格式, 表示该 program 运行时, 占用的实际 (real)、用户 (user)和系统 (sys)的运行时间。程序从开始运行到 结束,这段时间就是实际运行时间。用户和系统时间前面已介绍过。

观察:如果 real 大于 user+sys 很多,说明可能系统 I/O 能力不足,运行时要等待 I/O。如果 real 只略大于 user+sys,说明可能系统 CPU 能力不足。注意,两种情况只反映了一种可能性,比如系统较忙,而监测的程序优先级低于同时运行的其它程序,real 也会大于 user+sys 很多,此时并非等待 I/O,而是优先级低,分不到运行时间片。

prof:

语法: prof [-optional|flags] [program]

目的:检查应用程序的子函数占用 CPU 时间、调用次数和调用频率的情况,可以分析 C/Fortran/Pascal/COBOL 程序,但程序要用-p 重编译,执行文件名做为参数 program。

输出: Name 函数名, %time 占时百分比, msec/call 多少毫秒一次调用等。

观察:注意%time 和 msec/call 较大的函数。

gprof:

语法: gprof [-flags] [program] [gmon.out]

目的:是 prof 的高级形式,提供更多的功能,源码编译要用-pg 参数。

输出:除类似 prof 的输出外,还有调用关系图,反映父函数所属子函数的调用情况。

4. 高级分析工具

要使用下面介绍的几个高级分析工具,必须安装 perfagent.tools 包,用 lslpp -lI perfagent.tools 命令检查该特许程序包是否已安装。

tprof:

tprof的工作原理是每秒 100 次中断去记录进程对地址的访问,来反映程序的哪些部分被频繁调用,因此,对编译没有特殊要求,但如果有-g编译,tprof能指出是程序的哪一行被频繁调用。只能分析 C和 Fortran 程序,因每秒采集 100次,所以对短程序不准确。

语法: tprof [-s][-k[-e][-v][-p program][-t pid][-x cmd]

输出:在文件[program name].all 中有 CPU 的使用和函数调用情况,如用-g编译,还有一些文件产生,直观描述源码中的某个函数或某行的访问情况。

例如: #xlc -g myprogram.c -o myprogram

#tprof –p myprogram –x myprogram

将有__myprogram.all 和__t.myprogram.c 等文件产生,从中可以发现程序的热点。如果想了解共享库的哪些函数频繁调用,可以用:

#tprof –v –s –k –p myprogram –x myprogram

比较 tprof 和 prof/gprof 的功能有如下不同:

tprof prof/gprof

函数级描述不要重编译 都要重编译

语句级描述(重编译) 不支持语句级描述 没有增加用户 CPU 时间 增加 10%-300% 可以接受优化代码 不接受优化代码

所有 CPU 使用汇总 单个程序对 CPU 使用 无函数调用关系图 后者有调用关系图

无函数调用记数 有函数调用记数

stem:

用命令#/usr/bin/stem –p myprogram 对 myprogram 做预处理,可以将每个函数的入口和出口用 stem 的标准入口和出口替代,在/tmp/EXE 下会生成新的可执行文件,运行该文件,产生 stem_out_001 报告文件,这个文件可能很大,反映了每个函数的执行顺序。

5. 优化技术

针对 CPU 能力不足的系统,有这些优化手段:

代码优化

程序中采用有效的代码结构,应用编译选项-O、-O3 和-Q 等,产生优化的执行码,使用专用库函数提升向量计算的效率,如 Basic Linear Algebra Subroutines 库/lib/libblas.a 等等。

优化工具

fdpr:

fdpr 是 feedback-directed program restructuring(直接反馈程序重构)的简称,也需要安装 perfagent.tools 包,且只能在 64 位的机器上使用,经 fdpr 优化的程序运行的更快,对内存的使用更有效,调用的例子如下:

#fdpr -p program -R3 -x test.sh

test.sh 是调用 program 程序的一个 shell 程序,包含了这个程序运行需要的参数等运行环境,—R3 是最高的优化级别。fdpr 的执行分三步:

创建可执行程序

执行并采集数据

根据运行搜集的数据,进行分析,重新构造可执行程序

但是,这种重构有可能使程序的运行结果和重构前不一致,因此, 必须对重构的程序全面测试。

系统优化

通过系统管理实现优化的手段有:

用 nice 和 renice 控制进程的优先级,关键应用享有较高的优先级, nice 用于程序启动时, renice 用于程序运行中;

调整运行计划,将较大的批处理工作安排在系统不忙的时候运行,涉及到 at、batch 和 cron 命令:

为使用户登录效验 UID 更快,可用 mkpasswd 命令,使/etc/passwd 生成基于 hash 算法排列的文件/etc/passwd.dir 和/etc/passwd.pag,这两个文件生成后,用

passwd、mkuser、chuser 和 smit 命令修改/etc/passwd 都会自动修改它们,但如果使用编辑器或 pwdadm 命令修改/etc/passwd 文件,则要重建 hash 文件,重建 hash 文件的语法: #mkpasswd /etc/passwd;

用/usr/samples/kernel/schedtune –t increase 可增加时间片(timeslice)的长度。increase=0,则用默认的长度 10ms,increase=3,则长度为 30ms,在修改后的系统中,不需要或不应占用全部时间片的应用线程,会通过 yield 调用,释放 CPU 资源给其它高优先级的线程。