第四章

AIX V 4的软件安装和维护





AIX V4.系统管理

本章介绍AIX V. 4的系统安装和定制过程。

学完本章 应该掌握的要点是:

- 能够描述 AXV.4 所提供的软件产品
- 能够理解 AIX V. 4 所用的软件包定义和命名规则
- 管理 安装和升级软件产品






文件集(fileset)是提供某个专门功能的一组文件的集合,是最小的安装单位。如:

bos.net.tcp文件集。

软件包(package)是一组文件集,用来提供相关功能。软件包是可以单独安装的映象。如: bos.net软件包。


许可证的软件产品LPP(Licensed Program Products)是一个完整的软件产品,包括LPP所有的软件包和文件集。LPP是一个可购买的产品包的集合,如基本操作系统。



软件束(bundle)时适合特定工作环境的软件包和文件集的集合。

软件束时适用于特定目的(如应用软件的开发)的文件集的集合。在系统光盘上有一组预定义的软件束,用户可以创建自己的软件束。软件束中的有些文件集只能在必要的硬件可用时才能安装(例如运行X-Windows需要图形卡)。软件束也称Installation profile。

有些情况下,软件束等同于提供的软件产品,然而更常见的情况是: 软件束只是产品的子集或分离出来的定制安装单位。



AIX V.4中文件集遵循的标准命名约定。文件集第一部分是LPP名。文件集名基本描述了文件集的内容,以下是标准的文件集名后缀。

• adt 为LPP产品提供的开发工具包

• com 两个相似文件集的公共模块

• compat 在LPP产品的升级版本中将要去掉哦兼容性模块

• data 文件集中需装入/usr/share 目录的部分

• dev 为LPP产品提供的设备支持

diag文件集的诊断模块fnt文件集的字体部分

• info [lang] 为LPP产品提供的已翻译的InfoExplorer数据库

• help [lang] 为LPP产品提供的翻译的帮助文件

• loc LPP产品的本地化

• mp 文件集的多处理器相关模块

• msg [lang] 已翻译的提供信息

• rte 运行时环境

• smit 文件集的SMIT工具和对话框

• ucode 文件集的微码模块

• up 文件集的单处理器相关模块



4.2.4 模块服务支持

AIX V4. 系统管理

- 每个软件组件分为3个部分
 - ~ root
 - ~ user
 - ~ share
- 所有的系统必须有自己的root部分
- usr和share部分能通过网络共享
- root,usr和share部分 在一台机器上应是相同的版本


每一个软件组件分成3部分以支持模块服务和无盘工作站

• root 属于根文件系统的文件,每台机器必须有一个副本


• usr 能提供给其他系统的文件

• share 在目录/usr/share下可共享的文件

root和usr部分属于同一个安装映象(例如bos.rte)。在安装过程中,root文件系统用的文件先装入/usr文件系统,然后再复制到root文件系统。Share 部分是单独的映象(例如bos.terminfo)。



用户安装了AIX V.4之后,可能需要升级软件或扩充新功能。有两个特别的软件束专门支持软件升级和维护。一个称为升级软件束,含有一个软件产品的修正和升级;另一个是维护软件版本的软件束,能将操作系统升级到最新的版本。




当软件或升级版本首次安装时,处于申请(applied)状态。


申请的软件如果被拒绝(rejected),将从系统中删除并且恢复原先保存的旧版本(如果软件是申请升级)。

申请的软件如果被托管(committed),将把保存的旧版本删除以释放磁盘空间。











lslpp命令

- 一l 列出已安装的软件(分别指出usr, share和root部分信息)
- 一L 列出已安装的软件(摘录指出usr, share和root部分信息)
- 一h 显示一个软件产品的历史信息





App-Dev (应用开发工具) 软件束为应用开发提供必须的程序和工具。

Client(客户端) 软件束提供必要的程序以便在Client和Server环境提供作为 客户运行。

Media-Defined(媒体定义) 软件束提供必要的设备驱动程序。

Pers-Prod(个人生产率)软件束在CDE环境下提供完整的图形支持。

Server (服务器) 软件束提供了包括NFS在内的完整的TCP/IP服务器,同时也提供完整的系统管理工具。



验证软件产品可以在命令行执行lppchk命令或用SMIT运行。

如果lppchk命令产生输出信息,可以在安装日志文件中看到(一般在smit.log文件中,如果用updata -all命令则记录在/tmp/install.log 文件)。

lppchk -c 对列出的项目验证检查和checksum,并检查文件大小与软件关键产品数据库中的数据是否一致。
lppchk -v 验证系统中/ /usr和/usr/share部分的有效性,同时也检查是否遗漏了预安装的软件部分(如PTF)。
如果有遗漏的PTF,用户可以运行ifreqs命令来生成

一个installp命令可用来安装的产品名列表。

lppchk -l 显示是否修改了符号链接。

运行oslevel命令可以得到AIX的版本。



instfix 命令

AIX V4. 系统管理

- 列出升级介质的内容
- 寻找介质上的修正(FIX)
- 安装修正

实例:

- 1. # instfix -i -k "IX38794 IX48523"
- 2. # instfix -k IX38794 -d /dev/rmt0.1
- 3. # instfix -s SCSI -d /dev/rmt0.1

instfix命令允许安装某个修正或一组修正,用户只需知道产品的认证程序分析报告号APAR(Authorized Program Analysis Report)或者能识别修正的关键字。

Instfix命令也可以用于确定系统上是否已经安装了某个修正。该命令的选项如下:

- -T 显示安装介质上的修正内容目录(TOC) -s 在目录中查找并显示含有输入字符的修正 -k 按关键字或APAR号安装文件集
- -f 按输入文件中指定的多个关键字或修正安装文件集。 注意:-T选项的输出格式可用作instfix命令输入,用
 - -f选项可指定instfix使用标准输入。
- -i 和-k或-f选项连用时,显示相应的修正是否已安装。 这个选项只获取信息,并不进行真正的安装。
- -a 只能和-i选项连用,有选择的显示与修正有关的特
 - 征文件。
- -d 确定输入设备(除了-I选项其他选项都需要)

