牛新庄 HACMP 高级功能

HACMP 的 application monitor 功能

Hacmp application monitor 的介绍和配置方法

- Application monitor 的介绍
- 二 . Application monitor 的配置方法
- 一. application monitor 功能
- 1. 众所周知, hacmp 软件是用来提高系统可靠性的一种备份软件。 传统的 hacmp 在一个节点发生 node down ,网卡失败,系统挂起时可以把应用平滑的迁移到备份节点。但是随着在实际应用中,我们发现只有在这几种情况下发生切换远远不能满足客户的需要。比如说客户的一个节点上系统正常运行,网络也没有问题,但是客户应用的进程已经挂起,或者客户的数据库已经报错,无法正常运行,这时客户的生产系统其实已经处于瘫痪阶段。但是传统 hacmp 软件无法对这些事件做出反应,无法保证客户的业务高可用性。因此在 hacmp ES 版本中增加了appilcation monitor 的功能,可以使 hacmp 按照客户的意愿去监控应用,在上述条件下作出应有的反应。

目前具有 hacmp application monitor 的版本为:

hacmp 4.3 ES, hacmp 4.4.0 ES, hacmp 4.4.1 ES, hacmp 4.5 ES, hacmp 5.1

2. 我们可以选择两种方式对应用进行监控: process application monitoring and custom application monitoring

process application monitoring:可以利用 RSCT 事件管理机制监控一个或多个应用进程。

这种方法利用 RSCT 内嵌的监控功能,不需要另外配置脚本。但是该种方法并不适用于所有的应用。

Custom application monitoring: 利用客户自定义的脚本和时间配置文件来检查应用程序。

这种方法可以监控各种各样的应用程序,甚至已用的性能,但是配置起来比较麻烦,因为客户要自己配制监控脚本。

3 . Fallover and notify actions

当 hacmp monitor 监测到错误时,系统会试图 restart 应用,直到达到所订制的 restart 次数。然后 hacmp 会执行 fallover 或者 notify action。如果在 restart 的过程中应用被激活并且正常运行,那么在一定时间内,定制的 restart 次数会清零。系统不会执行 fallover 或者 notify action.

fallover: 含有该应用的资源组(resource group) 会迁移到另一节点上,以保证应用的正常运行。

Notify action.: hacmp 会执行一个 server_down 事件来通知节点应用产生了问题。

牛新庄 第 1 页 共 2 页

牛新庄 HACMP 高级功能

4 . Retry count and restart interval

Hacmp 试图 restart 出问题的应用是由 retry count 和 restart interval 这两个参数来决定的。

Retry count: 在 hacmp 认为无法启动出了问题的应用因而执行 fallover 或者 notify action 之前重新启动应用的次数。

Restart interval: 该参数是以秒为单位, 决定当应用被 restart 后,稳定运行多长时间后可以把 retry count 清零。

注意:不要把 restart interval 设的太短,如果那样的话, retry count 会在很短的时间内清零(在下一次发生应用错误之前),这样,fallover 和 notify action 将永远不被执行。

- 5 . Application monitor 的要求和注意事项
- a. 任何一个要被监控的应用必须已经被定义在资源组中的 application server 中
- b. 每一个资源组中只能有一个 application server 被监控。在制定计划时,应该把不同需要监控的应用放在不同资源组中。在使用对进程监控时,可以监控同一个 application server 中的多个进程。
- c. 当你选择 fallover 方式时,可能会导致一种结果的产生,那就是一个资源组迁移到 另一个节点后。当他原本的节点保持在活动状态,该资源组仍旧不被激活。例如;资源组 resa 属于节点 a,当 application monitor 执行 fallover 后, resa 迁移到节点 b 上。

然后我们执行 b 节点的 node down graceful, resa 资源组下线。这时虽然 节点 a 是激活状态,但是我们只能手动激活 resa, 否则 resa 一直不会被 激活。

牛新庄 第 2 页 共 2 页