第三章

系统管理工具




AIX V4. 系统管理

本章主要介绍AIX系统管理工具


学完本章,应该掌握的要点是:

• 掌握AIX系统管理工具的使用



在AIX V.3版本前的AIX和其他UNIX操作系统中,系统管理的工作十分不便,主要缺点是没有统一的界面来实施系统管理的任务,而且要求系理员对系统的运行方式有充分的了解。这一类的系统管理方式主要是采用以下技术:

- 命令——系统提供一组命令来执行系统管理任务。这些命令各自继承不同的传统,相互间的兼容性也较差。
- 前端(Front Ends)——系统提供一组菜单或命令驱动的前端来执行某些系统管理任务。但是,每种方式之间并不一致,而且不能交互地运行(例如。通过Shell程序非交互的运行)。
- 格式文件——通过编辑不同的文件来完成系统的配置。这种方式要求管理员能 熟练使用系统编辑器,而且经常会出现由于打字错误而造成失败。



AIX V.4提供了系统管理界面工具SMIT(System Management Interface Tool),这是一个菜单驱动的界面,能够在一个统一的环境下完成大多数系统管理功能。


SMIT并不直接执行系统管理热功能。它只是一个用户界面,通过用户的选择来组织高级命令然后执行它们。用户也可以直接键入命令来执行同样的任务。

- 高级命令——用户可以直接执行的一些标准的AIX命令(如Shell和C程序)。
 高级命令通过运行多个低级命令或中级命令来执行系统管理功能。
- 低级命令——这些AIX命令直接作用于系统调用和核心服务(用户一般不能直接运行这些命令)。
- 中级命令——这些命令接口用于特殊的AIX组件,如系统资源控制器和对象数据管理器(这些命令极少被用户执行)。

SMIT不能覆盖所有可能的系统管理任务,偶尔也需要直接运行AIX命令或编 ASCII文件。SMIT以使得最常用的复杂而乏味的系统管理工作变得简单而且可信度更 高。


分布式系统管理工具DSMIT(Distributed System Management Interface Tool)扩充了SMIT的功能,能够在网络下对HP-UX9.0、SUN OS 4.1.3等客户机进行系统管理。

可视化系统管理VSM(Visual System Maanager)是一个系统管理的图形界面,使管理员能够通过直接的对象操作来执行安装和系统管理任务。



对象数据管理(ODM)中存储的信息包括:工具使用的命令和从选项组织命令的方式。

每次按下回车键或功能键产生一个菜单和命令时系统都要搜索ODM数据库。建立这些命令/菜单的工具也需要从数据库中得到,因此用户进入菜单的路径不同,或者不同的机器之间安装的产品不同,都会使得用户看到的菜单略有不同。



SMIT提供一个可变的用户环境,用户可以使用ASCII和AIX Windows界面,提供的功能是相同的,用户界面由许多成员组成。


菜单——SMIT有一个层次菜单,它把典型的系统管理任务分在相关的区域,一些子菜单可以显示在多层次适当的位置。

选择器/会话屏——选择器屏允许您选择一个目标实际来执行。

Pop-up列表——有许多可能的参数值需要你列出。选择其中的一个或多个值。

输出面板——SMIT结构运行标准的AIX命令,标准输出和来自命令的标准错误在SMIT输出屏输出,而且可以在命令完成后查看。


上下文帮助——SMIT提供联机帮助,将指导你使用SMIT,并且提供有关每个子菜单上下文信息。




SMIT的主菜单可供用户选择要执行的管理功能。也可以选择联机帮助了解如何使用SMIT。

在ASCII模式下选择菜单项,必须使用上下箭头键。使亮条在菜单项上移动,按回车键选择执行。

在这一阶段也可以使用其它的功能键,例如退出SMIT窗口或启动一个shell。





对话窗口供用户输入执行操作的参数,某些域上已经预先填入了系统缺省值 一般而言,用户也可以修改这些参数值

选择窗口是对话窗口的一种特例,只提供一个可修改的参数,通常表示随后的对话框或AIX命令将要操作该对象。

输入数据时,将亮条移动到要修改的值上,然后输入数值或从弹出表中选择一个可以输入值的域用方括号[]标明,如果已有的数据超过可用的显示长度则用尖括号 < >标出,以表明显示区域的左右两端还有数据

屏幕上用特殊的符号来指定输入数据的类型:


- * 必须输入数值的域
- # 需要输入数字的域
- / 需要输入路径的域
- x 需要输入十六进制数的域
- ? 输入的值不显示
- + 可以用弹出表或环(ring)


在一行的最左端有一个*符号表示这一区域必须要输入数值,然后才能提交对话窗并执行命令。在ASCII模式下,用一个+一示可以用弹出表或环,用<F4>键调出弹出表。环是一种特殊的表形式,如果选项的数值固定,按<Tab>键能循环列出各选项。在Motif模式下,用鼠标点击列表(List)按钮或按<ctrl-1>可以列出弹出表以供选择。

SMIT的热键

在菜单和对话窗口下可使用以下热键。某些键只在特殊的窗口中有效。只能在ASCII 界面使用的用(A)标记,只能在 Motif界面使用的用(M)标记。

- F1(ESC-1) 帮助(Help)——显示联机帮助信息
- F2(ESC-2) 刷新(Refresh)——刷新窗口(A)
- F3(ESC-3) 取消(Cancel)——退回到上一级窗口(A)
- F4(ESC-4) 列表(List)——给出可能取值的弹出表(A)
- F5(ESC-5) 复位(Reset)——恢复参数域的初值
- F6(ESC-6) 命令(Command)——显示要执行的AIX命令
- F7(ESC-7) 编辑(Edit)——弹出框的修改一个区域的值或从多重选择弹出表 中选择
- F8(ESC-8) 图象(Image)——将当前屏幕存储到某个文件(A)并且显示当前的快速路径(fastpath)
- F9(ESC-9) 启动shell(Shell)——启动一个子shell(A)
- F9 复位所有域(M)
- F10(ESC-0) 退出(Exit)——立即退出SMIT(A)
- F10 转入命令行(M)
- F12 退出(Exit)——立即退出SMIT(M)
- Ctrl-1 列表(List)——给出可能取值的弹出表(M)
- PgDn(Ctrl-v) 下翻一页
- PgUp(ESC-v) 上翻一页
- Home (ESC-<) 跳到页的顶部
- End (ESC-<) 跳到页的底部
- Enter 执行当前的命令或者从选单表中选择
- /text 在输出窗口中查找文本text
- n 查找text的下一次出现





用户运行SMIT时,SMIT在\$HOME目录下创建两个文件,如果文件已经存在,SMIT会从文件后面添加记录。这两个文件随着时间的推移而逐渐增大,特别是在安装软件期间,所以用户必须注意维护并在适当时清空这两个文件。

smit.log文件记录每次访问到的SMIT屏幕(菜单/选择窗/对话框),执行过的AIX 命令和命令的输出结果。当用户按下图象键<F8>时,屏幕的图象也会保存到smit.log文件。如果SMIT产生了任何错误/警告信息或诊断/排错信息,也会添加到smit.log文件后面。

smit.script文件只包含由SMIT执行的AIX命令(执行的日期和时间加在前面) 该文件可以直接作为shell程序多次执行,或用来组织更复杂的操作命令



3.3.2 SMIT命令

AIX V4. 系统管理

• smit 命令的语法:

smit [-options] [-m | -n | -d] Fastpath]

-h 帮助信息

-x 不执行命令但是记入日志

-x 不执行任何内部命令

-1 file 将记入smit.log的记录重定向到文件file -s file 将记入smit.script的记录重定向到文件file

-d 快速路径是对话窗口名

-m 快速路径是菜单名

-n 快速路径是选择窗口名

• 在Motif环境下运行ASCII版本的SMIT时键入smit-c或者smitty。

用smit 命令进入SMIT菜单。在AIX Windows环境下,系统自动启动Motif SMIT,否则启动ASCII SMIT。在ATX Windows环境下执行ASCII SMIT时键入smit —c或者smitty。

如果不带选项,直接进入SMIT主菜单,用户也可以指定一个快速路径(Fast Path)直接进入SMIT的某个子菜单,选择或对话窗口。 用户也可以给出smit命令的命令行选项,用于指定替代的日志和shell文件名,并且控制日志文件中保存的信息数量。 -x和-X选项供用户试做SMIT操作,对系统安全无害。用户看到的任何对话窗口不会真正地执行。

- Smit 命令的选项如下:
 - -C 启动ASCII界面的SMIT
 - -M 启动Motif界面的SMIT
 - -h 显示帮助信息
 - -f 允许SMIT用作过滤器——到SMIT的标准输入和SMIT的标准输出可以重定向
 - -1 file 指定其他文件作为SMIT日志文件、缺省的记录文件是\$HOME/smit.log
 - -s file 指定其他文件作为SMIT的shell程序文件, 缺省文件是\$HOME/smit.script
 - -t 在smit.log文件中产生详细的跟踪信息
 - -v 详细记录日志。记录由smit运行的中间命令和最终命令,并且记录命令输出。
 - -D 设置调试模式 设置-t和-v标志
 - -x 不运行任何高级命令,但仍然记录日志以备日后执行
 - -X 不运行任何高级命令, 创建弹出菜单的内部命令也不执行
 - -d 快速路径是对话窗口名
 - -m 快速路径是菜单名
 - -n 快速路径是选择窗口名



3.3.4 **DSMIT**

AIX V4.系统管理

- DSMIT界面与SMIT类似,但扩充了功能键序列
- DSMIT用于管理网络环境下运行UNIX操作系统的机器
 - ~ AIX 4.1及以上的版本
 - ~ Sun OS 4.1.3
 - ~ HP-UX 9.0 700系列
- 只有root有权执行DSMIT
- 键入dsmit命令执行DSMIT

DSMIT扩充了SMIT的功能,能够在网络环境下为系统管理创建命令并且将其发布到其他客户端。

DSMIT具有SMIT的大部分功能,例如快速路径和日志记录文件,但没有Windows界面。

DSMIT是需要额外订购的授许可证的软件产品。



3.3.5 VSM

AIX V4.系统管理


可视化系统管理(Visual System Management)是图形界面的系统管理工具。

- 图标驱动
- 支持双向拖放
- 单个动作 = 多条命令
- 提供创建新对象的模板

在AIX V.4中,VSM是标准包的一部分。添加了更多的功能并且为顺应COSE CDE风格做了修饰性的改变。

VSM的设计主要着眼于提供直观的图形界面,允许用户提供图标操作来执行复杂的管理任务。大部分任务可以通过拖放单个图标来完成。窗口中的单个活动可能导致多条命令的执行。

在模板区提供了创建不同对象的缺省模板。



VSM的所有应用程序在使用时都有相同的风格。执行下面的命令可以启动不同的子应用。

 应用名
 命令

 用户/组管理
 xuserm

 存储管理
 xlvm

 打印管理
 xprintm

 设备管理
 xdevicem

 软件安装管理
 xinstallm

 软件维护和升级管理
 xmaintm



用户和组管理程序提供安全性和NIS支持。在这个窗口可以完成以下功能:

- •管理用户和组
- •显示或更改用户和组的特性
- 设置允许或禁止用户登录
- 更该用户口令
- •删除用户或组

必须在X-Windows环境下才能运行VSM应用程序。



3.3.7 SMIT的快速路径

AIX V4. 系统管理

SMIT	快速路径名
------	-------

dev 设备管理

diag 诊断

jfs 定期档案系统管理

lvm 逻辑卷管理

nfs NFS管理

sinstallp 软件安装及维护 spooler 打印队列管理

system系统管理tcpipTCP/IP管理user用户管理

ls、mk、 ch 、 m可以附于 工作名前,用于列示、创建、

删除系统物件。

例如添加一个TTY设备,可以

使用: #smitty mktty

此方法未必都有效,提供了一

个可以记忆的规律。



AIX V4. 系统管理

- 1.下面的键是SMIT定义功能键:
 - a. 列示将运行命令
 - b. 列示屏幕的快速路径
 - c. 选择屏幕介质
 - d. 推出并返回到Shell
 - e. 返回到前一个菜单
- 2.SMIT和DSMIT之间的主要区别是什么?