1) Vecteurs numériques et vecteurs creux

Soit, dans un espace de dimension N de grande taille (que l'on fixera à 1000), un vecteur $X = \{X_1, X_2, ..., X_N\}$, dont les valeurs X_i sont des entiers. Un vecteur creux permet de représenter un petit nombre, noté pn(X), des éléments du vecteur X dont les valeurs ne sont pas nulles : pn(X) = card $\{i \in [1, N]; X_i \neq 0\}$.

Ce type de situation arrive fréquemment en calcul scientifique : météo, mécanique des fluides, etc. Dans ce cas, on veut que les calculs de z = x + y ou de z = K * x prennent de l'ordre de pn(x + y) ou K * pn(x) opérations, soit quelques dizaines au lieu d'un millier d'additions (voire bien plus si N >> 1000) ou de multiplications d'éléments presque tous nuls.

Pour fixer les idées, considérons les vecteurs v1, v2 et v3 dont les seuls éléments non nuls sont ainsi définis :

```
v1[1] = 13 v2[1] = -9 v3[0] = 11 v1[518] = -2 v2[3] = -5 v3[3] = -612 v1[611] = 117 v2[6] = 28 v3[5] = 403 v1[817] = -312 v1[942] = 177
```

Le <u>vecteur des valeurs utiles</u> de v1 est ici $vut(v1) = \{13, -2, 117, -312, 177\}$.

De façon analogue aux matrices ou aux polygones creux, on ne cherche pour les vecteurs creux et par souci d'efficacité à ne mémoriser que les éléments non nuls de ces vecteurs. Les indices de ces éléments peuvent ainsi être réduits à un nouveau vecteur, appelé vecteur d'index, et défini ainsi :

```
vix(X) = \{card\{i \in [0, N-1]; Xi \neq 0\}\}\
```

Sur l'exemple considéré, on a $vix(v1) = \{1, 518, 611, 817, 942\}$; vix(v1) peut être vu comme un index des indices des éléments non nuls de v1.

On cherche à mémoriser les vecteurs vut ET vix au travers d'une classe Vecteur définie comme suit :

```
class Vecteur {
public:
       Vecteur (int tval[], int ne)
                                     // constructeur de base, fourni
              nbe = ne:
              ptab = new int[nbe];
              for (int i = 0; i < ne; i++)
                      ptab[i] = tval[i];
       Vecteur (int n);
                                                    // alloue à ptab un tableau de n entiers et
                                                   // initialise tous ses éléments à 0 (1.1)
       Vecteur (const Vecteur& v);
                                                   // constructeur par copie (1.2)
       ~Vecteur ();
                                                   // destructeur (1.3)
       Vecteur& operator= (const Vecteur&)
                                                   // surcharge de l'affectation (1.4)
                                                   // retourne ptab[indice] (1.5a)
       int get_val (int indice) const;
       void set_val(int indice, int val);
                                                   // exécute ptab[indice] = val; (1.5b)
       int taille () const;
                                                   // retourne nbe (1.5c)
       friend ostream& operator<< (ostream&, const Vecteur&);
                                                                          //(1.6)
private:
       int *ptab;
                      // nombre d'éléments mémorisés dans la zone pointée par ptab
       int nbe:
};
```

Développer entièrement cette classe, de façon à ce que la fonction f() ci-dessous s'exécute correctement :

2) Implémentation de vecteurs creux

Il s'agit maintenant de développer la classe Vecteur_Creux:

- 2.1) Ecrire un premier constructeur de Vecteur_Creux de taille réelle n, où n est passé en argument du constructeur, de manière à allouer n éléments à vut et à vix, et à les initialiser à zéro.
- **2.2)** Ecrire un second constructeur pour un Vecteur_Creux en lui passant en arguments son vecteur utile, son vecteur d'index, ainsi que la taille réelle du vecteur creux.
- 2.3) Ecrire la fonction membre Sous_Vecteur qui retourne une version réduite du vecteur creux courant : le nombre d'éléments réels est réduit à d (avec d < nbr), on ne garde donc que les indices utiles < d ; cette fonction sert au 3).

NB: seules les fonctionnalités qui viennent d'être demandées dans la classe Vecteur_Creux figurent dans (l'ébauche de déclaration ci-dessus de) la classe. Les fonctionnalités à venir sont entièrement à ajouter par vos soins. Les tester ensuite sur les vecteurs v2 et v3.

2.4) Est-il utile d'écrire un constructeur par copie et l'opérateur d'affectation pour cette classe? (justifier sous forme d'un commentaire).

- **2.5**) Définir les fonctions membres *taille_r()* et *taille_u()* qui renvoient respectivement le nombre d'éléments réels et utiles d'un vecteur creux.
- 2.6) Surcharger l'opérateur << de manière à ce l'exécution de cout << "[" << v3 << "]\n"; produise l'affichage suivant :

 [11 0 0-612 0 403]

Il conviendra pour cela de formater les entiers sur 5 caractères ...

- **2.7**) Ecrire une fonction amie *operator** qui permet de calculer K * x, où x est un vecteur creux et K un scalaire entier.
- **2.8)** Ecrire une fonction *operator*+ d'addition de deux vecteurs creux. NB : dans l'absolu, le vecteur résultant peut comporter des éléments nuls ; il n'est pas demandé ici de les « supprimer ».

3) Gestion de matrices creuses

On cherche maintenant à définir et à manipuler des matrices creuses : des matrices dont de "nombreux" éléments sont nuls. Une telle matrice peut être représentée par une double liste : une liste de vecteurs creux, accompagnée d'une liste d'indices i, chaque vecteur creux représentant une ligne i de la matrice.

```
Sur un exemple : soient Vecteur\_Creux\ tabVC[] = \{v3,\,v2\}; et int\ tabInd[] = \{0,\,2\};
```

Ces 2 "listes" (tableaux en réalité) permettent de spécifier <u>entièrement</u> la matrice creuse MC suivante, de dimension 3 x 7 :

```
MC [ 11 0 0 -612 0 403 0]

[ 0 0 0 0 0 0 0 0]

[ 0 -9 0 -5 0 0 28]
```

Une ébauche de structure pour la classe Matrice_Creuse et permettant de stocker de telles matrices creuses est fournie ci-dessous. On y mémorise également les dimensions de la matrice.

```
class Matrice_Creuse {
public:
       Matrice_Creuse (Vecteur_Creux* tVec, int* tInd, int nbut, int nbli);
       Matrice Creuse (const Matrice Creuse&);
       ~Matrice_Creuse ();
       Matrice Creuse& operator= (const Matrice Creuse&);
       // ...
protected:
       Vecteur_Creux* ligUt;
                                   // lignes utiles
       int* indUt;
                                   // indices des lignes utiles
       int nbu;
                                   // nombre de lignes utiles
                                   // nb de lignes et de colonnes réelles
       int nbLig, nbCol;
```

3.1) Définir entièrement les quatre fonctions membres déclarées dans la partie *public*.

- **3.2**) Surcharger dans Matrice_Creuse l'opérateur << afin d'afficher le contenu d'une matrice creuse.
- **3.3**) Surcharger *operator** (multiplication d'une matrice creuse par un scalaire entier).
- **3.4**) Surcharger *operator*+ (ajout de 2 matrices creuses). Comme pour les vecteurs creux (cf. 2.8), on ne demande pas ici d'éliminer les éléments résultants nuls.

Tester entièrement cette classe.

4) Gestion de matrices carrées creuses

Une matrice carrée est une matrice de dimensions C x C. On s'intéresse ici bien évidemment à de telles matrices carrées ... creuses.

Spécifier <u>entièrement</u> la classe Matrice_Carree héritant de la classe Matrice_Creuse. Le constructeur de Matrice_Carree devra recevoir en argument une Matrice_Creuse (de dimensions $N \times M$) que l'on devra "réduire" de manière à ce que l'on ait $C = \min(N, M)$.

NB : on ne conservera de la matrice de base passée en paramètre que les C premières lignes et les C premières colonnes. Sur l'exemple de la matrice MC du 3), sa matrice carrée (dérivée) est :

Comme précédemment (questions 2.8 et 3.3), on ne cherchera pas à "éliminer" les éléments nuls de la matrice carrée obtenue.

Par contre, il conviendra d'afficher le contenu d'une telle matrice carrée.