第 0006 讲 5 进程调度 API 系统调用案例分析

一、进程调度常用 API 函数: kthread_create_on_node(...)函数功能: 指定存储节点创建新内核线程。具体 Linux 内核源码函数设计如下:

【运行结果】

```
root@ubuntu: /home/vico/Desktop/knode
 root@ubuntu:/home/vico/Desktop/knode# ls -l
total 36
                                   vico vico
                                                                                         28 16:40 ktconode.c
                                                             1154 7月
5968 7月
852 7月月
3320 7月月
3512 7月
283 7月月
37 7月月
0 7月/
                                   root root
                                                                                         28 16:41 ktconode.ko
                                                                                        28 16:41 ktconode.mod
28 16:41 ktconode.mod.c
                                   root root
                                   root root
                                                                                        28 16:41 ktconode.mod.o
                                   root root
                                                                                        28 16:41 ktconode.o
                                   root
                                                root
                                                                                        28 16:36 Makefile
28 16:41 modules.order
                                   vico
                                                vico
-rw-r--r-- 1 root root 37 7月 28 16:41 modules.order -rw-r--r-- 1 root root 0 7月 28 16:37 Module.symvers root@ubuntu:/home/vico/Desktop/knode# insmod ktconode.ko root@uburtu:/home/vico/Desktop/knode# dmesg -c [ 1762.038727] 正常退出内核:kthread_create_on_node(...)函数. [ 1844.840858] 打印新线程的PID的值为:5062 [ 1844.840860] 打印当前进程的PID的值为:5061 [ 1844.840860] 退出KthreadCreateOnNode_Func(...)函数. [ 1844.840860] 退出KthreadCreateOnMode_Func(...)函数. [ 1844.840860] 退出KthreadCreateOnMode_Func(...)函数. [ 1844.846685] 退出线程函数MyFunc_ThreadFunc(...) [ 1844.846685] 退出线程函数MyFunc_ThreadFunc(...) root@ubuntu:/home/vico/Desktop/knode# rmmod ktconode.ko root@ubuntu:/home/vico/Desktop/knode# dmesg -c
                                   root root
 root@ubuntu:/home/vico/Desktop/knode# dmesg -c
[ 1898.421839] 正常退出内核:<mark>kthread_create_on_node(...</mark>)函数.
root@ubuntu:/home/vico/Desktop/knode#
```

【程序源码】

```
#include <linux/module.h>
#include <linux/pid.h>
#include <linux/sched.h>
#include <linux/wait.h>
#include <linux/kthread.h>
```

```
int MyFunc_ThreadFunc(void *argc)
{
    printk("调用线程函数 MyFunc_ThreadFunc(...)\n");
    printk("打印输出当前进程 PID 的值为: %d\n",current->pid);
    printk("退出线程函数 MyFunc_ThreadFunc(...)\n");
    return 0;
}
static int __init KthreadCreateOnNode_Func(void)
{
    struct task_struct *pts=NULL;
    printk("调用 KthreadCreateOnNode_Func(...)函数.\n");
    pts=kthread_create_on_node(MyFunc_ThreadFunc,NULL,-1,"ktconode.c"); //ktconode
    printk("打印新线程的 PID 的值为: %d\n",pts->pid);
    wake_up_process(pts); // 唤醒刚才新创建的内核线程
    printk("打印当前进程的 PID 的值为: %d\n",current->pid);
    printk("退出 KthreadCreateOnNode_Func(...)函数.\n");
    return 0;
}
```

```
static void __exit KthreadCreateOnNode_Exit(void)
{
    printk("正常退出内核:kthread_create_on_node(...)函数.\n");
}

MODULE_LICENSE("GPL");

module_init(KthreadCreateOnNode_Func);
module_exit(KthreadCreateOnNode_Exit);
```

二、进程调度常用 API 函数: wake_up_process(...)函数功能: 使唤醒处于睡眠状态的进程状态转为 RUNNING 状态, 让 CPU 重新调度处理。具体 Linux 内核源码函数设计如下:

```
kemel > sched > C core.c > @ wake_up_state(task_struct*, unsigned int)26572658 int wake_up_process(struct task_struct *p) // 此参数指针: 进程的描述符信息,保存进程信息2659 {2660 return try_to_wake_up(p, TASK_NORMAL, 0);2661 }2662 EXPORT_SYMBOL(wake_up_process);2663 // 返回: 0 (相当于当前进程处于RUNNING状态或唤醒进程已经失败)2664 // 返回: 1 (相当于当前进程不是处于RUNNING状态,唤醒进程已经成功)2665
```

【运行结果】

【程序源码】

```
#include ux/kthread.h>
#include ux/wait.h>
#include ux/sched.h>
#include ux/module.h>
#include ux/pid.h>
#include ux/delay.h>
#include ux/list.h>
// 声明全局变量专用于保存: 进程描述符的信息
struct task_struct *pts_thread=NULL;
int MyFunc_ThreadFunc(void *argc)
{
   int iData=-1;
   printk("调用内核线程函数: MyFunc_ThreadFunc(...).\n");
   printk("打印当前进程的 pid 的值为: %d\n",current->pid);
   // 显示父进程的状态
   printk("初始化函数状态为:%ld\n",pts_thread->state);
   iData=wake_up_process(pts_thread);
   // 打印输出函数调用之后的父进程状态
   printk("调用 wake_up_process 之后的函数状态为: %ld\n",pts_thread->state);
   printk("调用 wake_up_process 函数返回结果为:%d\n",iData);
   printk("退出内核线程函数: MyFunc_ThreadFunc(...).\n");
   return 0;
```

```
}
static int __init wakeupprocess_functest_init(void)
{
    int result_data=-1; // 保存 wake_up_process 结果
   char cName[]="wakeup.c%s";
    struct task_struct *pResult=NULL;
    long time_out;
   // 等待队列元素
    wait_queue_head_t head;
    wait_queue_entry_t data;
    printk("调用 wakeupprocess_functest_init(...)函数.\n");
   // 指定存储节点, 创建一个新的内核线程
    pResult=kthread_create_on_node(MyFunc_ThreadFunc,NULL,-1,cName);
    printk("打印新的内核线程的 PID 值为: %d\n",pResult->pid);
    printk("打印当前进程的 PID 值为: %d\n",current->pid);
    init_waitqueue_head(&head); // 初始化等待队列的头元素
    init_waitqueue_entry(&data,current);
    add_wait_queue(&head,&data);
    pts_thread=current; // 保存当前进程的数据信息
    result_data=wake_up_process(pResult); // 唤醒刚创建新线程
    printk("调用 wake_up_process(...)函数,唤醒新线程之后的结果为:%d\n",result_data);
   // 让当前进程进入睡眠状态
   time_out=schedule_timeout_uninterruptible(2000*10);
```

```
// 唤醒当前进程,让当前进程处于 RUNNING 状态
    result_data=wake_up_process(current);
    printk("唤醒当前进程为 RUNNING 状态之后线程结果为: %d\n",result_data);
   // 输出 time_out 的值
    printk("调用 sched_timeout_uninterruptible(...)函数,返回的值为: %ld\n",time_out);
    printk("退出 wakeupprocess_functest_init(...)函数.\n");
    return 0;
}
static void __exit wakeupprocess_functest_exit(void)
{
    printk("正常退出内核: wake_up_process(...)函数.\n");
}
module_init(wakeupprocess_functest_init);
module_exit(wakeupprocess_functest_exit);
```