第 0019 讲 6 内存管理 meminfo&zoneinfo 信息分析 内存管理 meminfo&zoneinfo 信息分析

M.Linux'

一、详细分析/proc/meminfo 节点信息

```
vico@ubuntu: ~
File Edit View Search Terminal Help
vico@ubuntu:~$ cat /proc/meminfo
MemTotal: 16362520 kB
MemTotal:
                    14309592 kB
MemFree:
MemAvailable:
                    14846336
                              kB
Buffers:
                      111796
                              kB
Cached:
                      617944
SwapCached:
                     1152444
Active:
                               kB
Inactive:
                      389552
                               kB
Active(anon):
                      805940
                              kв
Inactive(anon):
Active(file):
Inactive(file):
                        6416
                               kB
                      346504
                      383136
                               kB
Unevictable:
                           16
Mlocked:
                           16
                     2097148
SwapTotal:
                               kв
SwapFree:
                     2097148
                               kB
Dirty:
                               kB
                          196
Writeback:
                            0
                              kB
AnonPages:
                      812284
                               kB
Mapped:
                      236452
                              kв
                               kB
Shmem:
KReclaimable:
                      121192
Slab:
                      196964
```

具体系统调用实现,在 Linux 内核源码函数设计如下:

```
·斯特/万族/
   static int meminfo_proc_show(struct seq_file *m, void *v)
       struct sysinfo i;
       unsigned long committed;
       long cached;
39
       long available;
       unsigned long pages[NR_LRU_LISTS];
       unsigned long sreclaimable, sunreclaim;
       int lru;
       si meminfo(&i);
       si swapinfo(&i);
       committed = percpu_counter_read_positive(&vm_committed_as);
       cached = global_node_page_state(NR_FILE_PAGES) -
               total_swapcache_pages() - i.bufferram;
       if (cached < 0)
           cached = 0;
       for (lru = LRU_BASE; lru < NR_LRU_LISTS; lru++)</pre>
           pages[lru] = global_node_page_state(NR_LRU_BASE + lru);
54
       available = si_mem_available();
       sreclaimable = global_node_page_state(NR_SLAB_RECLAIMABLE);
       sunreclaim = global_node_page_state(NR_SLAB_UNRECLAIMABLE);
       show_val_kb(m, "MemTotal:
                                       ", i.totalram);
                                       ", i.freeram);
       show_val_kb(m, "MemFree:
```

root@ubuntu:/home/vico# cat /proc/meminfo

MemTotal: 16362520 kB // 表示当前系统可用物理内存总数

MemFree: 14455324 kB // 表示当前系统剩余空闲物理内存

// 表示系统中可使用页面的数量(空闲页面、文件映射页面、可回收的页面)

公式:

可使用页面数量=空闲页面+文件映射页面+可回收页面-系统保留的页面

MemAvailable: 14873756 kB

Buffers: 54688 kB // 用于块层的缓存

Cached: 585220 kB // 用于页面高速缓存的页面

SwapCached: 0 kB // 统计交换缓存的数量

// 活跃的匿名页面(LRU_ACTIVE_ANON)和活跃的文件映射页面(LRU_ACTIVE_FILE)

Active: 1091584 kB

// 不活跃的匿名页面(LRU_INACTIVE_ANON)和不活跃的文件映射页面 (LRU_INACTIVE_FILE)

Inactive: 372708 kB

Active(anon): 819572 kB // 活跃的匿名页面

Inactive(anon): 6376 kB // 不活跃的匿名碳

Active(file): 272012 kB // 活跃的文件映射页面

Inactive(file): 366332 kB // 不活跃的文件映射碳

Unevictable: 16 kB // 不能回收的碳

Mlocked: 16 kB // 不会被交换到交换分区的碳

SwapTotal: 2097148 kB // 交换分析的大小

SwapFree: 2097148 kB // 交换分区的空闲空间大小

Dirty: 776 kB // 脏页的数量

Writeback: 0 kB // 正在回写的页面数量

AnonPages: 824428 kB // 统计有反向映射的页面

Mapped: 238420 kB // 统计所有映射到用户地址空间的内存缓存页面

Shmem: 7724 kB // 共享内存页面的数量

KReclaimable: 67156 kB // Linux 内核可回收的内存,包含回收的 slab 页面

Slab: 143680 kB // 所有 slab 页面

SReclaimable: 67156 kB // 可回收的 slab 页面

SUnreclaim: 76524 kB // 不可回收的 slab 页面

KernelStack: 12480 kB // 所有进程内核栈大小

PageTables: 42316 kB // 所有用于页表的页面数量

NFS_Unstable: 0 kB // 在 NFS 中 ,发送到服务器端但是还没有写入磁盘的页面

Bounce: 0 kB // 退回

WritebackTmp: 0 kB // 回写过程中的使用临时缓存

CommitLimit: 10278408 kB // 虚拟内存限值

Committed_AS: 4527116 kB // 表示系统已经分配的内存情况

VmallocTotal: 34359738367 kB // vmalloc 区域的总的大小

VmallocUsed: 27596 kB // 已使用的 vmalloc 区域总的大小

VmallocChunk: 0 kB // 最大的连续未被使用 vmalloc 区域

Percpu: 46080 kB // percpu 机制使用的页面 ,由 pcpu_nr_pages()函数来统

计

HardwareCorrupted: 0 kB // 当系统检测到内存的硬件故障时 ,会把有问题的页面删

除

AnonHugePages: 0 kB // 统计透明巨型页的数量

ShmemHugePages: 0 kB

ShmemPmdMapped: 0 kB // 使用透明巨型页并且映射到用户空间

FileHugePages: 0 kB

FilePmdMapped: 0 kB

CmaTotal: 0 kB

CmaFree: 0 kB

HugePages_Total: 0

HugePages_Free: 0

HugePages_Rsvd: 0

HugePages_Surp: 0

Hugepagesize: 2048 kB

Hugetlb: 0 kB

DirectMap4k: 161600 kB

DirectMap2M: 5081088 kB

DirectMap1G: 13631488 kB

root@ubuntu:/home/vico#

二、详细分析/proc/zoneinfo 节点信息

```
Marin Linux H
                           root@ubuntu: /home/vico
File Edit View Search Terminal Help
root@ubuntu:/home/vico# cat /proc/zoneinfo
                        DMA
Node 0, zone
  per-node stats
        nr_inactive_anon 2161
       nr_active_anon 258983
nr_inactive_file 94786
nr_active_file 130957
nr_unevictable 4
        nr_slab_reclaimable 31311
           __slab_unreclaimable 19771
_isolated_anon 0
            isolated_file 0
        workingset_nodes 0
        workingset_refault
        workingset_activate 0
workingset_restore 0
workingset_nodereclaim 0
           _anon_pages 260563
                         92841
           _mapped
           _file_pages 226329
_dirty 176
        nr_dirty
           writeback 0
        nr_writeback_temp 0
```

THE WAR WAR THE WAR TH

具体系统调用实现,在Linux内核源码函数设计如下:

```
1544
     static void zoneinfo_show_print(struct seq_file *m, pg_data_t *pgdat,
          seq_printf(m, "Node %d, zone %8s", pgdat->node_id, zone->name);
1548
          if (is_zone_first_populated(pgdat, zone)) {
             seq_printf(m, "\n per-node stats");
              for (i = 0; i < NR_VM_NODE_STAT_ITEMS; i++) {
                  seq_printf(m, "\n %-12s %lu",
                      vmstat_text[i + NR_VM_ZONE_STAT_ITEMS +
                     NR_VM_NUMA_STAT_ITEMS],
                     node page state(pgdat, i));
          seq_printf(m,
1563
1564
1565
```

```
root@ubuntu:/home/vico# cat /proc/zoneinfo
Node 0, zone
                  DMA
  per-node stats
      nr inactive anon 1592
      nr_active_anon 206450
      nr_inactive_file 96845
      nr_active_file 84139
      nr_unevictable 4
      nr_slab_reclaimable 30210
      nr slab unreclaimable 19212
      nr_isolated_anon 0
      nr_isolated_file 0
      workingset_nodes 0
      workingset_refault 0
      workingset activate 0
      workingset_restore 0
      workingset_nodereclaim 0
      nr_anon_pages 207679
      nr_mapped
                     59666
      nr file pages 181354
      nr_dirty
                   115
      nr writeback 0
      nr_writeback_temp 0
      nr shmem
                      1930
      nr_shmem_hugepages 0
      nr_shmem_pmdmapped 0
      nr_file_hugepages 0
      nr_file_pmdmapped 0
      nr_anon_transparent_hugepages 0
      nr_unstable 0
      nr vmscan write 0
      nr_vmscan_immediate_reclaim 0
      nr_dirtied
                   27385
                   8105
      nr_written
      nr_kernel_misc_reclaimable 0
  pages free
                 3976
         min
                   16
                   20
         low
                  24
         high
         spanned 4095
        present 3997
         managed 3976
         protection: (0, 2950, 15914, 15914, 15914)
```

```
nr_free_pages 3976
      nr_zone_inactive_anon 0
      nr_zone_active_anon 0
      nr_zone_inactive_file 0
      nr_zone_active_file 0
      nr_zone_unevictable 0
      nr_zone_write_pending 0
      nr_mlock
                     0
      nr_page_table_pages 0
      nr_kernel_stack 0
      nr_bounce
                     0
      nr_zspages
                    0
      nr_free_cma
                    0
      numa_hit
                     0
                     0
      numa_miss
      numa_foreign 0
      numa_interleave 0
      numa_local
                    0
      numa_other
                     0
  pagesets
    cpu: 0
               count: 0
               high: 0
               batch: 1
  vm stats threshold: 2
  node_unreclaimable:
  start_pfn:
                DMA32
Node 0, zone
                 765443
  pages free
         min
                   3128
                   3910
         low
                  4692
         high
        spanned 1044480
         present 782288
         managed 765904
         protection: (0, 0, 12964, 12964, 12964)
      nr free pages 765443
      nr_zone_inactive_anon 0
      nr_zone_active_anon 0
      nr_zone_inactive_file 0
      nr_zone_active_file 0
      nr_zone_unevictable 0
      nr_zone_write_pending 0
      nr_mlock
                     0
```

```
nr_page_table_pages 0
      nr_kernel_stack 0
      nr_bounce
      nr_zspages
                  0
      nr_free_cma
      numa_hit
                   16
      numa_miss
                    0
      numa_foreign 0
      numa_interleave 1
      numa_local
                   16
      numa other
 Pagesets // // 表示每个 CPU 内存分配器中每个 CPU 缓存的页面数据信息
    cpu: 0
              count: 400
              high: 378
              batch: 63
 vm stats threshold: 12
 node_unreclaimable: 0 // 表示页面回收失败的次数
                     4096 // 表示内存管理区的起始页帧号
 start_pfn:
Node 0, zone
              Normal
                2806651
 pages free
                 13750
        min
                 17187
        low
                 20624
        high
        spanned 3407872
        present 3407872
        managed 3320750
        protection: (0, 0, 0, 0, 0)
      nr_free_pages 2806651
      nr_zone_inactive_anon 1592
      nr_zone_active_anon 206450
      nr zone inactive file 96845
      nr_zone_active_file 84139
      nr_zone_unevictable 4
      nr_zone_write_pending 115
      nr_mlock
      nr_page_table_pages 10576
      nr_kernel_stack 11904
                   0
      nr_bounce
                  0
      nr_zspages
      nr_free_cma 0
                   877306
      numa_hit
                    0
      numa_miss
      numa_foreign 0
```

```
numa_interleave 32733
     numa_local
                877306
     numa_other
                0
 pagesets
   cpu: 0
            count: 191
            high: 378
            batch: 63
 vm stats threshold: 16
 node_unreclaimable: 0
                  1048576
 start pfn:
Node 0, zone
          Movable
 pages free
              0
       min
              0
       low
              0
       high
       spanned
              0
       present 0
       managed 0
       protection: (0, 0, 0, 0, 0)
Node 0, zone
           Device
             0// 表示此内存管理区中空闲页面的数量
 pages free
              0 // 表示此内存管理区处于最低水位的页面数量
       min
              0// 表示此内存管理区处于低水位的页面数量
       low
              0 // 表示此内存管理区处于高水位的页面数量
       high
       spanned 0 // 表示此内存管理区包含的页面数量
       present 0 // 表示此内存管理区里实际管理的页面数量
       managed 0 // 表示此内存管理区中被伙伴系统管理的页面数量
       protection: (0, 0, 0, 0, 0) // 表示此内存管理区预留的内存
root@ubuntu:/home/vico#
```