MQTT (Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输协议)

目前MQTT代理的主流平台有下面几个:

• Mosquitto: https://mosquitto.org/

• VerneMQ: https://vernemq.com/

• EMQTT: http://emqtt.io/

这里我们选择mosquitto开源项目。

1下载和编译mosquitto

这里我们主要讲解Linux Ubuntu系统安装Mosquitoo,其他平台请参考官方https://mosquitto.org说明。

1.1 安装mosquitto所需要依赖

sudo apt-get install uuid-dev

1.2 下载和编译安装源码包

下载

wget https://mosquitto.org/files/source/mosquitto-2.0.15.tar.gz





https://mosquitto.org/download/







Source

- mosquitto-2.0.15.tar.gz (GPG signature)
- Git source code repository (github.com)

Older downloads are available at https://mosquitto.org/files/

解压源码

```
tar -zxvf mosquitto-2.0.15.tar.gz
cd mosquitto-2.0.15
```

编译与安装源码

```
make
sudo make install
```

1.3 编译过程中可能遇到的问题:

1.3.1编译找不到openssl/ssl.h或者报链接错误

```
/home/lqf/Ovoice/mqtt/mosquitto-
2.0.15/apps/mosquitto_ctrl/../../src/password_mosq.c:177: undefined reference to 
EVP_MD_CTX_new'
/home/lqf/Ovoice/mqtt/mosquitto-
2.0.15/apps/mosquitto_ctrl/../../src/password_mosq.c:182: undefined reference to 
EVP_MD_CTX_free'
../../lib/libmosquitto.so.1: undefined reference to `OPENSSL_sk_num'
../../lib/libmosquitto.so.1: undefined reference to `SSL_CTX_up_ref'
../../lib/libmosquitto.so.1: undefined reference to `OPENSSL_sk_pop_free'
../../lib/libmosquitto.so.1: undefined reference to `OPENSSL_sk_value'
../../lib/libmosquitto.so.1: undefined reference to `OPENSSL_init_crypto'
../../lib/libmosquitto.so.1: undefined reference to `SSL_CTX_set_options'
../../lib/libmosquitto.so.1: undefined reference to `TLS_client_method'
../../lib/libmosquitto.so.1: undefined reference to `ASN1_STRING_get0_data'
```

【解决方法】——安装openssl,**并且要注意版本,比如安装1.1.1a (我之前本地安装的1.1.1g版本不行,** tag**时间 21 Apr 2020)**

```
git clone https://gitee.com/mirrors/openssl.git
cd openssl
git checkout OpenSSL_1_1_1a
   ./config
make
sudo make install
sudo ldconfig
```

```
lqf@ubuntu:~/0voice/mqtt/openssl$ openssl version
OpenSSL 1.1.1a 20 Nov 2018
```

覆盖已有的openssl版本,最后做备份

这一步很凶险(覆盖原有的openssl版本),**如果是虚拟机请先创建快照,如果是云服务器也先在web控制台创建快照。**

```
sudo cp -arf /usr/local/lib/libcrypto.* /usr/lib/x86_64-linux-gnu/
sudo cp -arf /usr/local/lib/libssl.* /usr/lib/x86_64-linux-gnu/
```

然后在mqtt目录,一定要先make clean,再重新make。

1.3.2 编译过程找不到ares.h

```
sudo apt-get install libc-ares-dev
```

1.3.3 编译过程找不到uuid/uuid.h

```
sudo apt-get install uuid-dev
```

1.3.4 编译过程找不到: cjson/cJSON.h

```
git clone https://github.com/DaveGamble/cJSON.git
cd cJSON
make
sudo make install
```

1.3.5 使用过程中找不到libmosquitto.so.1

error while loading shared libraries: libmosquitto.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory

【解决方法】——修改libmosquitto.so位置创建链接

```
sudo ln -s /usr/local/lib/libmosquitto.so.1 /usr/lib/libmosquitto.so.1
```

更新动态链接库

sudo ldconfig

2 匿名登录测试

2.1 启动服务器、开启发布、订阅终端

首先打开三个终端,

1. 启动代理服务: mosquitto -v

-v 详细模式 打印调试信息 默认占用: 1883端口

2. 订阅主题: mosquitto_sub -v -t hello

-t 指定订阅的主题, 主题为: hello

-v 详细模式 打印调试信息

- 3. 发布内容: mosquitto_pub -t hello -m world
 - -t 指定订阅的主题, 主题为: hello
 - -m 指定发布的消息的内容

发布内容后,在订阅主题窗口收到打印

lqf@ubuntu:/usr/lib/x86_64-linux-gnu\$ mosquitto_sub -v -t hello
hello world

2.2 启动服务端时指定配置文件

上面使用的都是默认配置,如需修改服务器的配置信息需要修改:
mosquitto源码目录下的配置文件mosquitto.conf 或者/etc/mosquitto/mosquitto.conf文件
在启动服务器时使用命令: mosquitto -c mosquitto.conf -d(在mosquitto安装目录下)
这里-d是后台运行。

3 mosquitto用户名密码配置

基于Mosquitto服务器已经搭建成功,大部分都是采用默认的是允许匿名用户登录模式,正式上线的系统需要进行用户认证。

3.1 用户参数说明

Mosquitto服务器的配置文件为/etc/mosquitto/mosquitto.conf,关于用户认证的方式和读取的配置都在这个文件中进行配置。

- allow_anonymous 允许匿名
- password_file密码文件
- acl_file 访问控制列表

3.2 修改mosquitto.conf

先拷贝mosquitto.conf.example—份为mosquitto.conf

不允许匿名
allow_anonymous false
配置用户密码文件
password_file /etc/mosquitto/pwfile
配置topic和用户
acl_file /etc/mosquitto/aclfile

修改后比如

```
#include_dir
# 不允许匿名
allow_anonymous false
# 配置用户密码文件
password_file /etc/mosquitto/pwfile
# 配置topic和用户
acl_file /etc/mosquitto/aclfile
```

3.3 添加用户信息

添加用户名 Ovoice_mqtt, 密码123456 (自己根据实际情况修改用户名和密码,这里只是演示)

```
sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwfile Ovoice_mqtt
```

按提示输入 Ovoice_mqtt对应的密码即可。

自动生成密码文件:/etc/mosquitto/pwfile,对应mosquitto.conf配置的"password_file/etc/mosquitto/pwfile"路径。

3.4 添加topic和用户的关系

先创建aclfile

```
sudo cp aclfile.example aclfile
```

在该文件末尾添加以下内容

```
user Ovoice_mqtt
# write发布权限,mtpic/#代表mtopic这个前缀的主题,以/分割前缀
topic write mtopic/#
# read订阅权限,mtpic/#代表mtopic这个前缀的主题,以/分割前缀
user Ovoice_mqtt
topic read mtopic/#
```

比如主题

- mtopic
- mtopic/1
- mtopic/2
- mtopic/1/2

等

3.5 用户认证测试

重启Mosquitto

通过Ctrl+C关闭mosquitto,然后通过下面命令启动Mosquitto

```
mosquitto -v -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
```

(订阅端) 客户端启动:

```
mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -t mtopic -u Ovoice_mqtt -P 123456
```

可以订阅多个主题

```
mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -t mtopic -t mtopic/1 -u Ovoice_mqtt -P 123456
```

(发布者) 客户端启动:

```
mosquitto_pub -h 127.0.0.1 -t mtopic -u Ovoice_mqtt -P 123456 -m "test, you can receive"
```

可以发布给多个主题

```
mosquitto_pub -h 127.0.0.1 -t mtopic -t mtopic/1 -u Ovoice_mqtt -P 123456 -m "test, you can receive"
```

即是如果需要发布多个主题则多个 -t mtopic -t mtopic/1

4 参考

- mosquitto --用户配置 及权限管理 https://www.cnblogs.com/saryli/p/9820532.html
- MQTT服务器搭建--Mosquitto用户名密码配置 https://blog.csdn.net/u012377333/article/details/69397124