
centos7 설치 및 설정

- ▼ virtualbox, centos7
 - <u>참조 링크</u>
 - ▼ cent os 설치


<u>참조링크1(centos 설치)</u>

<u>참조링크2(파티션 관련)</u>

- 참조링크1을 따라서 부팅까지 진행(유의 사항, 메모리 8GB 용량 100GB)
- 키보드에 영어(미국) 추가




• 소프트웨어 선택을 누른 후 개발 및 창조를 위한 워크스텡션 선택



- 설치 대상을 눌러 "파티션을 설정합니다" 선택 후 완료 클릭
- 해당 부분 클릭하면 파티션 생성



• 루트 디렉토리의 용량을 -2GB해서 적용해주고 파일 시스템을 ext4로 변경(밑 사진의 용량은 신경x)



• swap 용량을 최초 설정한 8GB에 +2GB를 한 10GB로 설정

swap 영역은 RHEL에서 추천하는 다음 계산을 따른다.

○ 메모리가 2GB 이하 : 물리 메모리의 2배


○ 메모리가 2GB 이상 : 물리 메모리 + 2GB




• boot 디렉토리의 파일 시스템도 ext4로 변경 (밑 사진 용량 신경 x)



- 완료 키를 누르고 변경 사항 적용
- 네트워크 및 호스트명을 눌러 이더넷 활성화 시키기



• root 암호 및 사용자 생성



- 설치가 끝나면 os 재부팅 진행, 라이센스 동의 후에 네트워크 연결 확인하고 설정 완료 클릭
- ▼ cpu2개 설정

<u>참조 링크</u>

• 해당 가상머신의 설정버튼 클릭



• 설정-시스템-프로세서 프로세서 개수 2개로 설정



• 터미널에서 명령어 실행했을 때 core 2개로 나오는 것 확인

```
[jes@localhost ~] $ cat /proc/cpuinfo
processor
                : GenuineIntel
vendor_id
cpu family
                : 6
model
                  94
model name
                  Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz
stepping
microcode
                : Oxffffffff
cpu MHz
                : 2591.998
                : 6144 KB
cache size
physical id
siblings
                  2
                  0
core id
cpu cores
```

▼ selinux

• 터미널에 sestatus 명령어 입력해서 상태 확인

```
[jes@localhost ~]$ sestatus
SELinux status:
                              enabled
SELinuxfs mount:
                               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:
                             /etc/selinux
Loaded policy name:
                              targeted
Current mode:
                              enforcing
Mode from config file:
                             enforcing
Policy MLS status:
                              enabled
Policy deny_unknown status: allowed
Max kernel policy version:
                              31
```

• su - 명령어 실행 후

vi /etc/selinux/config 명령어 실행

```
[jes@localhost ~]$ su -
암호:
마지막 로그인: 목 4월 1 18:14:12 KST 2021 일시 :0
[root@localhost ~]# vi /etc/selinux/config
```

SELINUX=disabled로 변경 후 저장
 i를 눌러 입력모드로 전환, esc → wq 엔터 누르면 저장

```
# This file controls the state of SELinux on the {
# SELINUX= can take one of these three values:
# enforcing - SELinux security policy is enfor
# permissive - SELinux prints warnings instead
# disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of three values:
# targeted - Targeted processes are protected,
# minimum - Modification of targeted policy. (
# mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

vi /etc/sysconfig/selinux 명령어 실행해서 똑같이 진행

• reboot 후 sestatus 명령어 입력해서 확인

[jes@localhost ~]\$ sestatus SELinux status: disabled

▼ 방화벽

• su - 명령어를 통해 root 계정으로 로그인 후 systemctl disable firewalld 명령어 실행(재부팅시 방화벽 실행하지 않기)

```
[jes@localhost ~]$ su -
암호:
마지막 로그인: 월 4월 5 14:17:59 KST 2021 일시 pts/0
[root@localhost ~]# systemctl disable firewalld
```

• firewall-cmd —status 명령어 실행 후 not running 확인

```
[ jes@localhost ~] $ firewall-cmd --state
not running _
```