Solrex Linux Cheatsheet

© 2009 — Solrex Yang — License CC [by nc sa]

目录

环境变量1	进程管理2
修改环境变量1	系统服务控制2
基本命令1	声音控制2
查看帮助1	Bash Shortcuts2
目录操作1	VIM2
文件操作1	
文件搜索1	Emacs2
输入、输出和重定向1	SED & AWK2
压缩和解压1	SED2
网络控制	AWK3
网络管理1	LFTP3
网络应用2	CCII
软件管理2	SSH3
文本操作	GCC3
定时执行命令2	GDB3

环境变量

EDITOR	偏好的文本编辑器,被 svn 等程序读取
HOME	当前用户的家目录
JAVA_HOME	Java 程序主目录
LANG	用户使用的语言,被 man 等程序读取
LD_LIBRARY_PATH	动态链接库搜索路径,用冒号:分隔
PATH	可执行程序搜索路径,用冒号:分隔
PWD	当前目录
TERM	终端类型
USER	当前用户名
http_proxy	http代理:http://user:passwd@host:1080
sock_proxy	sock代理:同上

修改环境变量

<pre>export PATH=~/bin:\$PATH</pre>	添加~/bin 到环境变量 PATH 中
export LANG=zh	设置环境变量 LANG 为 zh 中文
export	显示所有 export 的环境变量
unset http_proxy	删除环境变量 http_proxy
set	显示所有 shell 变量和函数

基本命令

查看帮助

man lftp	查看lftp命令的手册,q退出(下以lftp为例)
man -k lftp	搜索匹配 lftp 命令的手册,正则表达式
lftphelp	打印 cmd 的帮助信息,适用于大多数命令
info lftp	查看 lftp的 info 文档,比 man 更详细

目录操作

cd	回到家目录
cd -	回到前一目录
cd dir	进入dir目录
dirs -v	列出当前的目录栈,前面加上序号
mkdir dir	创建 dir 目录
mkdir -p dir	递归创建目录树
popd +n	删除目录栈第 n 项

pushd +n	进入目录栈第n项,并将该项重新压入栈顶
pushd dir	进入 dir 目录,并将 dir 压入目录栈
rm -rf dir	强制删除dir目录及所有内容
rmdir dir	删除 dir 目录(空)

文件操作

~!! <i>!</i>	
<pre>chmod u+x file</pre>	为 file 拥有者增加可执行权限, 另外 u 可替换
	为: g组,o其他人,a所有人; +可替换为-去
	除; x 可替换为: r 读, w 写, X 仅目录。
chmod 0755 file	设置 file 的权限位为 755: rwxr-xr-x
chgrp grp file	改变 file 所属组为 grp
chown user file	改变 file 拥有者为 user
diff file1 file2	比较两个文件内容
diff -Naur old new	生成 patch 文件的标准选项
file file	查看文件类型
rm file	删除文件 file
rm *.txt	删除所有以.txt 结尾的文件
touch file	更新 file 文件时间戳,或创建空文件 file
ln -s file link	建立到 file 的链接 link, 操作数亦可为目录

文件搜索

<pre>find dir -iname "*.c"</pre>	查找 dir 目录及子目录中以.c 结尾的文件
	或目录,忽略文件名大小写
find dir -type f	查找dir目录及子目录中所有文件
locate -b menu.lst	列出文件名中包含 menu.lst 的文件
ls	列出当前目录下文件
lscolor=auto	用不同颜色高亮显示不同类型的文件
ls -a	列出所有文件
ls -l	列出文件的详细信息
ls -t	以时序列出文件
ls -h	使用用户友好的文件大小: 1K, 2M,3G
ls dir	列出dir目录下文件
tree dir	列出以dir为根的目录树

输入、输出和重定向

柳八、柳山和圭龙門	
0	标准输入 stdin 的文件描述符
$\frac{0}{2}$	标准输出 stdout 的文件描述符
2	标准错误 stderr 的文件描述符
cat file	输出 file 内容
cat file1 file2	连续输出 file1 和 file2
echo "hello"	输出 hello 并换行
echo -n "hello"	输出 hello,不换行
echo -e "hello\tyou"	开启反斜线转义字符识别
echo \$PATH	输出 PATH 环境变量内容
read name	读取输入并赋给 name 变量
tee file	将 stdin 同时复制到 stdout 和 file
	管道符,用于连接两个程序。示例:将 ps
示例:	结果通过管道传递给 tee,然后输出到屏
ps -e tee file	幕,同时保存到 file
<pre>ls > fnile</pre>	将 ls 的 stdout 重定向到 file
<u>ls >> file</u>	将 ls 的 stdout 重定向到 file(追加)
ls &> file	将 ls 的 stdout 和 stderr 重定向到
	file
ls > file 2>&1	同上
<pre>ls > file1 2>file2</pre>	将 ls 的 stdout 重定向到
	file1,stderr 重定向到 file2
<pre>sort < file</pre>	将 file 内容重定向到 stdin 进行排序
<pre>sort < file1 > file2</pre>	将排序结果重定向到 file2

压缩和解压

将 file 压缩为 file.bz2
解压 file.bz2
将 file 压缩为 file.gz
解压 file.gz
将 dir打包为 dir.tar
将 dir 打包并用 gzip 压缩
将 dir 打包并用 bzip2 压缩
在当前目录下解开 tar 包
在当前目录下解开 tar.gz 包
在当前目录下解开 tar.bz2 包
将 di r 打包并用 zip 压缩
解压 dir.zip

网络控制

dhclient wlan0	在wlan0接口上使用dhcp自动获取
	IP 和网络配置
ifconfig eth0 192.168.0.2	2 配置网络接口 eth0 的 IP 为
netmask 255.255.255.0 up	192.168.0.2,子网掩码为
	255.255.255.0,并启动之
ifconfig eth0 down	美闭网络接口 eth0
ifconfig eth0 dhcp	配置网络接口 eth0 为 dhcp
<u>iwlist</u> wlan0 scan	在wlan0接口上扫描无线网络
<pre>iwconfig wlan0 essid</pre>	配置 wlan0 接口连接到名为
TPLINK-HOME key	TPLINK-HOME 的 WEP 无线网络,使
s:password	用 ascii 密钥 password
route add default gw	添加 192.168.0.1 为缺省的网关
192.168.0.1	
<pre>/etc/init.d/network[ing]</pre>	启动、停止、重启所有网络接口
start stop restart	
/etc/network/interfaces	保存网络配置的文件
/etc/resolv.conf	保存 DNS 服务器地址列表的文件
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

/etc/network/interfaces 示例:

The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
#iface eth0 inet dhcp
iface eth0 inet static
address 192.168.0.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
#auto wlan0
#iface wlan0 inet dhcp
#wireless-essid TPLINK-HOME
#wireless-key s:password

/etc/resolv.conf 示例:

Generated by NetworkManager nameserver 192.168.0.1

网络管理

ifconfig	显示接口,IP,MAC等网络信息
ping 192.168.0.1	向某 IP 发送 ICMP 报文,诊断连接
<pre>ping6 ipv6.google.com</pre>	向某 IPv6 发送 ICMP 报文
tracepath baidu.com	显示到某 v4 主机的路由路径
tracepath6 ipv6.google.com	显示到某 v6 主机的路由路径
netstat -a	显示所有网络连接信息

netstat -tl	显示本机监听的 TCP 端口连接
host -a solrex.cn	查询 sol rex. cn 域名对应 IP
nslookup solrex.cn	查询 sol rex. cn 域名对应 IP
dig solrex.cn	同上,但更强大,因而更难用
nslookup solrex.cn server	向 DNS 服务器 server 查询域名
nslookup ip	通过 ip 反查域名
whois solrex.cn	查询 sol rex. cn 的域名信息
lsof -i:22	查看监听端口 22 的进程, root 权限

网络应用

wget url	下载 url 指向的网页或者文件
wget -c url	同上,但支持断点续传
curl url > file	下载 url,保存到 file
<pre>curl -0 abc.cn/[1-9].jpg</pre>	批量下载文件
w3m url	命令行网页浏览器
lynx url	命令行网页浏览器
w3m -dump url	将网页 dump 为文本文件

软件管理

Debian Ubuntu	Knonnix	(root 权限或 sudo 执行)
Debian, obuntu	, KIIOPPIA	

Debian, Obunitu, Knoppix (100t 权限数 Sudo 预门)		
<pre>apt-get install curl</pre>	从软件仓库中下载并安装软件 curl	
aptitude install curl	同上,apt 系列命令一般需要网络连接	
apt-get remove curl	移除 curl,	
aptitude remove curl	同上	
apt-get purge curl	移除 curl 并配置文件	
aptitude purge curl	同上	
apt-get update	更新可用软件列表	
apt-get upgrade	更新系统中所有软件	
<pre>apt-get dist-upgrade</pre>	跨版本升级所有软件	
apt-cache show curl	显示 curl 软件包信息	
<pre>apt-cache pkgnames fi</pre>	显示以 fi 开头的软件包	
<pre>apt-cache search curl</pre>	在软件包信息中搜索包含 curl 的包	
<pre>dpkg -i curl-xx-x.deb</pre>	安装手动下载的 deb 软件包	
<pre>dpkgget-selections</pre>	将系统中所有软件的选择状态输出到	
<pre>> install.list</pre>	install.list	
<pre>dpkgset-selections <</pre>	<依据 install.list 标记软件选择状	
install.list	态,使用下面一条命令应用修改	
apt-get dselect-upgrade	根据选择状态的修改更新所有软件	
Redhat, Fedora, 红旗(root 权限或 sudo 执行)		
yum	网络安装命令	
rpm -ivh curl-x-xx.rpm	安装手动下载的 rpm 软件包	
	用下载的 rpm 软件包升级某软件	

立太操作

人一乐厂	
sort file	对文件内容排序
head file	输出文件头,默认为前10行
tail file	输出文件尾,默认为末 10 行
more file	分页查看文件内容,q退出
less file	插件文件内容,q退出
cut	文本截取工具,适用以字符和字节单位截取字串
grep	常用文本搜索命令,详见章节: GREP
sed	常用文本搜索替换命令,详见章节: SED & AWK
awk	常用列表文本处理命令,详见章节: SED & AWK

定时执行命令

echo "beep"	at 21:00	在 21 点执行 beep 命令响铃
crontab -e		编辑 crontab 任务列表
	F.	

crontab 内容示例:

m h dom mon dow command
每天 0:00 执行 beep
0 0 * * * /usr/bin/beep
每天 8 点 15 和 45 执行~/bin/getup.sh 脚本
15,45 8 * * 5 ~/bin/getup.sh
每 5 分钟执行一次 beep
*/5 * * * * /usr/bin/beep

进程管理

ps -e	列出所有进程
ps aux	列出所有进程的详细信息
kill 2712	杀死 PID 为 2712 进程
kill -9 PID	将信号 9(KILL) 发送给进程 PID
pgrep firefox	查询 firefox 的进程 PID
kill `pgrep ssh`	杀死名称中包含 ssh 的进程
killall firefox	杀死所有命令名中包含 firefox 的进程
killall -e ps	杀死所有命令名精确匹配 ps 的进程
top	列出正在运行的进程,动态刷新
<alt>-F2</alt>	调出 KDE 或 GNOME 的程序程序启动器
<ctrl>-<esc></esc></ctrl>	调出 KDE 的任务管理器
lsof -p PID	查看进程 PID 打开的所有文件
lsof -c proc	查看进程名 proc 打开的所有文件

系统服务控制

sysv-rc-conf 管理/ect/rc.0~S启动项,q退出

声音控制

alsamixer alsa 混音器,调整音量和话筒输入等

BASH SHORTCUTS

在 bash 下可用的快捷键。

<esc>-d</esc>	从当前位置删除到行尾
<esc>-t</esc>	交换光标前面两个词
<ctrl>-a</ctrl>	将光标移动到行首
<ctrl>-e</ctrl>	将光标移动的行尾
<ctrl>-k</ctrl>	从当前位置删除到行尾
<ctrl>-u</ctrl>	从当前位置删除到行首
<ctrl>-w</ctrl>	删除前一个词
<ctrl>-t</ctrl>	交换光标前面两个字符
<ctrl>-r</ctrl>	在命令历史中搜索
<ctrl>-l</ctrl>	清屏
<ctrl>-z</ctrl>	停止当前运行程序并将其转入后台
<ctrl>-d</ctrl>	结束当前运行程序,前台
<ctrl>-v</ctrl>	输入特殊字符,如 ^M, ^I 等
<ctrl>-d</ctrl>	输入命令时,删除当前字符
<ctrl>-d</ctrl>	输入内容时,代表 EOF
<shift>-Up,PgUp</shift>	在虚拟终端中向下移,或者向上翻屏
<shift>-Dn,PgDn</shift>	在虚拟终端中向上移,或者向下翻屏

VIM

vim 是*nix 系统最流行的文本编辑器之一。

vim file	使用vim打开某文件
gvim file	使用 GUI 界面 vim 打开某文件
vimdiff file1 file2	使用 vim 比较两个文件
<esc></esc>	切换为普通模式
i	切换为插入模式
V	切换为可视模式
V	切换为块模式
vimdiff file1 file2 ≤Esc> i	使用 vim 比较两个文件 切换为普通模式 切换为插入模式 切换为可视模式

/abc	在下文中查找 abc
?abc	在上文中查找 abc
n N	继续查找:下一个 上一个
:1,\$s/abc/def/g	在全文中替换 abc 为 def,正则表达式
:make	在 vim 中执行 make 命令
:W	保存修改
: q	退出
:q!	强制退出
: wq	保存然后退出
:set nobackup	设置不保存备份文件
:set fencs=utf-8,cp936	
:set ignorecas	设置搜索时忽略大小写
:set number	设置显示行号
:set tabstop=4	设置 tab 占位等同 4 空格,默认 8
:set list	显示非打印字符
:syntax on off	打开 关闭语法高亮
:colorscheme seashell	使用不同的颜色主题,需手动下载
~/.vimrc	vim的运行控制文件(run control)
FMACS	

Emacs 是*nix 系统最流行的文本编辑器另外一个之一。

emacs file	使用 Emacs 打开某文件
emacs -nw file	使用文本界面 Emacs 打开某文件
C-x C-f	创建/打开文件
C-x C-c	退出 Emacs
C-x b	切换编辑缓冲区
C-x k	关闭编辑缓冲区
C-x C-s	保存文件
C - s	渐近式搜索
C-r	反向渐近式搜索
C-M-s	正则表式达搜索
M-x replace-string	字符串替换
C - @	开始标记
C - w	剪切
M-w	复制
C - y	粘贴
M-x font-lock-mode	切换关键字高亮模式
C - g C	中断命令执行
C	撤消操作
<u>C - k</u>	删除行
C-x C-q	切换编辑缓冲区只读模式
~/.emacs	Emacs 的配置文件
OED 0 414/1/	

SED & AWK

SED

sed 是对文本流进行过滤处理的工具,依赖正则表达式(PTN)

	基 本应用
sed 'CMD' in > out	用 CMD 处理输入 in,输出到 out
CMD:=[定位命令]编辑命令	CMD 一般由定位命令和编辑命令组成
	定位命令
X	第x行
x,y	第x到第y行
x,y!	不包括第 x 到 y 行
/pattern/	匹配模式 pattern 的行
x,/pattern/	第 x 行到匹配 pattern 行
/pattern/,x	匹配 pattern 行到第 x 行
/PTN1/,/PTN2/	从匹配 PTN1 行到匹配 PTN2 行

编辑命令
打印定位行
打印定位行每行行号
在定位行每行后附加文本行 TXT
在定位行每行前插入文本行 TXT
删除定位行
用新文本 abc 替换定位行文本
用新文本 abc 替换匹配模式 PTN
匹配第1个模式后即退出
附加 file 中文本
同 r, 但仅附加一行
应用举例
打印第5到最后一行
打印包含 2008 的行号
在最后一行后添加一行#END
在第1行前添加一行#include
删除输入中的1到3行
删除包含 2008 的行,正则表达式
n 将第1到4行替换为#include
替换输入中 2008 为 2009
in 替换操作应用于第5行到最后一行
in 在 2008 前面添加 May
in 在 May 后面添加 2008
在第5行后插入a.txt 中内容
在包含 2008 下一行插入 a.txt 内容
插入a.txt的第一行

AWK

awk '{print \$2}' 提取标准输入流每行第二个字段值

LFTP

Iftp 是 Linux 下总常用也最强大的命令行 ftp 工具。

•	
lftp -u root 192.168.0.1	
lftp -p 8021 192.168.0.1	L 使用指定端口登录 FTP 站
> user solrex	用户名 sol rex,等待提示密码输入
<pre>> set ftp:charset GBK</pre>	
> set <u>file:charset</u> UTF-8	B设置本地文件名编码为UTF-8
> ls	列出站点目录
> !ls	列出本地目录
> ! cmd	cmd 加!即为在本地执行
> lcd	改变本地目录
> get file	下载文件 file 到本地目录
> mget *.doc	下载匹配通配符的所有文件
> pget file	多线程下载文件,用处不大
> mirror dir	镜像 FTP 目录到本地, 慎用
> put file	上传文件 file 到远程目录
> mput *.doc	上传匹配通配符的所有文件
> mirror -R dir	逆 mirror,即上传
> help	打印帮助信息
> help cmd	打印关于 cmd 命令的帮助信息
> exit	退出lftp
~/.ftprc	用户运行控制文件

SSH

ssh 是远程登录 ssh server 的工具

ssh	<pre>me@aix.unix-center.net</pre>	登录 Unix-Center 体验中心
ssh	user@host	以 user 登录某主机,默认端口 22
ssh	user@host -p 2222	以默认端口 2222 登录某主机

ssh -C -f -N -g -R	将远程 ssh 服务器主机 ipl 端口
port1:127.0.0.1:port2	port1映射到本机端口 port2
user@ip1	
ssh -C -f -N -g -L	将本机端口 port1 映射到服务器主
port1:ip2:port2 user@ip1	机 ip2 端口 port2
ssh -C -f -N -g -D port1	在本机 port1 建立一个 socks 代
user@ip1	理,所有通信被转发到服务器 ip1
<pre>scp file user@ip1:~/</pre>	将 file 通过 ssh 上传到 ip1 上
<pre>scp user@ip1:~/file .</pre>	将 file 通过 ssh 下载到本机
<pre>scp -r dir/ user@ip1:~/</pre>	将目录 dir 上传到 ip1 上
scp -P 2222	将目录 dir 下载到本机,使用非默
user@ipl:~/dir/ .	认 ssh 端口 2222
sftp user@host	以 sftp 方式登录 ssh 主机

GCC

gcc 是*nix 下最流行的编译器集合。

gcc test.c	编译 test.c 为可执行文件 a.out
gcc -g test.c	编译时添加调试信息
gcc test.c -o test	编译的可执行文件输出为test
gcc -02 test.c	以优化水平 2 编译 test.c
g++ test.cpp	编译 test.cpp,C++程序
<pre>gcc -std=c99 test.c</pre>	以 ISO C99 兼容标准编译,默认为 gnu89
gcc -c test.c	编译成目标文件,默认输出到 test.o
gcc -S test.c	编译成汇编代码,默认输出到 test.s
gcc test.c -lm	编译时链接数学库

GDB

gdb 是 GNU 的调试工具。

gdb a.out	用 gdb 开始调试 a.out,需用 gcc -g 编译
gdbpid=2002	用 gdb 调试正在运行的 PID 为 2002 的进程
> r	开始运行程序
> c	继续运行程序
> b 10	在当前源文件第十行设置断点
> b foo	在函数 foo 入口设置断点
> b a.c:10	在a.c的第十行设置断点
> b *0xabcdefgh	在内存的 0xabcdefg 位置设置断点
> S	单步执行
> stepi	单指令执行
> list	列出当前运行位置附近源文件内容
> disassemble	反汇编当前运行位置附近机器指令
> p var	打印变量var内容
> p/x var	十六进制打印变量var内容
> info registers	打印计算机寄存器信息
> p/x \$eax	十六进制打印寄存器 eax 内容
> x/10 0xabcdef	查看内存位置 0xabcdef 及后 10 字的内容



©2009 Solrex Yang(杨文博) < http://solrex.cn > 版本:零点零三 二零零九年六月九日 协议:创作共享协议 (署名-非商业-相同方式共享)主页: http://share.solrex.cn/cheatsheet/slc