Que excelente notícia! Fico muito feliz que finalmente conseguimos resolver esse problema complexo de inicialização do KVM e as checagens rigorosas do WinBoat. Parabéns pela persistência!

Aqui está o resumo completo de **todas as etapas** que você executou, desde a instalação inicial até a automação final, organizadas para o seu usuário (jose) no Debian.

Guia Completo de Instalação e Configuração para WinBoat

I. Configuração Inicial e Dependências

A primeira etapa é garantir que o sistema tenha todos os softwares base e dependências de virtualização instaladas.

1. Instalar o Docker e KVM/Libvirt:

Bash

sudo apt update

sudo apt install docker.io docker-compose libvirt-daemon qemu-kvm

libvirt-daemon-system libvirt-clients bridge-utils

2. Instalar o FreeRDP 3.x.x (Requisito WinBoat):

Bash

sudo apt install freerdp3-x11

3. Instalar Compatibilidade de Firewall (iptables/nat):

Bash

Instala o utilitário iptables e a compatibilidade com nftables (Debian 13)

sudo apt install iptables iptables-nft

II. Configuração de Permissões e Módulos

A etapa mais crítica é garantir que seu usuário tenha acesso à virtualização e que os módulos corretos do kernel carreguem.

1. Adicionar o Usuário jose aos Grupos Necessários:

Rash

sudo usermod -aG docker jose sudo usermod -aG kvm jose sudo usermod -aG libvirt jose

2. Aplicar Novas Permissões:

 Faça Logout e Login Novamente (ou reinicie o PC) para que as novas associações de grupo tenham efeito.

3. Habilitar o Serviço Libvirt:

Bash

sudo systemctl enable libvirtd sudo systemctl start libvirtd

III. Automação Definitiva do KVM (Serviço Systemd)

O problema era que o KVM carregava, mas o arquivo de dispositivo /dev/kvm não era criado no boot. O serviço systemd corrige isso.

1. Criar o Arquivo de Serviço KVM:

Bash

sudo nano /etc/systemd/system/kvm-fix.service

Cole o conteúdo, garantindo o caminho correto /sbin/modprobe:

Ini, TOML

[Unit]

Description=Garante que o modulo KVM seja carregado e o dispositivo /dev/kvm seja criado

Wants=local-fs.target

[Service]

Type=oneshot

ExecStart=/sbin/modprobe kvm intel

ExecStartPost=/sbin/modprobe kvm

RemainAfterExit=true

[Install]

WantedBy=multi-user.target

2. Ativar o Serviço:

Bash sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable kvm-fix.service

IV. Correções de Checagem do WinBoat

Estas etapas garantem que o WinBoat encontre o FreeRDP e os módulos de rede, que eram as pendências finais.

1. Criar Link Simbólico para o FreeRDP:

Bash

O WinBoat procura 'xfreerdp', que agora é 'xfreerdp3' sudo In -sf /usr/bin/xfreerdp3 /usr/bin/xfreerdp

2. Carregar Módulos de Rede e NAT (Garantia):

Bash sudo modprobe iptable_nat sudo modprobe br_netfilter

V. Conclusão

Após executar todas as etapas acima, o sistema está configurado.

- 1. Reinicie o PC uma última vez para que o novo serviço kvm-fix.service entre em vigor.
- 2. Abra o WinBoat, e todos os requisitos estarão verdes, liberando o botão Next.

Problema Solucionado!