
Traders Business School · Editor

Guía del *Editor TBS*

Dónde está cada herramienta y cómo hacer un vídeo para redes de principio a fin, aunque nunca hayas editado.



Versión 1 · octubre 2026

Para Google Chrome o Microsoft Edge

CONTENIDO

Antes de empezar

01 Entrar y la pantalla de proyectos

02 El editor de un vistazo

03 Tu primer vídeo en 8 pasos

04 Medios

05 Editar

06 Mejorar el audio

07 Texto y subtítulos

08 Motions

09 Efectos

10 Color

11 Miniatura

12 Exportar

13 Reproductor y línea de tiempo

14 Atajos, guardado y equipo

15 Problemas frecuentes

Qué necesitas

Un ordenador con **Google Chrome** o **Microsoft Edge** actualizado. No hay que instalar nada. También funciona en portátiles pequeños y en el móvil, pero se trabaja mejor con una pantalla grande.

Tus vídeos no se suben

Los vídeos se procesan en tu ordenador y nunca salen de él. En la versión web solo se guarda el proyecto (cortes, textos, motions, color…) en tu cuenta, para que puedas seguir en otro momento.

Tutorial y ayuda

La primera vez que entras aparece un **recorrido guiado** de un minuto por el editor. Lo puedes repetir cuando quieras con el botón `?` de la barra superior, donde también está esta guía.


Entrar y la pantalla de proyectos

Tu cuenta. Un administrador te envía un **enlace de invitación**. Ábrelo, escribe tu nombre, tu correo y una contraseña (mínimo 10 caracteres) y ya estás dentro. Las siguientes veces entra con tu correo y contraseña.

Al abrir el editor ves la **pantalla de proyectos**:


1. **Proyecto nuevo**: empieza un vídeo desde cero.
2. **Importar proyecto**: abre un .zip que te haya pasado un compañero (incluye sus vídeos).
3. **Abrir carpeta**: abre un proyecto guardado en una carpeta de tu ordenador.
4. **Elegir carpeta**: la carpeta donde se guardarán todos tus proyectos (por ejemplo *Documentos/Proyectos TBS*). Se elige una vez.

> **Consejo.** Guarda los proyectos en una carpeta: así tienes los brutos, las versiones automáticas y las exportaciones juntos, como en Premiere o DaVinci.



02 · EL EDITOR DE UN VISTAZO

Seis zonas, una tarea cada una



1. **Barra superior.** Proyectos, menú del proyecto (guardar, versiones, compartir), nombre del vídeo, deshacer y rehacer.
2. **Menú de secciones.** Medios, Editar, Texto, Motions, Efectos, Color, Miniatura y Exportar, en el orden normal de trabajo.
3. **Herramientas** de la sección elegida.
4. **Propiedades.** Los ajustes de lo que tengas seleccionado (un clip, un subtítulo, una motion, un audio).
5. **Reproductor** con el resultado final, las zonas seguras de cada red y sus controles.
6. **Línea de tiempo** con las pistas de motions, subtítulos, vídeo y audio.
7. **Ayuda**: repetir el tutorial y abrir esta guía.
8. **Exportar**: el vídeo final en MP4.

> **Tamaños a tu gusto.** Arrastra los divisores entre zonas para agrandar el reproductor, las propiedades o la línea de tiempo. Doble clic en un divisor = tamaño por defecto.

Tu primer vídeo en 8 pasos

Este es el orden que funciona para un Reel, un TikTok o un Short. No hace falta usar todo: con los pasos 1, 2, 4 y 8 ya tienes un vídeo listo.

1
Importa

Medios › Elegir archivos, o arrastra el vídeo a la ventana. Aparece en la línea de tiempo.

2
Limpia

Editar › Quitar silencios y **Tomas repetidas**. Corta lo que sobre con `S`.

3
Mejora la voz

Editar › Mejorar el audio › Voz clara en todo el vídeo. Se oye al momento.

4
Subtítulos

Texto › Generar subtítulos y elige una plantilla TBS.

5
Ritmo

Efectos: un hook en los primeros segundos y algún zoom en las frases clave.

6
Motions

Un botón de llamada a la acción, un dato o un título en los momentos importantes.

7
Color y portada

Un look en **Color** y la portada en **Miniatura**.

8
Exporta

Exportar › Exportar MP4. Ya está listo para subir.


Antes de exportar, reproduce el vídeo entero con `Espacio` y mira que los textos no queden tapados por la interfaz de la red: activa las **zonas seguras** en el reproductor y elige la red (TikTok, Instagram, YouTube).

Medios


Todo lo que usa el proyecto: vídeos, fotos y audios.

1. **Elegir archivos** (o arrastrar a cualquier parte de la ventana): MP4, MOV, WEBM y fotos. Un audio (micro externo, música, voz en off) va a la **pista de audio**.
2. **En el proyecto**: la lista de archivos. `+` lo vuelve a añadir a la línea de tiempo; la papelera lo quita.
3. **Encuadre de vídeos horizontales**: cómo encajar un vídeo 16:9 en un formato vertical (recortado o con fondo desenfocado).
4. **Logo de la marca**: el logo que usan las motions.

> **Micro externo.** Si grabaste la voz aparte, impórtala y en Propiedades pulsa **Sincronizar automáticamente**: compara las formas de onda y la coloca en su sitio. Después activa **Usar solo este audio**.



Editar



1. **Cortes. Cortar** `S` parte el clip en el cursor; **Inicio aquí** `Q` y **Final aquí** `W` recortan; **Borrar clip** `Supr`.
2. **Quitar silencios.** Pulsa **Detectar silencios**: se marcan en rojo en la línea de tiempo. Ajusta el umbral y el margen y pulsa **Eliminar**.
3. **Mejorar el audio. Voz clara en todo el vídeo** (ver página siguiente).


Más abajo en la misma sección

- **Encuadre de la cabeza**: coloca tu cara en la zona buena de TikTok, fija o siguiéndote.
- **Tomas repetidas y muletillas**: detecta frases repetidas y "eh", "o sea"… para quitarlas de golpe (necesita los subtítulos generados).
- **Ritmo y transiciones**: zoom alterno en cortes del mismo plano y transiciones.
- **Editar con el texto**: borra palabras de la transcripción y se borran del vídeo.
- **Persona duplicada**: dos tomas tuyas en la misma imagen, hablando entre vosotros.

Mejorar el audio

Voz clara deja la voz limpia y cercana con un clic: quita el retumbe y el ruido de fondo entre frases, suaviza las eses, da presencia a la voz e iguala el volumen. **Se oye al reproducir** y sale igual en el MP4.

1. **Voz clara en todo el vídeo** (Editar): la activa en todos los clips a la vez.
2. **Voz clara** de un clip: selecciona el clip y abre **Corrección de audio** en Propiedades.
3. **Comparar**: escucha el sonido original para notar la diferencia.
4. **Ajustes finos**: quitar retumbe, reducir ruido de fondo, suavizar las eses, cuerpo, presencia, brillo, igualar volumen y fundidos de entrada y salida.




Música que no tapa la voz

Selecciona la música en la pista **Audio** y sube **Bajar mientras se habla**: la música baja sola cada vez que hablas y vuelve a subir en las pausas.

> **Al exportar**, el audio se ajusta a −14 LUFS (el nivel de Instagram, TikTok y YouTube) con limitador: suena igual de fuerte que el resto de vídeos y sin saturar.

Texto y subtítulos



1. **Subtítulos · Cajas de texto · Imágenes.** Las tres cosas de texto e imagen del vídeo.
2. **Generar** crea los subtítulos automáticos (la primera vez descarga el modelo de voz). **Plantillas** cambia el estilo. **Bloques** lista cada frase para corregirla.
3. **Plantillas TBS**: elige una y todo el vídeo cambia.
4. **Estilo**: tipografía, colores, efectos, animación y posición, para todo el vídeo o solo un bloque.
5. En el **reproductor**: arrastra el subtítulo para moverlo (con imán al centro). **Doble clic** para escribir encima; `Intro` = segunda línea.
6. En la **línea de tiempo**, cada bloque de subtítulo es un rectángulo verde: clic para seleccionarlo.


> **Palabras destacadas.** Un clic en una palabra la destaca con el color de la plantilla; otro clic la convierte en **título** grande. Los términos de trading en inglés (stop loss, price action…) se corrigen solos.

Motions

Elementos animados con el estilo TBS: botones de llamada a la acción, rótulos, títulos, datos y gráficos, listas, flechas, iconos oficiales y el logo.

1. Haz clic en una motion para **añadirla en el cursor**. Arriba puedes filtrar por tipo.
2. En el reproductor, **arrástrala** (con imán) y usa su barra: **Detrás de la persona**, duplicar, capas y borrar.
3. En Propiedades cambias su texto, color, icono, **tiempo** (empieza / dura), posición y tamaño.
4. En la línea de tiempo, arrastra sus bordes para alargarla o acortarla.


> **Detrás de la persona.** Cualquier texto o motion puede ir detrás de ti (efecto sándwich): la IA recorta tu silueta y el texto queda entre tú y el fondo.



Efectos

1. **Hook · primeros segundos**: golpe de impacto, entrada que se abre o empuje continuo para enganchar desde el primer fotograma.
2. **Encuadrar hacia la cara**: los zooms se acercan a tu cabeza y la siguen.
3. **Zoom de cámara**: rápido, lento, hacia dentro, hacia fuera, golpe, respiración y **zoom dinámico** (marco inicial y final, como en DaVinci). Se añaden en el cursor.
4. **Imagen**: nitidez, ruido, aberración cromática y viñeta, para todo el vídeo o el clip actual.

> **Ajusta cada zoom** seleccionándolo en la pista Motions: en Propiedades cambias la cantidad, la velocidad y la curva de aceleración.




Color

1. **Aplicar a**: todo el vídeo o solo el clip actual.
2. **Looks**: Natural, Cálido, Editorial, Cine, TBS Noche, Vivo, Película, Frío, Mate y B/N. Un clic y se aplica; cada miniatura muestra cómo queda tu vídeo.

Debajo de los looks están los **ajustes** de exposición, contraste, saturación, temperatura, luces y sombras para afinar.


> **Comparar.** El botón de contraste de la cabecera del reproductor muestra antes y después.



Miniatura

1. **Capturar el fotograma actual**: elige el momento del vídeo con el cursor y captúralo.
2. Cómo se usa la foto: **persona recortada**, foto completa, foto arriba o sin foto.
3. Formato: 9:16, 4:5, 1:1 o YouTube.
4. **Plantillas** TBS (Webinar, Texto detrás, Gancho, Editorial…).
5. El **lienzo**: arrastra cada capa, doble clic para escribir. Se ven las zonas de recorte del perfil y del feed de Instagram.


> **Portada en la línea de tiempo.** El botón **Portada** de la pista Vídeo también abre esta sección.



Exportar

1. **Resolución**: Full HD (recomendado) o HD 720p.
2. **Fotogramas por segundo**: 30 es lo normal para redes.
3. **Calidad**: Máxima, Alta o Ligera (archivos más pequeños).
4. **Audio optimizado para redes**: volumen a −14 LUFS con limitador. Déjalo activado.
5. **Exportar MP4**: crea el vídeo con subtítulos, motions, color y audio incluidos.
6. **Descargar subtítulos (.srt)** para subirlos aparte (YouTube, LinkedIn).


> **No cierres la pestaña** mientras exporta. Un vídeo de 90 segundos tarda unos 15 segundos en un ordenador normal. Si el proyecto está en una carpeta, el MP4 se guarda también en su carpeta *Exportaciones*.



Reproductor y línea de tiempo

1. **Formato**: 9:16, 4:5, 1:1 o 16:9.
2. **Herramientas del reproductor**: comparar antes / después del color, captura en PNG, imán al mover y zonas seguras.
3. **Red social** de las zonas seguras (TikTok, Instagram, YouTube).
4. **Reproducir** `Espacio`, ir al inicio o al final.
5. **Barra de la línea de tiempo**: deshacer, cortar, recortar, borrar, duplicar y zoom.
6. **Pistas**: motions, subtítulos, vídeo y audio. El ojo y el altavoz las ocultan o silencian.
7. Con un clip seleccionado: **Recortar**, **Quitar fondo**, espejo y giro en el propio vídeo.

> **Mover y duplicar.** Arrastra un clip para reordenarlo; con `Alt` pulsado suelta una copia.



Trabaja más rápido

Atajos de teclado

`Espacio`	Reproducir / pausa
`S`	Cortar en el cursor
`Q` / `W`	Recortar inicio / final hasta el cursor
`Supr`	Eliminar lo seleccionado
`Ctrl` + `D`	Duplicar lo seleccionado
`Alt` + arrastrar	Duplicar en la línea de tiempo
`Ctrl` + `C` / `V`	Copiar / pegar en el cursor
`←` `→`	Fotograma a fotograma (con `Mayús`: 1 segundo)
`Ctrl` + `Z` / `Y`	Deshacer / rehacer
`Ctrl` + `S`	Guardar una versión
`Ctrl` + rueda	Zoom de la línea de tiempo
`Esc`	Quitar la selección

En Mac, `Cmd` en lugar de `Ctrl` y `Opción` en lugar de `Alt`.

Guardado

En la web el proyecto se guarda solo en tu cuenta (el punto junto a tu inicial indica el estado). Con una carpeta de proyectos, además, se guarda en tu disco con **versiones automáticas** cada 5 minutos; las recuperas en **Proyecto › Versiones anteriores**.

Compartir con un compañero

Proyecto › Compartir este proyecto (.zip) empaqueta el proyecto con sus vídeos. La otra persona lo abre con **Importar proyecto** en la pantalla de proyectos.

Tu cuenta y el equipo

Clic en tu inicial (arriba a la derecha) para cambiar la contraseña o salir. Los **administradores** tienen **Administración e invitaciones**: crean enlaces de invitación (un solo uso, caducan en 7 días), enlaces para cambiar la contraseña y gestionan las cuentas.

Si algo no va

No se oye nada al reproducir

Mira que el altavoz de la pista Vídeo o Audio no esté tachado y que el volumen del clip no esté a 0. Haz clic en cualquier parte de la página antes de reproducir: el navegador lo pide para activar el sonido.

"Faltan archivos" al abrir un proyecto

Los vídeos están en tu ordenador. Pulsa **Buscar archivos** y selecciónalos; si el proyecto está en una carpeta con los brutos copiados, no vuelve a pasar.

Los subtítulos tardan la primera vez

La primera vez se descarga el modelo de voz (una sola vez). Después la transcripción se guarda y no se repite.

La exportación va lenta o falla

Usa Chrome o Edge actualizado, no cierres la pestaña y prueba con **HD 720p** o calidad **Alta** en ordenadores antiguos.

Quiero volver a ver el tutorial

Botón `?` de la barra superior › **Ver el tutorial**. Ahí también está esta guía en PDF.

