

# Rendimiento Computacional Computación Heterogénea

Profesor: Dr. Joel Fuentes - <u>ifuentes@ubiobio.cl</u>

#### Ayudantes:

- Daniel López <u>daniel.lopez1701@alumnos.ubiobio.cl</u> Sebastián González <u>sebastian.gonzalez1801@alumnos.ubiobio.cl</u>


Página web del curso: <a href="http://www.face.ubiobio.cl/~ifuentes/classes/ch">http://www.face.ubiobio.cl/~ifuentes/classes/ch</a>

### Contenido

- Conceptos generales
- Rendimiento y escalamiento
- Métricas de desempeño
  - Ley de Amdahl
  - Ley de Gustafson-Barsis
- Modelos de ejecución
  - DAG


## Conceptos generales

Procesamiento secuencial




## Conceptos generales

• Procesamiento paralelo en memoria compartida



## Conceptos generales

• Procesamiento paralelo en memoria distribuída



# Rendimiento y Escalamiento

### ¿Qué es el Rendimiento Computacional?

- En computación, rendimiento (o performance) es definido por 2 factores:
  - Requerimientos computacionales (que debe ser realizado)
  - Recursos computacionales (cuál es el costo de hacerlo)
- Problemas computacionales se traducen en requerimientos.
- Recursos computacionales actúan como tradeoff.

$$Performance \sim \frac{1}{Recursos\ de\ la\ solución}$$



Hardware



Tiempo



Energía



Dinero

### ¿Qué es el Rendimiento/Desempeño Paralelo?

- Nos interesa conocer problemas en rendimiento cuando se utiliza ambientes de computación paralela.
- Rendimiento es la razón del paralelismo:
  - Si el rendimiento no es mejor, paralelismo no es necesario.
- Procesamiento paralelo incluye muchas técnicas y tecnologías:
  - Hardware, redes, sistemas operativos, bibliotecas, lenguajes de programación, compiladores, algoritmos, herramientas, etc.
- Paralelismo debe entregar mejor desempeño
  - · Cómo? Cuánto mejor?

### Desempeño esperado

- Si cada procesador trabaja a k MFLOPS y hay p procesadores, ¿tendremos entonces k\*p MFLOPS de desempeño?
- Si una tarea toma 100 segundos en 1 procesador, ¿no debería tomar 10 segundos en 10 procesadores?
- Muchas causas afectan el desempeño de un algoritmo paralelo.
  - Es necesario entender todas estas causas.
  - Solución a un problema podría crear otro.
- Escalamiento es una característica deseada en paralelismo.

### Cómputo paralelo "embarazoso"

- Cómputo paralelo embarazoso es el que puede ser dividido de forma obvia en partes independientes que se ejecuta de forma simultánea.
  - En muchos no es necesario para interacción entre procesadores.
  - En otros puede ser necesario la distribución de resultados entre procesadores.
- Algoritmos con este tipo de cómputo paralelo tienen el potencial de lograr aceleración máxima en plataformas paralelas.
  - Si resolver un problema secuencial toma tiempo T, potencialmente se podría lograr tiempo T/P con P procesadores.

### Escalamiento

- Un algoritmo puede escalar a utilizar muchos procesadores.
- ¿Cómo evaluar el escalamiento?
- Evaluación comparativa:
  - Si aumentamos al doble el número de procesadores, ¿Es el escalamiento lineal?
- La clave es aplicar métricas de desempeño

# Métricas de Desempeño

### Métricas de desempeño

#### Evaluación

- Tiempo de ejecución secuencial  $(T_{sec})$  es una función de:
  - El tamaño del problema y arquitectura
- Tiempo de ejecución en paralelo  $(T_{par})$  es una función de:
  - El tamaño del problema y arquitectura paralela
  - Número de procesadores usados en la ejecución
- Desempeño paralelo es principalmente afectado por
  - Algoritmo + arquitectura


### Escalamiento


• Es la capacidad de un algoritmo paralelo de lograr mejoras en desempeño de forma proporcional al número de procesadores y el tamaño del problema.

### Métricas de desempeño

- $T_1$  es el tiempo de ejecución en un procesador
- $T_p$  es el tiempo de ejecución en p procesadores
- $S_p$  es la aceleración
  - $S_p = \frac{T_1}{T_p}$
- $E_p$  es la eficiencia
  - $E_p = \frac{S_p}{p}$
- $C_p$  es el costo
  - $C_p = p \times T_p$

# Aceleración ideal versus realidad $S_p$





### Métricas de desempeño: Ley de Amdahl

- Sea f la fracción de un programa que es secuencial
  - 1-f es la fracción que puede ser paralelizada
- $T_1$  es el tiempo de ejecución en un procesador
- $T_p$  es el tiempo de ejecución en p procesadores
- $S_p$  es la aceleración


• 
$$S_p = T_1/T_p$$

• 
$$= T_1/(fT_1 + \frac{(1-f)T_1}{p})$$
• 
$$= 1/(f + \frac{(1-f)}{p})$$

$$\bullet = 1/(f + \frac{(1-f)}{p})$$

• Si  $p \to \infty$ 


• 
$$S_{\infty} = 1/f$$



### Métricas de desempeño: Ley de Amdahl



- Cuando el tamaño del problema es fijo.
- Escalamiento fuerte ( $p \to \infty$ ,  $S_p = S_\infty \to 1/f$ )



- Límite de aceleración es determinada por el grado de ejecución secuencial, no el número de procesadores!
- ¿es esto bueno? ¿Por qué?
- Eficiencia perfecta es muy difícil de lograr.
- Ver paper de Amdahl adjuntado en la plataforma del curso

### Métricas de desempeño: Ley de Gustafson-Barsis

Asuma que el tiempo paralelo es mantenido constante

• 
$$T_p = C = (f + (1 - f)) * C$$

- $f_{sec}$  es la fracción de  $T_p$  en ejecución secuencial
- $f_{par}$  es la fracción de  $T_p$  en ejecución paralela
- ¿Cuál es el tiempo de ejecución en un procesador?
  - Si C = 1, entonces

• 
$$T_S = f_{sec} + p(1 - f_{sec}) = 1 + (p - 1)f_{par}$$


¿Cuál es la aceleración en este caso?

### Métricas de desempeño: Ley de Gustafson-Barsis

- ¿Cuándo aplicar la Ley de Gustafson-Barsis?
  - Cuando el tamaño del problema puede crecer mientras el número de procesadores también incrementa
  - Escalamiento débil ( $S_p = 1 + (p-1)f_{par}$ )
  - Función de aceleración incluye el número de procesadores!
  - Puede mantener o incrementar eficiencia paralela mientras el problema escala
- Ver paper de Gustafson-Barsis adjuntado en la plataforma del curso


### Amdahl versus Gustafson-Barsis

### **Amdahl**



### Amdahl versus Gustafson-Barsis


### **Gustafson-Baris**



# Modelos de Ejecución


### Modelos de ejecución: DAG

- Asuma un programa como un grafo acíclico dirigido (DAG) de tareas
  - Una tarea no puede ejecutar hasta que todos sus inputs estén disponibles
  - Inputs vienen de outpus de otras tareas ejecutadas anteriormente
  - DAG muestra explícitamente la dependencia de tareas
- Considere un planificador de tareas "greedy" (ávaro) para asignar tareas a procesadores
  - No deben haber procesadores ociosos mientras haya tareas por ejecutar



### Modelos de ejecución: DAG

- Ejemplo:
  - Cada tarea tome 1 unidad de tiempo
  - DAG tiene 7 tareas
  - $T_1 = 7$ 
    - Todas las tareas deben ser ejecutadas
    - Tareas son ejecutadas en orden serial
    - ¿Puede las tareas ser ejecutadas en cualquier orden?
  - $T_{\infty} = 5$ 
    - Tiempo por el camino crítico
    - En este caso, es el camino más largo de tareas con dependencias lineales.




### Lower/Upper bound con planificación "greedy"


- Suponga que sólo hay p procesadores
- ullet Es posible escribir una fórmula para reflejar el lower bound de  $T_p$

• 
$$Max(\frac{T_1}{p}, T_{\infty}) \leq T_p$$

- $T_{\infty}$  es el mejor tiempo de ejecución posible
- Lemma de Brent para el upper bound
  - Capturar el costo adicional de ejecutar otras tareas que no están en el camino crítico
  - Asumir que esto se puede hacer sin grandes costos adicionales


• 
$$T_p \le \frac{T_1 - T_\infty}{p} + T_\infty$$






## Lower/Upper bound con planificación "greedy"

• Amdahl es optimista





### Referencias

• Parallel Computing Center. University of Oregon <a href="http://ipcc.cs.uoregon.edu/index.html">http://ipcc.cs.uoregon.edu/index.html</a>