

# Laboratorio 7

Programación de Computadores (2025-2)




#### Temas del Laboratorio 7

- Operaciones a nivel de Bits
- Ejercicios

#### Datos como bits

Sabemos que los datos, en memoria, se representan como bits:

- Un int usa 32 bits, un char usa 8 bits, etc.



Esto puede ser un char en binario: representa el número 155 decimal

### Ejemplo: int to bits

En el <u>repositorio</u> hay un archivo **bit\_representation.h** que incluye una función **int2bits** que recibe un entero e imprime su representación binaria.

A continuación realizaremos operaciones a nivel bit sobre este número y veremos cómo se va modificando

### Operaciones a nivel de bit en C

Las operaciones a nivel de bit en C son operaciones que se realizan directamente en los bits individuales de los datos almacenados en variables.

# Operadores a nivel de bit


| OPERADOR    | SÍMBOLO | EJEMPLO                             |
|-------------|---------|-------------------------------------|
| AND bitwise | &       | 1001 (9) & 1100 (12) = 1000 (8)     |
| OR bitwise  | 1       | 1001 (9)   1100 (12) = 1101 (13)    |
| XOR bitwise | ٨       | 1001 (9) ^ 1100 (12) = 0101 (5)     |
| NOT bitwise | ~       | ~1001 (9) = 0110 (6)                |
| Left Shift  | <<      | 0000 0101 (5) << 2 = 0001 0100 (20) |
| Right Shift | >>      | 0001 0000 (16) >> 2 = 0000 0100 (4) |

### Ejemplos visuales

En el <u>repositorio</u> hay un archivo **operadores.c** donde podemos ver cómo se modifican los bits a medida que se utilizan los **operadores bitwise (los anteriores)** 

A continuación realizaremos operaciones a nivel bit sobre este número y veremos cómo se va modificando

## Ejemplos: left shift



## Ejemplos: left shift

$$155 << 1 = 310 = 155 * 2^1$$

Hacer "shifting" a la izquierda es multiplicar el número por la n-ésima potencia de 2

#### Ejemplos: left shift

001

Podemos ejecutar el resto del código de **operadores.c** para ver más de los demás operadores

```
printf("###################################);
printf("### Otros operadores a nivel de bits: &, |, ^ y ~ ###\n");
printf("##############\n\n");
int v = 15:
int z = 203;
int2bits(y);
int2bits(z);
printf("Operador NOT - complemento (~)\n");
int2bits(~y);
printf("Operador AND (&)\n");
int2bits(y & z);
printf("Operador OR (|)\n");
int2bits(y | z);
printf("Operador XOR (^)\n");
int2bits(y ^ z);
```

#### Ejemplo 1: ejemplo simple que no imprime la representación binaria

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int num1 = 9; // Representación binaria: 1001
   int num2 = 5; // Representación binaria: 0101
   int res_and = num1 & num2; // Realiza AND bitwise
   int res or = num1 | num2; // Realiza OR bitwise
   int res_xor = num1 ^ num2; // Realiza XOR bitwise
   int res_not = ~num1; // Realiza NOT bitwise
   printf("Resultado de AND bitwise: %d\n", res_and);
   printf("Resultado de OR bitwise: %d\n", res or);
   printf("Resultado de XOR bitwise: %d\n", res xor);
   printf("Resultado de NOT bitwise: %d\n", res not);
   return 0;
```


#### Ejemplo 2: toma x, y lo desplaza n veces en ambas direcciones

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    if (argc != 3) {
        printf("Uso: %s <numero> <desplazamiento>\n", argv[0]);
        return 1;
    int num = atoi(argv[1]);
    int desplazamiento = atoi(argv[2]);
    int des izq = num << desplazamiento;</pre>
    int des der = num >> desplazamiento;
    printf("Resultado de desplazamiento a la izquierda: %d\n", des izq);
    printf("Resultado de desplazamiento a la derecha: %d\n", des der);
    return 0;
```

# Ejemplo 3

Para este tercer ejemplo, usaremos el código del siguiente link:

compactar.c



# Ejemplo 3

compactar.c muestra cómo varios números pequeños pueden "empaquetarse" juntos en una sola variable usando operaciones a nivel de bit, ahorrando espacio y mostrando cómo manipular los bits correctamente.

# Ejemplo 3

Se genera un arreglo de 8 números aleatorios (entre 0 y 15).

Busca el más grande para saber cuántos bits son necesarios para representar cualquier conjunto.

Con eso, toma cada número y lo coloca (usando desplazamiento y OR a nivel bit, para que queden juntos sin solaparse.)

```
int n = 8; // Número de elementos
int arr[n];
int max;
// Generación de elementos pequeños al azar. Los elementos pertenecen al rango
// [0,15]
for(int i=0; i < n; i++)
  arr[i] = rand() % 16;
// Encontrar el elemento mayor
max = arr[0]:
for(int i=1; i < n; i++)
  if(max < arr[i])</pre>
    max = arr[i];
int n bits = (int)ceil(log2(max+1));
printf("Se necesitan %d bits para representar todos los elementos\n", n bits);
// Usaremos los 32 bits de esta variable para almacenar 8 enteros entre 0 y 15
unsigned int compacto;
for(int i=0, d=0; i < n; i++, d+=n bits) {
  compacto = compacto | (arr[i] << d);</pre>
for(int i=0; i < n; i++)
  int2bits(arr[i]);
printf("\n*** Compacto ***\n");
int2bits(compacto);
return 0;
```

int x;

# Ejemplo 3: Desplazamiento y OR

Si tenemos





$$b = 6$$





1



ponemos a, luego b



desplazamos a la izquierda (<<4)



hacemos OR



a




compacto

### Ejercicio 1

Escribe un programa que pida un número entero (de 4 Bytes) y luego imprima tanto la representación entera como el código ASCII correspondientes a cada uno de los bytes que componen el número ingresado.

(puede que los caracteres de control no impriman nada)

Ejemplo: 983401 en binario es:



## Ejercicio 2

Crear un programa que revierta la compactación del ejemplo 3

resultado: 7 6 9 3 1 15 10 12