实 验 报 告

课程名称 操作系统 实验名称 进程互质	f 实例(消费者生产者问题)
姓 名 <u>李世旺</u> 学 号 <u>1307402068</u>	_ 专业班级 信息与计算科学
实验日期2016年_3_月_24_日	成绩
实验目的	

用信号量实现生产者消费者问题

实验方案

生产者和消费者问题是多个相互合作的进程之间的一种抽象。生产者和消费者之间的关系:

- 1. 对缓冲区的访问是互斥的。由于两者都会修改缓冲区,因此,一方修改缓冲区时,另一方不能修改,这就是互斥。
- 2. 一方的行为影响另一方。缓冲区不空,才能消费,何时不空?生产了就不空;缓冲区满,就不能生产,何时不满?消费了就不满。这是同步关系。

为了描述这种关系,一方面,使用共享内存代表缓冲区;另一方面,使用 互斥信号量 控制对缓冲区的访问,使用同步信号量描述两者的依赖关系。

共享存储是进程间通信的一种手段,通常,使用信号量同步或互斥访问共享存储。共享存储的原理是将进程的地址空间映射到一个共享存储段。在 LINUX 下,通过使用 shmget 函数创建或者获取共享内存。

执行结果与分析

如下图所示:

先生产的产品总是先被消费。

```
◎ ◎ nice@users: ~/Documents/os
nice@users: ~/Documents/os$ ./a.out
生产 0
我是第 0 个消费者子进程 , PID = 2246
生产 1
消耗 0
生产 2
消生产 3
生产 4
消耗 2
生产 6
消耗 3
生产 8
生消耗 3
生产 8
生消耗 5
生产 1
生产 2
消生产 2
消生产 2
消生产 3
生并 6
生产 1
生产 2
消生产 3
```

详细代码

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/shm.h>
#include <sys/sem.h>
#include <stdlib.h>
#define SHM_SIZE (1024*1024)
#define SHM_MODE 0600
#define SEM_MODE 0600
#if defined(_GNU_LIBRARY__) && !defined(_SEM_SEMUN_UNDEFINED)
                                                                  */
                          defined
                                         including
                                                    <sys/sem.h>
    union
            semun
                     is
#else
```

```
according
                    X/OPEN
                                               define
                                                                      */
                                    have
                                           to
                                                       it
                                                           ourselves
union semun {
    int val;
    struct semid_ds *buf;
    unsigned short *array;
};
#endif
struct\ ShM\{
    int start;
    int end;
}* pSM;
const int N_CONSUMER = 1//消费者数量
const int N_BUFFER = 10;//缓冲区容量
int shmId = -1,semSetId=-1;
union semun su;//sem union,用于初始化信号量
//semSetId 表示信号量集合的 id
//semNum 表示要处理的信号量在信号量集合中的索引
void waitSem(int semSetId,int semNum)
{
```

```
sb.sem_num = semNum;
   sb.sem_op = -1;//表示要把信号量减一
   sb.sem_flg = SEM_UNDO;//
   //第二个参数是 sembuf[] 类型的,表示数组
   //第三个参数表示 第二个参数代表的数组的大小
   if(semop(semSetId,\&sb,1) < 0){
       perror("waitSem failed");
       exit(1);
}
void sigSem(int semSetId,int semNum)
{
   struct sembuf sb;
   sb.sem num = semNum;
   sb.sem_op = 1;
   sb.sem_flg = SEM_UNDO;
   //第二个参数是 sembuf[] 类型的,表示数组
   //第三个参数表示 第二个参数代表的数组的大小
   if(semop(semSetId,\&sb,1) < 0){
       perror("waitSem failed");
       exit(1);
```

struct sembuf sb;

```
}
//必须在保证互斥以及缓冲区不满的情况下调用
void produce()
{
   int last = pSM->end;
   pSM->end = (pSM->end+1) % N_BUFFER;
   printf("生产 %d\n",last);
}
//必须在保证互斥以及缓冲区不空的情况下调用
void consume()
{
   int last = pSM->start;
   pSM->start = (pSM->start + 1)%N_BUFFER;
   printf("消耗 %d\n",last);
}
void init()
{
   //缓冲区分配以及初始化
   if((shmId = shmget(IPC_PRIVATE,SHM_SIZE,SHM_MODE)) < 0)
    {
```

```
perror("create shared memory failed");
   exit(1);
}
pSM = (struct ShM *)shmat(shmId,0,0);
pSM->start = 0;
pSM->end=0;
//信号量创建
//第一个:同步信号量,表示先后顺序,必须有空间才能生产
//第二个:同步信号量,表示先后顺序,必须有产品才能消费
//第三个:互斥信号量,生产者和每个消费者不能同时进入缓冲区
if((semSetId = semget(IPC_PRIVATE,3,SEM_MODE)) < 0)
{
   perror("create semaphore failed");
   exit(1);
}
//信号量初始化,其中 su 表示 union semun
su.val = N_BUFFER;//当前库房还可以接收多少产品
if(semctl(semSetId,0,SETVAL, su) \le 0){
   perror("semctl failed");
   exit(1);
```

```
}
    su.val = 0;//当前没有产品
    if(semctl(semSetId,1,SETVAL,su) < 0){
        perror("semctl failed");
        exit(1);
    su.val = 1;//为 1 时可以进入缓冲区
    if(semctl(semSetId,2,SETVAL,su) < 0){
        perror("semctl failed");
        exit(1);
}
int main()
{
    int i = 0, child = -1;
    init();
    //创建 多个(N_CONSUMER)消费者子进程
    for(i = 0; i < N_CONSUMER; i++)
    {
        if((child = fork()) < 0)//调用 fork 失败
         {
             perror("the fork failed");
```

```
}
   else if(child == 0)//子进程
   {
       printf("我是第 %d 个消费者子进程, PID=%d\n",i,getpid());
       while(1)
       {
          waitSem(semSetId,1);//必须有产品才能消费
           waitSem(semSetId,2);//锁定缓冲区
           consume();//获得产品,需要修改缓冲区
           sigSem(semSetId,2);//释放缓冲区
          sigSem(semSetId,0);//告知生产者,有空间了
          sleep(2);//消费频率
       }
       break;//务必有
   }
}
//父进程开始生产
if(child > 0)
```

exit(1);

```
while(1)
{
    waitSem(semSetId,0);//获取一个空间用于存放产品
    waitSem(semSetId,2);//占有产品缓冲区
    produce();
    sigSem(semSetId,2);//释放产品缓冲区
    sleep(1);//每两秒生产一个
    sigSem(semSetId,1);//告知消费者有产品了
    }
}
return 0;
```