Metodologia 1

Muestra de Meconio

- 1. Homogenizar la muestra en su contenedor original, utilizando un palillo o abatelenguas delgado de madera.
- 2. Centrifugar la muestra durante 10 s.

3. Pesar 200 mg de muestra en un tubo eppendorf nuevo.

4. Adicionar 800 μ L de PBS 1X (pH 6.5), relacion 1:5 (p/v)

5. Homogenizar con votex 2 min. a velocida media.

6. Ajustar pH (pH 7.4 y 9.1) con NaOH.


7. Homogeizar con vortex 2 min. a velocidad media.

8. Centrifugar durante 30 min, a 4° C, 17,460 g (13,800 rpm).

9. Recuperar el sobrenadante en un tubo eppendorf esteril. (Desechar el pellet formado).

10. Pasar el sobrenadante a traves de un filtro de 0.45 µL.

11. Volver a filtrar con filtro 0.22 µL.



12. Medir pH final.

NOTA: Si se desea sonicar (20 s, amplitud 20, pulso continuo, punta S&M 1003-SONICS, Vibra cell), se realiza despues del paso 8.

Mantener las muestras en congelacion hasta su analisis.