
第八章 磁盘存储器的管理

8.1 外存的组织方式


- ◆一个文件存储介质,格式化后就分成许多大小相等的单位一一存储块(物理盘块),在现代计算机系统中.
- ◆一般来说,每个物理块是一个磁盘的扇区, 512字节。并给每个存储块有个编号,称为物 理块号。
- ◆常用的外存分配方式有连续分配,链接分配和索引分配三种。

文件存储空间的分配——文件的物理结构



8.1.1 连续组织方式

1. 连续文件 一个连续文件是由一组分配在磁盘连续区域的物理块组成的,




文件目录

aa	 100
dd	 104

优点:结构简单,实现容易。 缺点:不利于文件动态扩充; 空间利用不充分;创建文件时 要求给出文件大小,用户不方 便。

1. 连续分配



2. 连续分配方式的特点

- ◆优点:结构简单,实现容易,不需要额外的开销。
- ◆缺点:
 - ■用户创建文件时要给出文件的大小;
 - 不利于文件的动态增加和修改;


2. 连续分配方式的特点

- ◆ 连续分配的优点是在顺序存取时速度较快,一次可以存取多个盘块,改进了I/O性能。
- 所以,它常用于存放系统文件,因为这类文件 往往被从头到尾一次存取。另外,也很容易直接存取文件中的任意一块
- 例如,要访问从b块开始的第i块,可以直接从 b+i块开始读取,因此,连续结构方式支持顺 序访问和直接访问。

8.1.2 链接组织方式

- ◆ 链接分配的文件也称之为是串联文件
- ◆ 串联文件结构是按顺序由串联的块组成的,即文件的信息存于若干块物理块中,每个物理块的最末一个字作为链接字,它指出后继块的物理地址。
- ◆ 文件的最后一块的链接字为结束标记"△", 它表示文件至本块结束。
- ▶ 类似数据结构的链表

链接结构



链接结构文件的特点


- ◆这种文件结构不要求连续存放。
- ◆对于记录式文件一块中可包含一个逻辑 记录或多个逻辑记录
- ◆也可以若干物理块包含一个逻辑记录。

链接结构文件的特点

- ◈ 优点:
- ◆1.存储空间利用率高;
- ◆ 2.文件创建时用户不必指出文件的大小;
- ◆3.文件动态扩充和修改容易。
- ◆缺点:只能按队列中的指针顺序搜索,随机存取效率太低,如果访问文件的最后的内容,实际上是要访问整个文件。

链接分配的两种形式:

1. 隐式链接



- •在采用隐式链接分配时,在文件目录的每个目录项中,都须含有指向链接文件的第一个盘块和最后一个盘块的指针。
- •而在每个盘块中都含有一个指向下一个盘块的指针。

2. 显式链接




图 8-3 显式链接结构

8.1.3 FAT技术

FAT表

FAT表是为每个逻辑磁盘设置一张,每一个该磁盘空间的物理块都有一项,其中存放的是与该物理块链接的下一个物理块的块号。

FAT表大小=表项数*表项大小

逻辑磁盘空间的物理块数

取决于物理块号占的二进制位数 (FAT表表项的小必须是4位二进制的整数倍。) 例如: 1.2MB的软盘, 盘块大小512B。其FAT表多大。

物理块数: 1.2MB/512B=1.2*2¹¹
2¹¹=1*2¹¹<1.2*2¹¹<2*2¹¹= 2¹²
所以,物理块号用12位二进制信息表示
FAT表表项大小占12位二进制信息,即12/8=1.5B
FAT表大小=1.5B*(1.2*2¹¹)=3.6KB

图 10 MS-DOS的文件物理结构

例题:

● 假定盘块的大小是1KB,硬盘的大小为500MB, 采用显式链接分配方式时,其FAT需占用多少 存储空间?如果文件A占用硬盘的第11,12, 16,14四个盘块,试画出文件A中各盘块的链 接情况及FAT的情况。

物理块数: 500MB/1KB=500K块=500×2¹⁰块物理块号用19位二进制信息表示 FAT表表项大小20b=20/8B=2.5B FAT表大小=2.5B×500K=1250KB

例题:

◆ 假设盘块大小为1KB, 盘块号需占4个字节。请 分别解释在连续分配方式, 隐式链接分配方式 和显式链接分配方式中如何将文件的字节偏移 量3500转换为物理块号和块内位移量。

1、连续式

3500/1024=3.....428 逻辑块号 块内偏移 由文件目录项知道文件的起始块号若为a0,则其所在具体物 理块号为a0+3,块内偏移428B。

2、隐式链接

3500/(1024-4)=3......440 逻辑块号 块内偏移 由文件目录项知道文件起始 块号若为a0,读块号为a0的盘块 内容知道和其相链接的下一个盘 块为a1,读块号为a1的盘块内容 知道和其相链接的下一个盘块为a2,读块号为a2的盘块内容知道和其相链接的下一个盘块为a3,a3即为其所在的盘块号,块内偏移440B。

3、显示链接

3500/1024=3.....428 逻辑块号 块内偏移

由文件目录项知道文件的起始块号若为a0,查FAT表,若a0对应表项中存放的为a1, a1对应表项中存放的为a2, a3对应表项中存放的为a3, a3即为其所在的盘块号,块内偏移428B。

18

8.1.3 FAT技术

FAT12

FAT16

FAT32

8.1.4 NTFS的文件组织方式

64位磁盘地址

支持长文件名

系统容错功能

保证系统中的数据一致性

8.1.5 索引组织方式

- ◆ 链接结构解决了连续分配的外部碎片和大小声明的问题,但是,链接结构不能有效地支持直接访问,这是因为块指针与块一起分布在整个磁盘,且必须按顺序读出。
- ◆索引结构解决了这个问题。索引分配要求系统为每个文件建立一张索引表。
- ◆索引结构创建的文件也称之为索引文件


8.1.5 索引组织方式

◆索引结构文件是另一种形式的非连续 文件,文件数据存放的存储介质上的 物理块号与文件的逻辑块号一一对应, 并建立这样对应关系的数据结构—— 文件索引表

8.1.5 索引组织方式

- ●访问文件时,根据文件的逻辑块号查文件索引表,找到对应的物理块号,然后,进行访问。
- ▶ 文件由索引表和数据文件构成。这种文件称为索引文件。
- >非常类似于书本,它由书目录和正文组成

1.单级索引



例题:某文件系统采用单级索引文件结构,假定文件索引表的每个表项占3个字节,即用3B存放一个磁盘块的块号(磁盘块的大小为512B)。则文件逻辑偏移1000B所在的物理块块号和块内偏移是多少?


每个索引块中可以存放的物理块数: 512/3=170个

1000/512=1.....488

逻辑块号 块内偏移

若目录项中给出的块号为a0(索引块号),读块号为a0的盘块内容,其中存放的第2个块号若为b1,则b1即为其所在的具体的物理块号,块内偏移488B。

2.多重索引



例题:某文件系统采用两级索引文件结构,假定文件索引表的每个表项占3个字节,即用3B存放一个磁盘块的块号(磁盘块的大小为512B)。则文件逻辑偏移150000B所在的物理块块号和块内偏移是多少?

每个索引块中可以存放的物理块数: 512/3=170个

150000/512=292.....W

逻辑块号 块内偏移

292/170=1.....122

分组号 组内偏移

若目录项中给出的块号为a0(索引的索引所在的块号),读块号为a0的盘块内容,其中存放的第2个块号若为b1,读盘块号为b1的盘块内容,其中存放的第123个块号即为其所在的具体的物理块号,块内偏移W。

例题:

- ◆ 某文件系统采用索引文件结构,假定文件索引表的每个表项占3个字节,存放一个磁盘块的块号(磁盘块的大小为512B)。试问
- ◆ 1) 该文件系统能管理的最大磁盘空间是多少字节
- ◆ 2) 若采用2级或3级索引该文件系统能管理的 最大磁盘空间又是多少字节?

分析

- ◆ 由于索引表占用一个大小为512B的磁盘,所以该文件系统的索引表可以管理512/3=170个表项,而每一个表项对应一个物理块,因此该文件系统可以管理的最大磁盘空间为170*512B=87040B=85K
- ◆ 若采用二级索引,则是: 170*170*512B=7225KB
- ◆ 若采用三级索引,则是: 170*170*170*512B=2456500KB=2398.93M


索引文件结构

- ◆索引文件在存储区中占两个区:索引区和数据区。索引区存放索引表,数据区存放数据文件本身。
- ◆访问索引文件需要两步操作——
 - 查文件索引,由逻辑块号查得物理 块号
 - 由此磁盘物理块号而获得所要求的信息。

索引文件结构

- ◆索引文件的特点
 - 易于文件的增删
 - 直接读写任意记录
- ◆索引表的组织——多级索引

3. 增量式索引组织方式(混合索引方式)索引文件实例分析——UNIX文件索引方式



例题:

- ◆ 存放在某个磁盘上的文件系统采用混合索引分配方式, 其索引结点中共有13个地址项
 - (i_addr[0]~i_addr[12]),第0—9个地址项为直接地址,第10个地址项为一次间接地址,第11个地址项为二次间接地址,第12个地址项为三次间接地址。如果每个盘块的大小为512字节,若盘块号需要用3个字节来描述。则:
 - (1) 该文件系统允许文件的最大长度是多少?
 - (2)将文件的字节偏移量5000, 15000和150000转换 为物理块号和块内偏移量。

分析

1、每个索引块中可以存放的物理块数: 512/3=170.....2,即可以存放170个块号能够管理的文件块数:

直接寻址+一次间接+二次间接+三次间接 =10+170+170×170+170×170=835239080块

能够管理的文件大小: 835239080×512B=417619540KB

2、逻辑地址5000

5000/512=9.....392 逻辑块号 块内偏移 because:9<10

So: 直接寻址方式 若i_addr[9]=a9,则a9即为其所 在的具体的物理块号,块内偏移 392字节。

3、逻辑地址15000

15000/512=29.....152 逻辑块号 块内偏移 because:10=<29<10+170 So: 一次间接接寻址方式 29-10=19

若i_addr[10]=a10,则读盘块号

为a10的物理块的内容,其中存放的第 20个块号即为其所在的具体的物理块号, 块内偏移152字节。

4、逻辑地址150000

150000/512=292.....496 逻辑块号 块内偏移

because:10+170=<292<10+170+170² So: 二次间接接寻址方式

292-10-170=112 112/170=0.....112

若i_addr[11]=a11,则读盘块号为a11的物理块的内容,其中存放的第1个块号若为b0,读盘块号为b0的物理块的内容,其中第113个块号即为其所在的具体的物理块号,块内偏移496字节。

8.2 文件存储空间的管理

- ◆ 存储空间管理是文件系统的重要任务之一。只有有效地进行存储空间管理,才能保证多个用户共享文件存储设备和得以实现文件的按名存取。
- ◆ 由于文件存储设备是分成若干个大小相等的物理块,并以块为单位来交换信息的,因此,文件存储空间的管理实质上是一个空闲块的组织和管理问题,它包括空闲块的组织,空闲块的分配与空闲块的回收等几个问题。

8.2 文件存储空间的管理

- ◆有4种不同的空闲块管理方法。它们是:
- ◆(1) 空闲表;
- ◆(2) 空闲链;
- ◆(3) 位示图;
- ◆(4) 成组链接法。
- ◈下面介绍这几种空闲空间的分配方法。

8.2.1 空闲表法和空闲链表法

1. 空闲表法

- ◆简单的空闲块管理方法就是把文件存储 设备中的空闲块的块号统一放在一个称 为空闲表的物理块中。
- ◆ 其中空闲文件目录的每个表项对应一个由多个空闲块构成的空闲区,它包括空闲块个数,空闲块号和第一个空闲块号


空闲文件表

序号	第1个空闲块号	空闲块个数	物理块号
1	2	4	2,3,4,5
2	18	9	18,19,20,21,22,23,24,25,26
3	59	5	59,60,61,62,63
	:	•	:

2、空闲链表法

- ◆空闲链是一种较常用的空闲块管理方法。
- ◆ 空闲块链把文件存储设备上的所有空闲块链接 在一起
- ◆ 当申请者需要空闲块时,分配程序从链头开始 摘取所需要的空闲块,然后调整链首指针。
- ◆ 反之,当回收空闲块时,把释放的空闲块逐个插入链尾上。

空闲块链



8.2.2 位示图法

- ◆ 系统首先从内存中分配若干个字节,为每个文件存储设备建立一张位示图。
- ◆ 这张位示图反映每个文件存储设备的使用情况。 在位示图中,每个文件存储设备的物理块都对 应一个比特位。
 - 如果该位为 "0",则表示所对应的块是空闲 块;
 - 反之,如果该位为"1",则表示所对应的块 已被分配出去。

位示图

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0
2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
3	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0.	0	0
4																
:																
16																

图 8-10 位示图

3.位示图

盘块的分配:

- (1) 顺序扫描位示图,从中找出一个或一组其值为"0"的二进制位("0"表示空闲时)。
- (2) 将所找到的一个或一组二进制位, 转换成与之相应的盘块号。假定找到的其值为"0"的二进制位, 位于位示的第i行、第j列,则其相应的盘块号应按下式计算:

$$b=n(i-1)+j$$

式中, n代表每行的位数。

(3) 修改位示图, 令map [i,j] =1。

3.位示图

盘块的回收:

(1) 将回收盘块的盘块号转换成位示图中的行号和列号。转换公式为:

$$i=(b-1)DIV n+1$$

$$j=(b-1)MOD n+1$$

(2) 修改位示图。 令map [i,j] =0。

- 15. 某操作系统的磁盘文件空间共有 500 块, 若用字长为 32 位的位示图管理盘空间, 试问:
 - (1) 位示图需多少个字?
 - (2) 第 i 字第 j 位对应的块号是多少?
 - (3) 给出申请/归还一块的工作流程。

例题:

◆ 在页式存储管理中,可以用位示图表示内存空闲块状况。假设字长为32位,每一位(编号为0-31)与一个内存块对应,取值可为0或1。当取值为1时表示对应块已被占用,当取值为0时表示对应块为空闲。
(1)如果内存可分配区被划分为1024块,则位示图共需要多少个字来表示?
A) 15 B) 16 C) 31 D) 32

◆ 答案: D


◆ (2) 已知某一位的字号是5, 位号为14, 假设字号也从 0开始编号。则对应的内存块号是多少? (假设内存块 从0开始编号)

A) 70 B) 105 C) 174 D) 224


◆ 答案: C

例题:

- ◆ 有一计算机系统利用下图所示的位示图来管理空闲块(行、列号均从0开始),如果块号从1开始,每个盘块大小为1kb。
 - 1. 现要为文件分配两个盘块,具体说明分配过程。
 - 2.若要释放磁盘的第300块,应如何处理?



8.2.3 成组链接法



2. 空闲盘块的分配与回收


在分配时,首先检查空闲盘块号栈是否上锁,如未上锁,便从栈顶取出一空闲盘块号,将与之对应的盘块分配给用户,然后将栈顶指针下移一格。

若该盘块号已是栈底,即该块是当前组中可分配的盘块。由于在该盘块号所对应的盘块中记有下一组可用的盘块号列表,因此,须将其读入栈中,作为新的一组空闲块,并把原栈底对应的盘块分配出去(其中的有用数据已读入栈中)。

在系统回收空闲盘块时,将回收盘块的盘块号记入空闲盘块号栈的顶部,并执行空闲盘块数加1操作。当栈中空闲盘块号数目已达100时,表示栈已满,便将现有栈中的100个盘块号,记入新回收的盘块中,再将其盘块号作为新栈底。

例题:

- ◆ 某个系统采用成组链接法来管理磁盘的空闲空间,目前磁盘的状态如图。
- 1.该磁盘中目前还有多少个空闲盘块?
- 2.请简述磁盘块的分配过程。
- 3.在为某个文件分配3个块后,系统要删除另一个文件并且回收该文件所占用的5个块,块号依次为:700,711,703,788,701,画出回收后的盘块链接情况。



8.3 提高磁盘I/O速度的途径

- ◈ 磁盘高速缓存
- ◆提前读
- ◆延迟写
- ◆ 优化物理块的分布
- ◆虚拟盘
- ◆ 廉价磁盘冗余阵列(RAID)

■ 思考题: (软设试题)数据存储在磁盘上的排列方式会影响I/O服务的总时间。假设每磁道划分成10个物理块,每块存放1个逻辑记录。逻辑记录R1,R2,…,R10存放在同一个磁道上,记录的安排顺序如表所示。物理块: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


逻辑记录: R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

假定磁盘的旋转速度为20ms/周,磁头当前处在R1的开始处。若系统顺序处理这些记录,使用单缓冲区,每个记录处理时间为4ms,则处理这10个记录的最长时间为___(15)___;若对信息存储进行优化分布后,处理10个记录的最少时间为___(16)___。

供选择的答案:

(15) A.180ms B.200ms C. 204ms D.220ms

(16) A.40ms B.60ms C.100ms D.160ms



8.4 提高磁盘可靠性的技术

◈ 磁盘容错技术

8.5 数据一致性控制