

0. Synology DS220+ 安裝 MinIO 教學

DSM 圖形化操作，無需指令列

🔧 前置準備

- Synology DS220+ (RAM 已擴充到 10GB)
- DSM 7.x 版本
- 一個共用的資料夾 (用來存放 MinIO 資料)

步驟一：安裝 Docker 套件

- 1 開啟套件中心
- 2 搜尋「Docker」→ 點「安裝」
- 3 安裝完成後，DSM 左側找到Docker圖示，點擊讓服務啟動

Docker 必須保持運行，MinIO 才會在背景執行

步驟二：建立 MinIO 專用資料夾

- 1 開啟File Station
- 2 在共用資料夾 (例如 `docker` 或 `public`) 裡建立新資料夾：
`minio → data`
`minio → config`
- 3 在每個資料夾上按右鍵 → 「內容」→ 「權限」→ 新增「everyone」→ 權限勾選「完全控制」→ 儲存

步驟三：下載並啟動 MinIO 容器 (DSM 圖形)

- 1 開啟 DSM 左側的Docker套件
- 2 點左側「註冊表」→ 右上搜尋「minio」→ 找到官方 `minio/minio` → 點「選擇」→ 「下載」
映像檔約 200MB，下載需要幾分鐘
- 3 下載完成後，點左側「映像檔」→ 找到 minio → 點「啟動」

🖼️ DSM 截圖：Docker → 註冊表 → 搜尋 minio → 下載完成 → 啟動

啟動設定 (重要！一個一個填)

- A 容器名稱：填 `minio`
- B 新增連接埠轉遞：

本機連接埠 9000 → 容器連接埠 9000

本機連接埠 9001 → 容器連接埠 9001

兩個都要新增！

C 新增環境變數（Environment Variables）：

MINIO_ROOT_USER = minioadmin

MINIO_ROOT_PASSWORD = 你的密碼（至少8字）

請記下你設定的密碼

D 新增資料夾掛載：

本機資料夾 → 選取 /volume1/docker/minio/data

掛載路徑 → 填 /data

（再新增一筆）

本機資料夾 → 選取 /volume1/docker/minio/config

掛載路徑 → 填 /root/.minio

E 啟動策略：勾選「啟用自動重新啟動」

F 點「完成」 啟動容器

步驟四：開通 NAS 防火牆連接埠

1 DSM 控制台 → 安全性 → 防火牆

2 點「編輯防火牆規則」

3 新增規則：

動作 → 允許

連接埠 → 自訂（ 9000 ， 9001 ）

來源 IP → 任意（0.0.0.0/0）

4 儲存套用

步驟五：開網頁設定 Bucket

1 在電腦瀏覽器打開：

http://你的NAS_IP:9001

例如：http://192.168.18.200:9001

2 登入 MinIO 管理介面

帳號： minioadmin

密碼：你剛設定的密碼

3 進入後點左側「Buckets」→「Create Bucket」

命名建議： openclaw 或 shared

4 建立完成後，點左側「Access Keys」→「Create access key」

把Access Key和Secret Key記下來，等一下要給蝦助

完成！請告訴蝦助以下資訊

請提供這 4 個資訊：

1. NAS IP 位址（例如 `192.168.18.200`）
2. Bucket 名稱（例如 `openclaw`）
3. Access Key（金鑰 ID）
4. Secret Key（私密金鑰）

有了這些，我就可以把 R2 上傳改成送到你的 NAS