



# SIAT Robô

Manual do usuário

Da instalação às ferramentas do dia a dia

Agendamento e download automáticos das exportações de **NFC-e**, **NF-e emitidas** e **NF-e recebidas** do SIAT Web (SEFAZ-PI), para vários clientes, com o certificado digital de cada empresa.

Versão do robô: **1.0.10**

Atualizado em: **26/09/2026**

Painel: **<https://robosfaz.vercel.app>**

# Sumário

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 1. O que é o SIAT Robô . . . . .                         | 3  |
| 2. Antes de começar . . . . .                            | 4  |
| 3. Instalação do robô . . . . .                          | 5  |
| 4. Acesso ao painel e perfis . . . . .                   | 7  |
| 5. Clientes e certificados . . . . .                     | 8  |
| 6. Agendar exportações (Automação) . . . . .             | 9  |
| 7. Acompanhar a Fila . . . . .                           | 10 |
| 8. Downloads e pastas das notas . . . . .                | 11 |
| 9. Histórico, Erros, Dashboard e Configurações . . . . . | 12 |
| 10. O ícone ao lado do relógio . . . . .                 | 13 |
| 11. Como o robô trabalha no dia a dia . . . . .          | 14 |
| 12. Segurança e dados . . . . .                          | 15 |
| 13. Problemas comuns . . . . .                           | 16 |
| 14. Glossário . . . . .                                  | 17 |

# 1. O que é o SIAT Robô

O SIAT Robô faz sozinho o trabalho repetitivo de entrar no SIAT Web com o certificado de cada cliente, pedir a exportação das notas de uma competência e, quando a SEFAZ libera, baixar os arquivos ZIP e organizá-los em pastas por empresa.

## As duas partes do sistema

| Parte                | Onde fica                                                                             | Para que serve                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Painel</b> (site) | Na internet:<br><a href="https://robosfaz.vercel.app">https://robosfaz.vercel.app</a> | Cadastrar clientes e certificados, pedir agendamentos, acompanhar a fila, ver histórico, erros e downloads. Funciona em qualquer computador ou celular.      |
| <b>Robô</b>          | Instalado em um ou mais computadores Windows do escritório                            | Abre o Chrome com o certificado do cliente, entra no SIAT, agenda as exportações e baixa os ZIPs. Precisa dos certificados A1 instalados naquele computador. |

## O caminho de uma competência

1. Você escolhe a competência e os clientes no painel (tela **Automação**).
2. O robô entra no SIAT com o certificado de cada cliente e agenda NFC-e, NF-e emitidas e NF-e recebidas. O SIAT responde: "download disponível em até 1 dia útil".
3. O robô volta ao SIAT a cada 30 minutos para ver se os arquivos ficaram prontos.
4. Quando ficam prontos, ele baixa os ZIPs e guarda em pastas com o nome da empresa.
5. O painel mostra tudo em tempo real, e o ícone ao lado do relógio avisa quando as notas chegam.

**Dica:** O robô só trabalha no que você pede no painel. Com tudo concluído, ele fica ligado, mas parado, sem abrir o Chrome nem acessar o SIAT.

## 2. Antes de começar

### O que você precisa ter

| Item                   | Detalhes                                                                                                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Computador             | Windows 10 ou 11, 64 bits, com internet. Pode ser um computador de uso normal.                                                   |
| Usuário do Windows     | Precisa ser <b>administrador</b> . O robô usa essa permissão para fazer o Chrome escolher o certificado de cada cliente sozinho. |
| Google Chrome          | Instalado. O instalador tenta instalar se faltar.                                                                                |
| Certificados A1        | O arquivo <b>.pfx</b> (ou .p12) e a senha de cada cliente. Certificado A3 (cartão/token) exige seleção manual.                   |
| Secret key do Supabase | A chave que conecta o robô ao painel (começa com sb_secret_). É pedida só na primeira instalação de cada computador.             |
| Inscrição Estadual     | De cada cliente. O SIAT web identifica o contribuinte pela IE.                                                                   |

### Onde encontrar a Secret key

- No computador onde o robô já está instalado: abra o arquivo C:\SIAT-Robo\.env no Bloco de Notas e copie o que vem depois de SUPABASE\_SERVICE\_ROLE\_KEY=.
- Ou no site do Supabase: **Project Settings** → **API Keys** → **Secret keys**, botão copiar.

**Atenção:** Quem tem a Secret key consegue mexer no banco de dados inteiro. Não envie por WhatsApp ou e-mail; leve por pen drive ou cole direto no computador. Não confunda com a Publishable key (sb\_publishable\_), que não serve para o robô.

## 3. Instalação do robô

### Passo 1: instalar os certificados dos clientes

1. Dê dois cliques no arquivo **.pfx** do cliente.
2. Escolha **Usuário Atual** e clique em Avançar.
3. Digite a senha do certificado e conclua o assistente.
4. Repita para cada cliente, sempre com o **mesmo usuário do Windows** que vai rodar o robô.

### Passo 2: baixar e executar o instalador

1. Baixe o **Instalar-SIAT-Robo-1.0.10.exe** em <https://github.com/jhoncr38-sketch/Robosefaz/releases/latest>
2. Dê dois cliques no arquivo. Se aparecer **"O Windows protegeu o computador"**, clique em **Mais informações** → **Executar assim mesmo**. O aviso aparece porque o instalador ainda não tem assinatura digital paga.
3. Clique em **Sim** no pedido de permissão de administrador.

### Passo 3: as telas do assistente

| Tela                 | O que fazer                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boas-vindas          | Avançar.                                                                                                                                        |
| Pasta de instalação  | Deixe o padrão C:\SIAT-Robo.                                                                                                                    |
| Conexão com o painel | A URL já vem preenchida. Cole a <b>Secret key</b> ; os caracteres não aparecem enquanto você cola. Esta tela só aparece na primeira instalação. |
| Opções               | Deixe marcado <b>Impedir a suspensão na tomada</b> (recomendado) e, se quiser, o atalho do painel na Área de Trabalho.                          |
| Instalando           | Copia os arquivos, instala o Python, prepara o robô e confere os certificados. Leva alguns minutos na primeira vez.                             |
| Concluído            | O robô já fica ligado, com o ícone ao lado do relógio.                                                                                          |

**Dica:** Se algum certificado não estiver instalado, o instalador avisa no final. O relatório completo fica em C:\SIAT-Robo\storage\logs\instalacao.log.

### Atualizações: automáticas

O robô se atualiza sozinho quando sai uma versão nova. Ele nunca interrompe um trabalho em andamento:

- **Ao ligar o computador:** antes de pegar qualquer trabalho, o robô instala a versão nova (1 a 2 minutos) e já começa atualizado.
- **Computador ligado direto:** instala no primeiro momento em que o robô ficar 10 minutos parado.
- **Na hora:** pelo ícone ao lado do relógio, **Atualizar agora**.
- Antes de instalar, o robô confere o código de conferência (SHA-256) do instalador. Arquivo divergente é descartado.

- As chaves, as notas e as configurações são mantidas. Na tela **Configurações** do painel, cada computador aparece com a versão instalada.

Também é possível atualizar à mão: baixe a versão nova no mesmo endereço e execute por cima.

## Desinstalar

Configurações do Windows → Aplicativos → **SIAT Robô** → Desinstalar. As notas baixadas em storage\downloads **não são apagadas**.

## Instalar em mais de um computador

- Repita os passos 1 a 3 em cada computador. Cada um precisa dos certificados instalados.
- O computador que estiver ligado pega os agendamentos da fila. Se os dois estiverem ligados, eles dividem o trabalho, e o mesmo cliente nunca é processado por dois robôs ao mesmo tempo.
- Cada computador guarda as notas que **ele** baixou.

## 4. Acesso ao painel e perfis

Acesse **<https://robosfaz.vercel.app>** e entre com seu e-mail e senha. O primeiro usuário cadastrado vira Administrador; os demais são criados na tela **Usuários**.

| O que pode fazer                                  | Administrador | Operador | Visualizador |
|---------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|
| Ver dashboard, fila, histórico, downloads e erros | Sim           | Sim      | Sim          |
| Criar agendamentos (Automação)                    | Sim           | Sim      | Não          |
| Cancelar um agendamento                           | Sim           | Sim      | Não          |
| Reprocessar um agendamento com erro               | Sim           | Não      | Não          |
| Forçar novo agendamento mesmo se já existir       | Sim           | Não      | Não          |
| Cadastrar clientes e certificados                 | Sim           | Não      | Não          |
| Alterar configurações                             | Sim           | Não      | Não          |
| Gerenciar usuários                                | Sim           | Não      | Não          |

### Menu do painel

| Tela          | Para que serve                                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dashboard     | Visão geral: números do dia, agendamentos em andamento, erros e certificados vencendo. |
| Clientes      | Cadastro das empresas.                                                                 |
| Certificados  | Certificado digital de cada cliente e sua validade.                                    |
| Automação     | Pedir agendamentos de uma competência para vários clientes.                            |
| Fila          | Acompanhar em tempo real o que o robô está fazendo.                                    |
| Downloads     | Notas baixadas, com o botão Abrir pasta.                                               |
| Histórico     | Todas as execuções, com detalhes, logs e resultado.                                    |
| Erros         | Falhas, com o motivo e o print da tela.                                                |
| Usuários      | Quem acessa o painel e com qual perfil.                                                |
| Configurações | Intervalo das consultas, limites e alertas.                                            |

## 5. Clientes e certificados

### Cadastrar um cliente

Tela **Clientes** → **Novo cliente**. Os campos principais:

| Campo              | Observação                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Razão social *     | Nome oficial da empresa.                                                                                                                      |
| Nome fantasia      | Aparece nas telas e no nome da pasta das notas, quando preenchido.                                                                            |
| CNPJ *             | O robô confere o CNPJ no SIAT antes de agendar.                                                                                               |
| Inscrição estadual | <b>Obrigatória para o robô.</b> O SIAT web identifica o contribuinte pela IE, e o robô confere a IE em cada linha antes de agendar ou baixar. |
| UF *               | PI.                                                                                                                                           |
| Operações          | Quais notas a empresa usa: NFC-e, NF-e emitidas, NF-e recebidas. Na Automação, o robô só pede o que estiver marcado aqui.                     |
| Ativo              | Clientes inativos não aparecem para agendamento.                                                                                              |

Cada cliente recebe um código automático (CLI000001, CLI000002...).

### Associar o certificado

1. Tela **Certificados** → **Associar certificado** (ou dentro do cliente).
2. Escolha o cliente.
3. Em **Ler dados do arquivo PFX**, selecione o .pfx, digite a senha e clique em **Ler**. O painel preenche titular, emissor, série e validade. O arquivo e a senha são lidos só no seu navegador e não são enviados a lugar nenhum.
4. Confira os dados e clique em **Salvar**.
  - **Seleção manual do certificado:** marque se quiser que o robô sempre espere você escolher o certificado (necessário para certificado A3).
  - O painel avisa quando o certificado está perto de vencer (padrão: 30 dias). O robô não usa certificado vencido.
  - Se o CNPJ do certificado for diferente do cliente, o painel avisa. Isso é esperado apenas para certificado de procurador ou contador.

**Atenção:** Cadastrar o certificado no painel não basta: o .pfx precisa estar instalado no Windows de **cada computador** que roda o robô (seção 3, passo 1).

## 6. Agendar exportações (Automação)

1. Abra a tela **Automação**.
2. Escolha a **Competência** (mês/ano), por exemplo 08/2026.
3. Marque as **Operações**: NFC-e, NF-e emitidas, NF-e recebidas.
4. Use a busca e os filtros (**Ativos**, **Certificado válido**, **Com NFC-e**, **Com NF-e**) para achar os clientes.
5. Marque os clientes, ou **Selecionar todos**.
6. Clique em **Agendar** e confirme. Os pedidos vão para a Fila.

### O que o robô usa em cada exportação

| Nota           | Configuração no SIAT                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| NFC-e          | Contribuinte como emitente; tipo saída; status <b>todas</b> .                      |
| NF-e emitidas  | Contribuinte como emitente; tipo de nota <b>todas</b> ; status <b>ativas</b> .     |
| NF-e recebidas | Contribuinte como destinatário; tipo de nota <b>todas</b> ; status <b>ativas</b> . |
| Período        | Do primeiro ao último dia da competência.                                          |

### Pedidos repetidos

- Se a competência já foi agendada para o cliente, o painel avisa e não duplica.
- Se o SIAT responder "Já existe um agendamento com os parâmetros passados", o robô aproveita o número (ID) do agendamento que já existe, em vez de dar erro.
- **Forçar novo agendamento** (somente administrador) pede de novo mesmo que já exista.

## 7. Acompanhar a Fila

A tela **Fila** atualiza sozinha, em tempo real. As abas separam: **Em andamento**, **Aguardando SEFAZ**, **Intervenção**, **Finalizados** e **Todos**.

### Colunas

| Coluna                 | O que mostra                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente                | Nome, código e competência.                                                                                                                                                                                                    |
| Status                 | Situação atual, a etapa e, se houve, o número da tentativa.                                                                                                                                                                    |
| Progresso              | Em que etapa está (tabela abaixo). Não é estimativa de tempo.                                                                                                                                                                  |
| Tempo                  | <b>Robô</b> : quanto o robô levou para agendar (para de contar quando termina). <b>SEFAZ há</b> : há quanto tempo a SEFAZ está processando (continua contando até o arquivo ficar pronto). Concluídos mostram o <b>Total</b> . |
| Última mensagem        | O último passo do robô; passe o mouse para ler inteira.                                                                                                                                                                        |
| Ações (três pontinhos) | Detalhes e logs, Reprocessar, Cancelar.                                                                                                                                                                                        |

### A barra de progresso

| %             | Etapa                                                            | Quem faz               |
|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 0%            | Na fila                                                          | Aguardando o robô      |
| 5 a 48%       | Abrindo o navegador, entrando no SIAT e no e-AGEAT               | Robô                   |
| 50 / 60 / 70% | Agendando NFC-e / NF-e emitidas / NF-e recebidas                 | Robô                   |
| <b>80%</b>    | <b>Aguardando SEFAZ</b> : tudo agendado, falta a SEFAZ processar | SEFAZ (até 1 dia útil) |
| 85%           | Consultando se ficou pronto (a cada 30 minutos)                  | Robô                   |
| 90 a 98%      | Baixando e organizando os arquivos                               | Robô                   |
| 100%          | Concluído                                                        |                        |

**Dica:** Ficar muito tempo em 80% é normal: é a SEFAZ processando. Só se preocupe com os status Erro ou Intervenção.

### Ações

- **Detalhes e logs:** passo a passo do robô, notas, IDs do SIAT e prints.
- **Reprocessar** (administrador): coloca de novo na fila um agendamento com erro. O que já foi agendado no SIAT não é pedido de novo.
- **Cancelar:** interrompe o agendamento. Se o computador do robô estiver desligado, o cancelamento é concluído assim que algum robô estiver ligado.
- **Continuar automação:** aparece quando o robô pede uma ação sua (status Intervenção). Faça a ação no Chrome aberto pelo robô e clique em continuar.

## 8. Downloads e pastas das notas

### Onde ficam os arquivos

Os ZIPs ficam **no computador que fez o download**, organizados assim:

C:\SIAT-Robo\storage\downloads\CLI000001 - NOME DA  
EMPRESA\2026\08\NFCE\CLI000001\_2026-08\_NFCE.zip

- Uma pasta por empresa, com o código na frente do nome. Se o nome mudar no painel, a pasta é renomeada sozinha.
- Dentro: ano, mês e tipo (NFCE, NFE\_EMITIDAS, NFE\_RECEBIDAS).
- O robô **nunca apaga** os ZIPs. Você apaga quando quiser.

### Tela Downloads

Lista todas as notas baixadas, com filtros por competência, cliente e tipo. O ícone de informação (i), ao lado do nome, mostra o caminho completo e o código de conferência (SHA-256) do arquivo.

### Botão Abrir pasta

1. Clique em **Abrir pasta** na linha da nota.
2. Na primeira vez, o navegador pergunta **“Abrir SIAT Robô?”**: marque **Sempre permitir** e clique em Abrir.
3. O Explorer abre com o ZIP já selecionado.

**Dica:** O botão funciona no computador onde o robô está instalado. Se a nota foi baixada por outro computador, aparece um aviso e abre a pasta de notas deste computador.

## 9. Histórico, Erros, Dashboard e Configurações

### Histórico

Todas as execuções, com quem pediu, resultado e duração. Ao abrir uma, aparecem: período, tarefas de cada nota com o ID do SIAT, notas baixadas, o passo a passo (logs) e os prints.

### Erros

Lista das falhas com o código do erro, a mensagem e o print da tela no momento do erro.

### Dashboard

Resumo geral: números das automações, últimas execuções e certificados vencendo nos próximos 30 dias. O botão **Processar competência** é um atalho para agendar.

### Configurações (administrador)

| Parâmetro                           | Padrão  | Efeito                                                             |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Intervalo de consulta do Collector  | 30 min  | De quanto em quanto tempo o robô verifica se a SEFAZ liberou.      |
| Máximo de consultas por agendamento | 96      | Depois disso (cerca de 48 h), o agendamento é encerrado com aviso. |
| Alerta de vencimento de certificado | 30 dias | Antecedência do aviso de certificado vencendo.                     |

A tela também lista os **computadores com o robô**: nome, versão instalada, se está online e quando deu sinal pela última vez. Computadores com versão antiga aparecem como **Desatualizado** até se atualizarem sozinhos.

## 10. O ícone ao lado do relógio

Nos computadores com o robô, um ícone perto do relógio mostra o estado do robô. Na primeira vez, o Windows o esconde na setinha ^: arraste-o para a barra para deixá-lo sempre visível.

| Ícone                                                                             | Cor             | Significado                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
|  | <b>Verde</b>    | Robô ligado, aguardando trabalho.            |
|  | <b>Azul</b>     | Trabalhando no SIAT (agendando ou baixando). |
|  | <b>Vermelho</b> | Algum agendamento falhou ou precisa de você. |
|  | <b>Cinza</b>    | Robô parado.                                 |

### Menu (botão direito)

| Item                        | O que faz                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (linha cinza)               | Estado atual do robô. Se houver problemas, aparece “Precisam de atenção” com a lista.                                                                    |
| Abrir painel                | Abre o site. Dois cliques no ícone fazem o mesmo.                                                                                                        |
| Abrir pasta das notas       | Abre a pasta de downloads deste computador.                                                                                                              |
| Ligar robô                  | Liga o robô, se estiver parado.                                                                                                                          |
| Parar robô                  | Termina o trabalho atual e para. Nada se perde.                                                                                                          |
| Ver mensagens do robô (log) | Abre o registro técnico, útil para o suporte.                                                                                                            |
| Atualizar agora             | Aparece quando há versão nova. O robô termina o trabalho atual, instala e volta sozinho.                                                                 |
| Parar robô e fechar o ícone | Desliga tudo: o robô termina o trabalho atual e para, e o ícone fecha. Para ligar de novo: menu Iniciar → SIAT Robô → Ligar robô (ou entrar no Windows). |
| Fechar só o ícone           | Fecha só o ícone; <b>o robô continua trabalhando</b> . Para reabrir: menu Iniciar → SIAT Robô.                                                           |

O ícone também mostra avisos no canto da tela, por exemplo “Notas baixadas: EMPRESA 08/2026 (NFC-e, NF-e emitidas, NF-e recebidas)”.

### Atalhos no menu Iniciar → SIAT Robô

- **SIAT Robô (ícone ao lado do relógio):** reabre o ícone.
- **Painel SIAT e Pasta das notas.**
- **Ligar robô e Parar robô.**
- **Status e verificação:** mostra se o robô está rodando, as últimas mensagens e, se você responder **s**, confere Supabase, Chrome, pasta e o certificado de cada cliente.
- **Desinstalar SIAT Robô.**

# 11. Como o robô trabalha no dia a dia

## Liga sozinho

- O robô inicia **1 minuto depois que você entra no Windows**, sem janela, como administrador.
- Se ele cair por algum erro, volta sozinho.
- Tela bloqueada (Windows + L): o robô continua. Logoff, desligar ou suspender: o robô para até o computador voltar.

## Enquanto trabalha

- Uma janela do Chrome abre sozinha. **Não clique nela nem a feche.** Pode minimizar e usar o computador normalmente.
- Evite entrar no SIAT com a mesma empresa no seu navegador ao mesmo tempo: o SIAT pode derrubar uma das sessões.
- O e-AGEAT do SIAT às vezes abre com "Error 500" ou "Usuário não identificado". O robô fecha e tenta de novo sozinho, até 7 vezes.

## Quando não há nada pendente

O robô fica ligado, mas parado: só consulta o painel de tempos em tempos, sem abrir o Chrome nem acessar o SIAT. Gasta pouca memória e praticamente nada de processador.

## Se o computador desligar no meio de um trabalho

- Nada se perde. Se outro computador com o robô estiver ligado, ele assume o trabalho em cerca de **3 minutos**.
- Se só faltava baixar, o robô continua de onde parou, sem pedir de novo ao SIAT.
- Se não houver outro computador, o trabalho continua quando este for religado.
- Um cancelamento feito no painel nesse meio tempo é respeitado.

## Se uma nota não baixar

As outras notas continuam sendo baixadas. O robô tenta a nota com problema de novo em 5, 15, 30 e 60 minutos; depois de 5 falhas, ela fica marcada com erro para você conferir no SIAT.

## 12. Segurança e dados

### Proteção contra cliente errado

- Antes de qualquer ação, o robô confere se o SIAT abriu com o CNPJ do cliente certo.
- No SIAT web, confere a Inscrição Estadual do usuário e de cada linha antes de agendar ou baixar.
- Se algo não bater, **para na hora** e registra o erro, sem agendar nem baixar nada.
- A regra que faz o Chrome escolher o certificado vale só durante o trabalho daquele cliente e é apagada em seguida.

### Senhas e chaves

- O arquivo .pfx e a senha do certificado nunca são enviados ao painel nem ao banco de dados.
- A Secret key fica só no arquivo .env de cada computador.
- O robô não tenta burlar CAPTCHA nem verificação em duas etapas: se o SIAT pedir, ele aguarda você.

### Quanto tempo os dados ficam guardados

| O quê                                | Onde                    | Por quanto tempo                             |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| ZIPs das notas                       | Computador que baixou   | <b>Para sempre;</b> você apaga quando quiser |
| Histórico, logs e lista de downloads | Painel (banco de dados) | 60 dias após o download                      |
| Logs técnicos detalhados             | Painel                  | 7 dias                                       |
| Prints de etapas e erros             | Computador do robô      | 60 dias                                      |
| Cientes, certificados, usuários      | Painel                  | Enquanto existirem                           |

**Atenção:** A legislação exige guardar os XMLs das notas por 5 anos, e a guarda é responsabilidade do contribuinte. Importe as notas no sistema contábil ou guarde uma cópia de segurança.

## 13. Problemas comuns

| Situação                                                       | O que fazer                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O ícone está cinza (robô parado)                               | Botão direito no ícone → <b>Ligar robô</b> , ou menu Iniciar → SIAT Robô → Ligar robô.                                                |
| Agendamento parado em 80% por muito tempo                      | Normal: é a SEFAZ processando (até 1 dia útil). O robô consulta a cada 30 minutos.                                                    |
| Status Erro: "Contribuinte aberto no portal difere do cliente" | O SIAT abriu com outro certificado. Nada foi feito. Confira se o .pfx certo está instalado e clique em Reprocessar.                   |
| Verificação: "Certificado NÃO instalado neste Windows"         | Instale o .pfx do cliente com o mesmo usuário que roda o robô.                                                                        |
| Status Intervenção                                             | O robô precisa de você (por exemplo, escolher o certificado). Faça a ação no Chrome aberto pelo robô e clique em Continuar automação. |
| Abrir pasta avisa que o arquivo não está neste computador      | A nota foi baixada por outro computador. Pegue lá ou refaça o agendamento neste: o SIAT reaproveita o pedido existente.               |
| "O Windows protegeu o computador" ao instalar                  | Clique em Mais informações → Executar assim mesmo.                                                                                    |
| A Secret key foi recusada no instalador                        | Confira se copiou a Secret key (sb_secret_) e não a Publishable key.                                                                  |
| Uma nota ficou com erro depois de 5 tentativas                 | Confira no SIAT o agendamento com o ID mostrado nos detalhes. Se precisar, peça de novo com Forçar novo agendamento.                  |

### Onde ficam os registros para o suporte

- C:\SIAT-Robo\storage\logs\worker.log: mensagens do robô.
- C:\SIAT-Robo\storage\logs\instalacao.log: relatório da instalação.
- C:\SIAT-Robo\storage\errors: prints dos erros.

## 14. Glossário

| Termo          | Significado                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Competência    | Mês/ano das notas (por exemplo, 08/2026).                            |
| Agendamento    | Pedido de exportação feito no SIAT; o SIAT devolve um número (ID).   |
| Collector      | A parte do robô que volta ao SIAT para baixar os arquivos prontos.   |
| e-AGEAT        | Área do SIAT por onde o robô chega ao SIAT web de exportação.        |
| Certificado A1 | Certificado digital em arquivo (.pfx), instalado no Windows.         |
| IE             | Inscrição Estadual do contribuinte.                                  |
| Secret key     | Chave que conecta o robô ao painel. Só para os computadores do robô. |
| Reprocessar    | Colocar de novo na fila um agendamento que deu erro.                 |
| SHA-256        | Código de conferência do arquivo; prova que o ZIP não foi alterado.  |

SIAT Robô 1.0.10 · <https://robosfaz.vercel.app>