

하나의 워크스페이스에서, 모든 작업을

코드 / 디자인 / 문서

작업 폴더와 모델을 연결하고, 코드를 실행하고, 실제 화면을 검증하고, 문서와 디자인 산출물까지 만드는 실전 사용 가이드입니다.

01 프로젝트 연결

개발 또는 문서/디자인 방식을 고르고 작업 폴더를 연결합니다.

02 모델 연결

로컬 CLI 또는 BYOK 공급자를 선택합니다. 비밀값은 프롬프트에 넣지 않습니다.

03 실행과 검증

빌드·서버·브라우저·Git 변경사항을 한 프로젝트 문맥에서 확인합니다.

04 산출물 완성

화면/인터페이스 명세, 슬라이드, 프로토타입을 미리보고 내보냅니다.

VERSION

2026.08 · Windows Desktop

처음 5 분: 프로젝트 하나를 끝까지 연결하기

아래 순서만 따르면 개발과 문서 제작 모두 같은 프로젝트 기록 안에서 시작할 수 있습니다.

단계	메뉴	해야 할 일
1	작업 방식	홈에서 '소프트웨어 개발' 또는 '문서/디자인 제작'을 선택합니다.
2	작업 폴더	개발은 실제 저장소 루트, 코드 기반 명세는 분석 대상 저장소를 선택합니다.
3	모델	설정에서 설치된 CLI 상태를 확인하거나 BYOK 공급자를 연결합니다.
4	첫 요청	개발은 실행·수정·검증을, 문서는 산출물 종류와 목적을 요청합니다.
5	검토	변경사항·브라우저·미리보기에서 결과를 확인한 뒤 내보내거나 커밋합니다.

안전한 기본값

- DB 는 읽기 전용으로 시작하고, 쓰기는 승인된 쓰기 또는 전체 허용 정책을 명시적으로 선택합니다.
- 브라우저 자동화는 탭별 승인 후 실행합니다. 외부 로그인과 민감 데이터는 사용자 확인이 우선입니다.
- 모델 표시 목록과 실제 사용 가능 여부는 CLI 버전·계정·공급자 권한에 따라 달라질 수 있습니다.
- 인터페이스/화면 명세를 코드에서 만들 때는 실제 코드베이스 폴더를 먼저 연결합니다.

가이드

앱의 ? 메뉴에서 제품 가이드를 다시 열 수 있습니다. 첫 사용 시에는 현재 작업 방식에 맞는 화면 안내가 자동으로 시작됩니다.

작업 방식을 먼저 고르세요

하나의 프로젝트 안에서 작업 기록은 유지하되, 시작 화면과 기본 대화 모드는 목적에 맞게 달라집니다.

01 방식 선택


개발 또는 문서/디자인

02 폴더 연결

실제 작업 대상 폴더

03 대화 시작

질문 또는 문서 모드



실제 MonoField Desktop 화면 · 홈의 소프트웨어 개발 / 문서·디자인 선택

원칙

개발 프로젝트에서 기술 문서를 만들 때는 문서 모드로, 문서 프로젝트에서 설명·검토만 할 때는 질문 모드로 전환할 수 있습니다.

처음에는 화면이 직접 안내합니다

첫 사용 가이드는 나머지 화면을 어둡게 하고 지금 눌러야 할 요소를 강조합니다. 창 크기가 바뀌어도 대상 위치를 다시 계산합니다.

01 다음


강조된 요소 확인

02 직접 실행

안내에 따라 버튼 사용

03 다시 보기

? → 제품 가이드



실제 MonoField Desktop 화면 · 개발 가이드 1/7 단계

팁

개발 가이드 다음에는 실행 구성·빌드·DB·변경사항·브라우저 검증 흐름을, 문서/디자인 가이드에서는 파일·스타일·미리보기·내보내기를 안내합니다.

작업 폴더가 개발의 기준입니다

선택한 폴더를 CLI 의 기본 작업 루트로 사용합니다. MonoField 가 실행 구성을 탐색하고 파일·Git·브라우저·DB 문맥을 같은 프로젝트에 연결합니다.

01 폴더 선택


저장소 또는 워크스페이스

02 활성 프로젝트

여러 서버 중 하나 선택

03 요청

수정 → 테스트 → 화면 검증



실제 MonoField Desktop 화면 · 안전한 Node 데모 프로젝트와 감지된 실행 구성

확인

상위 워크스페이스를 선택하면 발견된 하위 프로젝트 중 활성 대상을 고릅니다. 실행·Git 감시는 활성 프로젝트에만 붙어 성능 부담을 줄입니다.

실행 전에 프로필과 인자를 확인하세요

감지된 기본 명령을 그대로 실행하거나 애플리케이션 인자.환경 변수를 프로젝트별 오버라이드로 저장할 수 있습니다.

01 구성 선택

Vite·Next·Maven·Gradle·Python·Go 등

02 프로필

예: --spring.profiles.active=local

03 실행/중지

상태와 로그 확인

홈 가이드 데모 · 주문 ...

가이드 데모 · 주문 운영

여기에 작업물이 표시됩니다

문서 스타일 선택 현재 문서 파일

기후 변화 관련 비영리 단체의 인터랙티브 연례 보고서를 제작해 주세... |

guide-demo

문서 파일

실행 설정 편집

예: Spring Boot는 local/dev/prod 프로필과 --server.port=9081 같은 인자를 여기서 정합니다. 프로젝트의 application 파일을 수정하지 않고 이번 실행에만 적용됩니다.

추가 애플리케이션 인자

--debug --feature=orders

지우기 취소 저장

Node.js npm run dev http://127.0.0.1:3000

guide-demo 새 스케치 불러넣기 업로드

스크립트 2

server.mjs 스크립트 1분 전

package.json 스크립트 11분 전

텍스트 1

README.md 텍스트 11분 전

여기에 파일을 놓으세요

이미지, 문서, 참조 자료, 폴더 등을 놓아주세요. 에이전트가 문맥으로 활용합니다.

실제 MonoField Desktop 화면 · 추가 애플리케이션 인자 편집

주의

실행 버튼 옆 구성명을 확인하세요. 다른 서버가 열리면 활성 프로젝트, 포트 인자, 환경 변수를 먼저 확인합니다.

변경 전후를 화면에서 검토합니다

변경사항에서는 작업 트리·스테이징·브랜치/커밋 비교를 전환하고 파일별 Before/After 를 가로 스크롤로 확인합니다.

01 기준 선택


현재 작업 또는 브랜치/커밋

02 파일 선택

추가·수정·삭제 확인

03 검토

Before ↔ After 가로 스크롤



실제 MonoField Desktop 화면 · 실제 Git diff 와 Before/After 영역


구분

현재 작업은 마지막 커밋 이후의 로컬 변경입니다. 브랜치/커밋 비교는 선택한 Git 기준점과 현재 상태의 차이입니다.

01 실행

02 브라우저

03 권한 승인



보안

보이는 문제를 그대로 수정 요청에 답하세요

브라우저 화면에서 표시·화면에 그리기·검사·조정을 여러 개 쌓은 뒤 한 번에 수정 요청으로 보낼 수 있습니다.

01 표시

DOM 요소를 선택

02 그리기


영역과 메모를 캡처

03 검사/조정

구조·스타일 변경안 추가

04 일괄 요청

모든 항목을 CLI 에 전달



실제 MonoField Desktop 화면 · 실행 중인 주문 화면의 브라우저 검증

자동 검증

활성화하면 수정 후 빌드와 승인된 브라우저의 실제 화면·동작 확인을 다음 검증 단계로 사용합니다. 단순 새로고침 옵션이 아닙니다.

설치된 CLI 와 모델을 확인하세요

MonoField 는 CLI 의 도움말·모델 명령을 읽어 현재 설치 상태와 사용 가능한 모델을 표시합니다. 알려진 모델 목록은 오프라인 폴백으로만 사용합니다.

01 설치 확인


Codex·Claude·Gemini·OpenCode·Copilot 등

02 인증

각 CLI 의 공식 로그인 절차

03 모델 새로고침

설치 버전에서 다시 발견



실제 MonoField Desktop 화면 · 실행 모드에서 확인한 로컬 CLI 상태

가용성

목록에 보여도 계정 권한이나 지역·조직 정책에 따라 호출이 거절될 수 있습니다. 새 모델은 CLI 를 업데이트한 뒤 모델 목록을 새로 고치세요.

API 키와 OpenAI 호환 엔드포인트를 연결합니다

Anthropic·OpenAI·Google·OpenRouter·OpenAI-compatible endpoint 를 공급자별로 구성합니다. 로컬 Ollama 는 API 키 없이 모델을 발견할 수 있습니다.

01 공급자

프리셋 또는 사용자 지정

02 엔드포인트


공식/게이트웨이/사내 URL

03 연결 테스트

모델 조회와 짧은 요청

04 저장

Desktop 암호화 저장소



실제 MonoField Desktop 화면 · BYOK 공급자와 프로토콜 설정

비밀값

API 키와 DB 자격 증명은 프롬프트·프로젝트 파일에 저장하지 않습니다. 프로젝트에는 연결 ID 만 남기고 실제 비밀값은 Desktop 보안 저장소에서 해석합니다.

문서와 디자인도 같은 프로젝트 문맥에서 만듭니다

문서/디자인 제작에서는 빈 캔버스, 파일, 문서 스타일, 템플릿을 조합해 명세서·슬라이드·프로토타입·반응형 웹을 제작합니다.

01 자료

파일·용어사전·브랜드 시스템

02 형식


명세서·슬라이드·웹·와이어프레임

03 AI 초안

빈 필드는 합리적 초안 생성

04 검토/내보내기

미리보기 → 편집 → export



실제 MonoField Desktop 화면 · 문서/디자인 작업 공간의 시작 카드

명세서

코드 기반 인터페이스/화면 명세는 작업 폴더 검증 후 옵션 품을 엽니다. 코드 없는 인터페이스는 최소 정보만 받고 비어 있는 요청·응답을 AI가 초안으로 채울 수 있습니다.

어떤 요청을 어디에서 시작할까요?

요청의 목적에 맞춰 작업 방식과 대화 모드를 바꾸면 불필요한 코드 스캔과 질문을 줄일 수 있습니다.

하려는 일	작업 방식	대화 모드	권장 요청
코드 수정·테스트	소프트웨어 개발	질문	‘주문 생성 오류를 고치고 테스트와 브라우저 검증까지 해줘.’
기술 명세서	소프트웨어 개발	문서	‘현재 코드를 기준으로 인증 모듈 기술 명세서를 만들어줘.’
새 문서·디자인	문서/디자인 제작	문서	‘분기 실적 발표용 10 장 슬라이드를 만들어줘.’
문서 검토·설명	문서/디자인 제작	질문	‘이 명세서의 누락과 모순만 검토해줘.’
코드 기반 인터페이스 명세	문서/디자인 제작	문서	대상 코드베이스 폴더 연결 → 옵션 선택 → 스캔 → xlsx 미리보기/내보내기
코드 없는 인터페이스 명세	문서/디자인 제작	문서	Method·Path·ID·인증을 주고, 요청/응답 필드는 비워 AI 초안을 요청할 수 있습니다.

출시 버전 사용 전 점검

- 설정 → 실행 모드에서 원하는 CLI 가 ‘사용 가능’인지 확인합니다.
- BYOK 는 연결 테스트 후 모델 목록을 새로 고칩니다. 키가 없는 로컬 Ollama 도 사용할 수 있습니다.
- 업데이트 알림은 GitHub Release 의 최신 설치 파일을 기준으로 동작합니다.
- Windows 가 설치 파일을 경고하면 GitHub Release 의 해시와 게시자를 확인합니다. 정식 코드 서명 전에는 SmartScreen 경고가 남을 수 있습니다.

도움말

문제가 반복되면 실행 중인 프로젝트, 선택한 실행 구성, CLI 버전, 모델명, 브라우저 승인 상태를 함께 확인하세요.