# Excel 自定义格式

## 一、自定义格式的结构

### 方式一:

代码结构组成代码码分为四个部分,中间用";"号分隔,具体如下:

正数格式; 负数格式; 零格式; 文本格式

两个代码部分,则第一部分用于正数和零,第二部分用于负数

一个代码部分,则该部分将用于所有数字

要跳过某一代码部分,然后在其后面包含一个代码部分,则必须为要跳过的部分包含结束分号。

### 方式二:

特定条件

大于条件值; 小于条件值; 等于条件值; 文本

例如: [红色][<=100];[蓝色][>100]

### 方式三:

特定条件

条件值1;条件值2;同时不满足条件值1,2;文本

### 二、使用方法

1. 设置单元格格式-->自定

2. 使用TEXT(value, format text

例: =TEXT(1234.456,"00.00") 显示结果为 1234.46

# 三、各参数的涵义

自定义格式类似正则表达式,用一些特定的符号可以表达特定含义。

1). "G/通用格式": 以常规的数字显示, 默认值。

例:代码:"G/通用格式"。10显示为10;10.1显示为10.1。

2). 0: 显示数字, 如果数字位数少于格式中的零的个数, 则显示无意义的零。

例:代码:"00000"。1234567显示为1234567;123显示为00123例:代码:"00.000"。100.14显示为100.140;1.1显示为01.100

### 3). #: 只显示有效数字而不显示无意义的零

例:代码:"###.##",12.100显示为12.1;12.1263显示为:12.13

### 4).?: 为无意义的零在小数点两边添加空格,以便使小数点对齐。

例: 123.1分别设置单元格格式为"??.??"和"???.??", 查看结果

### 5). , : 显示千位分隔符或者将数字以千倍显示。

例: 代码: "#, #"。"10000"显示为"10, 000" "10000000"显示为"10,00" "

例: 代码: "#, "。10000显示为10。

例:代码:"#,,"。"1000000"显示为"1"。

### 6). ".": 小数点。如果外加双引号则为字符。

例: 代码"0.#"。"11.23"显示为"11.2"

### 7). "%": 百分比。

例:代码"#%"。"0.23"显示为"23%"

### 8). "/":显示下一个字符。

和""""用途相同都是显示输入的文本,且输入后会自动转变为双引号表达。不同的"/"是显后面的文本,双引号是显示双引中间的文本。

例:代码"/ABC"或""ABC""均显示为"ABC"。

### 9). "\*": 重复下一次字符, 直到充满列宽。

文本的重复显示要使用@

例:代码: "@\*-"。"ABC"显示为"ABC-----"

数字的显示可以使用#或者0或者?

例:代码:"#\*-"。"123"显示为"123-----"

### 10). "\_" (下划线) : 留下一个和下一个字符同等宽度的空格

#### 例:

正数后面留一个与)等宽的空格,负数不留空格,这样能保证整数和复数对齐

\$#,##0.00\_) 表示 1234.567 为 \$1234.56 (\$#,##0.00) 表示 -1234.678 为 (\$1234.67)

代码: \$#,##0.00\_);(\$#,##0.00)

#### 11). "文本":显示双引号中的文本。

例:代码:"中国@"显示为 "中国xxx"

### 12). [颜色]: 用指定的颜色显示字符。

常用可选色:红色、黑色、黄色,绿色、白色、蓝色和洋红。

例:代码:"[绿色];[红色];[黑色];[蓝色]"。显示结果为正数为率色,负数显示红色,零显示黑色,文本则显示为蓝色

### 13). [条件]:可以单元格内容判断后再设置格式。

条件格式化只限于使用三个条件,其中两个条件是明确的,另一个是"所有的其他"。条件要放到方括号中。必须进行简单的比较。

显示结果是单元格数值大于零显示正数,小于零显示"负数",其他情况显示"零",非数字类型显示"文本"。

例:代码:[>0]正数;[<0]负数;零;文本或:代码:整数[>0];负数[<0];零;文本

### 14). "! ": 显示"""。

由于引号是代码常用的符号。在单元格中是无法用"""来显示出来""。要想显示出来,须在前加入"!"

例:代码:"#!""。"10"显示"10"" 例:代码:"#!"!""。"10"显示"10"""

### 15) 日期和时间

#### a. 日期设置

符号	含义
m	将月显示为不带前导零的数字。
mm	根据需要将月显示为带前导零的数字。
mmm	将月显示为缩写形式(Jan 到 Dec)。
mmmm	将月显示为完整名称(January 到 December)。
mmmmm	将月显示为单个字母 (J 到 D) 。
d	将日显示为不带前导零的数字。
dd	根据需要将日显示为带前导零的数字。
ddd	将日显示为缩写形式(Sun 到 Sat)。
dddd	将日显示为完整名称(Sunday 到 Saturday)。
уу	将年显示为两位数字。
уууу	将年显示为四位数字。

例:代码:"YYYY-MM-DD"。2005年1月10日显示为:"2005-01-10"

例:代码:"YY-M-D"。2005年10月10日显示为:"05-1-10"

### b. 星期设置

"AAAA":日期显示为星期。

### c. 时间设置

"H"或"HH": 以一位 (0~23) 或两位 (01~23) 显示小时

"M"或"MM": 以一位 (0~59) 或两位 (01~59) 显示分钟

"S"或"SS": 以一位 (0~59) 或两位 (01~59) 显示秒

[H]或[M]或[SS]:显示大于24小时的小时或显示大于60的分或秒。

例:代码:"HH:MM:SS"。"23:1:15"显示为"23:01:15"

# 四、关于特殊数字的显示

例:代码: "[DBNum1]"。"1232"显示为"一千二百三十二"

代码: "13"显示为"壹拾叁"

例: "123"显示为"1百2十3"