文档编号	文档版本	密级
MT-AS2-2020-07-16-001	1.0	公开
产品名称: MTTK AS2		共 9 页

MTTK AS2 安装手册

目录

1	引言			3
	1.1	文档目的		. 3
	1.2	作者		3
	1.3	文档历史		. 3
	1.4	相关约定		. 3
	1.5	服务和联系方法		.3
2	运行环	F境		3
	2.1	硬件环境		. 3
	2.2	软件环境		4
3	应用多	そ装		4
	3.1	安装前的检查工作		.4
	3.2	数据库安装		. 4
		3.2.1 概述		. 4
		3.2.2 MongoDB Windows 下配置		4
		3.2.3 MongoDB Linux 下配置		5
		3.2.4 初始化数据库		.5
	3.3	软件安装		. 5
		3.3.1 完整的安装包 complete		5
		3.3.2 带 jdk 运行环境的安装包 hasRunTime		6
		3.3.3 基础安装包 basics		. 6
	3.4	后续配置		. 7
	3.5	目录结构		.8
	3.6	安装测试		8
	3.7	安装成 Windows 服务		8
	3.8	软件卸载		9
4	属性酶	己置		9
	4.1	介绍		9
		mongo.properties 配置项目		
	4.3	日志设置		9
	4.4	连接测试		9
5	常见问	可题和解答		9
	5.1	系统启动时出现 UserNotFound	错误! 未定义书签。	,

1 引言

1.1 文档目的

本文档描述 MTTK AS2 产品的安装,目标读者包括产品实施人员和客户技术人员.

1.2 作者

姓名	公司	电话	邮件
jialeli			

1.3 文档历史

版本	日期	修改者	描述
1.0	2020/07/16		

1.4 相关约定

无

1.5 服务和联系方法

如有任何问题,请 email 到 jiale.li@mttk.com.cn、feixiang.chen@mttk.com.cn

2 运行环境

2.1 硬件环境

列出最低硬件配置

CPU	内存	磁盘
2	4G	50G

2.2 软件环境

类型	产品	结果
操作系统	Windows	Windows 7 10 测试通过
		其他版本按客户需要测试
	Linux	Cent OS (3.10.xx 核心) 测试通过
		其他版本按客户需要测试
	Unix	未测试
数据库	MongoDB	4.0 测试通过
Java	Oracle JRE	1.5 不支持
		1.8 测试通过
	OpenJDK	1.8 测试通过
	其他 JRE	未测试

3 应用安装

3.1 安装前的检查工作

编号	项目	要求	结果
1.1	硬件	符合硬件环境章节要求	
1.2	操作系统	符合软件环境章节要求	
1.3	数据库	符合软件环境章节要求,MTTK AS2 需要数据库用来存储配	
		置信息和运行记录	
		安装人员具备数据库管理员的权限	
1.4	Java	符合软件环境章节要求	
1.5	网络(可选)	如本系统需要被外部系统访问,需要稳定的网络连接和推	
		荐使用固定 IP 地址	

3.2 数据库安装

3.2.1 概述

MTTK AS2 使用 MongoDB 数据库作为后端存储.相关数据库系统安装请参考对应数据库系统安装手册。

数据库安装参考数据库对应文档。

3.2.2 MongoDB Windows 下配置

数据库安装完成后,需要创建数据库。 启动 MongoDB 服务器,打开 cmd.exe。

输入命令:

mongorestore.exe -drop database\

注.

1. 运行 mongorestore.exe 命令,需要将其所在的目录加入到系统变量 Path 中,或者进入其目录再运行;

Other:服务方式运行, cmd 运行:

mongod --bind_ip 0.0.0.0 --logpath [path] --logappend --dbpath [path] --port 27017 --serviceName "MongoDB" --serviceDisplayName "MongoDB" --install

3.2.3 MongoDB Linux 下配置

创建数据库

输入操作系统命令

mongorestore.exe -drop database\

3.2.4 初始化数据库

首次安装本软件,需要在 mongodb 导入初始数据。 初始数据在对应安装包的 /db_data 目录下。

运行 mongdb 命令,(没有设置环境变量需要到 mongdb 解压后的 bin 目录运行)

创建数据库:

mongo 出现">"提示 输入 use mttk_as2 创建名为 mttk_as2 的数据库。

导入数据:

mongorestore -d mttk_as2 --drop 《需要导入的数据目录》 --drop 表示有则替换 **创建用户**

use admin

db.createUser({ user: "chub",

pwd: "123456",

roles: [{ role: "readWrite", db: " mttk_as2" }]

})

这是将 admin 用户创建在 admin 数据库下,密码是 123456。它对 mttk_as2 数据库具有读写权限。根据需要修改。

3.3 软件安装

3.3.1 完整的安装包 complete

完整的安装包带有 mongdb 数据库程序 和 JDK 运行环境。只需解压 mongdb 数据库程序,配置 mongdb 数据库和导入初始数据就能在/complete/work/bin 目录中 启动 MTTK AS2

用解压软件(WinRAR、7-Zip、unzip 等)解压 complete.zip 到某目录,如 c:\complete(Windows),/data/complete(Linux)。

安装包结构

一级目录	二级目录	三级目录	描述
	db_data		初始需要导入 mongdb 的数据文件
	linux	work	Linux 版本的 MTTK AS2 程序目录 详细参考 <u>目录结构</u>
complete		mongodb.zip	Mongodb linux 版本 软件包
	windows	work	Windows 版本的 MTTK AS2 程序目录 详细参考 <u>目录结构</u>
		mongodb.tgz	Mongodb windows 版本 软件包

3.3.2 带 jdk 运行环境的安装包 hasRunTime

带 jdk 运行环境的安装包带有 JDK 运行环境。需要用户自行下载安装配置 mongdb 数据库 自 带 的 JDK 运 行 环 境 分 为 windows 和 linux 不 同 版 本 都 是 jdk1.8 分 别 在 对 应 的 /work/runTime 目录中。

用解压软件(WinRAR、7-Zip、unzip 等)解压 complete.zip 到某目录,如 c:\hasRunTime (Windows), /data/hasRunTime (Linux)。

安装包结构

一级目录	二级目录	三级目录	描述
	db_data		初始需要导入 mongdb 的数据文件
hasRunTime	linux	work	Linux 版本的 MTTK AS2 程序主目录 详细参考 <u>目录结构</u>
	windows	work	Windows 版本的 MTTK AS2 程序目录 详细参考 <u>目录结构</u>

3.3.3 基础安装包 basics

基础的安装包,只带有 MTTK AS2 程序。需要用户自行下载安装配置 mongdb 数据库,自行安装 jdk 运行环境

用解压软件(WinRAR、7-Zip、unzip 等)解压 complete.zip 到某目录,如 c:\basics(Windows),/data/basics(Linux)。

安装包结构

一级目录	二级目录	三级目录	描述

	db_data		初始需要导入 mongdb 的数据文件
hasRunTime	linux	work	Linux 版本的 MTTK AS2 程序主目录 详细参考 <u>目录结构</u>
	windows	work	Windows 版本的 MTTK AS2 程序目录 详细参考 <u>目录结构</u>

3.4 后续配置

选择数据库

修改 mongo.properties 文件


修改数据库连接信息

在 mongo.properties 中修改数据库服务器地址、目标数据库、用户名、密码和认证数据库。

```
# #Mongodb client configuration
# #Target database
database=mttk_as2
#Authentication
auth.userName=admin
auth.password=123456
auth.database=admin
#Server,支持通过逗号分隔的多个服务器列表
servers=localhost:27017
#options
```

设置 Java 虚拟机

下载对应操作系统系统的 Java 运行环境(JRE),并安装或解压到目录 runtime\jre。如下所示



如希望设置 Java 虚拟机内存占用,

Windows 环境下,在文件 server.bat 取消如下注释(去掉第二行的 rem),

rem if you want to set java vm machine, here is the place rem set JAVA_OPTS=-server -Xms2048m -Xmx2048m -XX:PermSize=256M -XX:MaxPermSize=512M

Linux 环境下,在文件 server.sh 中取消如下注释(去掉第二行的#)

```
= # if you want to set java vm machine, here is the place
| # JAVA OPTS="-server -Xms2048m -Xms2048m -XX:PermSize=256M -XX:MaxPermSize=512M"
```

Java 虚拟机参数含义请参考对应 Java 文档

注意,如果安装程序 windows 服务,修改内存不在此处,请参考"安装成 Windows 服务"章节. 由于 32 位 Java 最大内存限制(命令行执行为 3.2G,Windows 服务执行为 1G),强烈推荐使用 64 位 Java 虚拟机.

注意:如果使用其他位置的 Java 虚拟机,请修改 bin/server.sh(Linux)或 bin/server.bat(Windows),修改行

JAVA_HOME="\$CHUB_HOME/runtime/jre"(Linux)

或

set JAVA_HOME=..\runtime\jre(Windows)

为目标位置

3.5 目录结构

安装完成后,安装目录下目录结构如下

目录	说明			
bin	启动脚本目录			
	startup.sh(startup.bat) 启动本产品			
	shutdown.sh(startup.bat) 停止本产品			
	installService(64).bat 安装成 windows 服务			
	uninstallService(64).bat 卸载 windows 服务			
	子目录 jsl 为安装成 windows 服务需要的代码和配置			
conf	配置目录			
data	数据目录			
	子目录 payload 下为报文库,分别存放在不同目录下			
	子目录 web 用于存放 Web 应用,如 Admin Console,缺省在 5555 端口监听			
lib	Jar 包存放目录,其下以及子目录下的所有文件都会在启动时加载			
	推荐使用如下子目录结构			
	sys MTTK AS2 软件需要用的核心 jar 包			
	ext 系统用到的 jar 包,用户一般无需修改			
log	日志目录			
runtime	运行需要的一些第三方程序			
	jre java 运行环境			
temp	临时目录,用户可定期清除			

3.6 安装测试

启动 MTTK AS2,确保日志中没有错误信息。

访问管理界面 <a href="http://<ip>:5555",进入管理员界面进行简单操作(缺省账号为 admin,密码为 123456)

3.7 安装成 Windows 服务

本步骤仅仅对 Windows 有效。

运行 bin\installService.bat(针对 32 位 Windows)或 bin\installService64.bat(针对 64 位 Windows) 安装服务,安装成功后能看到如下服务

🤏 Mttk AS2 Service 64 bit Mtt... 自动 本地系...

如需高级配置, 请编辑文件 jsl.ini(针对 32 位 Windows)或 jsl64.ini(针对 64 位 Windows),虚拟

机内存配置请在此配置文件中设置相应启动项.

卸 载 Windows 服 务 运 行 bin\uninstallService.bat(针 对 32 位 Windows) 或 bin\uninstallService64.bat(针对 64 位 Windows)

3.8 软件卸载

本系统安装和运行不会访问任何注册表或其他系统目录, 卸载过程只需要删除对应的文件和 数据库

- ◆ 卸载 Windows service
- 删除数据库
- 删除系统目录

4 属性配置

4.1 介绍

mongo.properties 提供了针对本软件连接 MongoDB 数据库的配置由于修改此文件可能产生不可预料后果,请明确每个配置项含义后修改。

4.2 mongo.properties 配置项目

分类	项目	含义
数据库	database	MTTK AS2 使用的数据库
	auth.userName	用于认证的用户名
	auth.password	用于认证的密码
	auth.database	认证数据库
	servers	指定 MongoDB 实例所在的远程服务
		器。服务器地址和端口

4.3 日志设置

缺省日志存放在安装路径的 log 目录下

4.4 连接测试

以上 Club Hub 就启动成功了,确保日志中没有错误信息。 访问管理界面,在浏览器中输入服务器的地址,加上 5555(默认的端口),进入管理员界 面进行简单操作(缺省账号为 admin,密码为 123456)

5 常见问题和解答