

第一章 离散时间信号与系统

Discrete-time signals and systems

1.2 离散时间系统

LSI系统的时域求解—线性卷积方法(1)

华东理工大学信息科学与工程学院 万永菁





- > 线性卷积的基本概念
- > 线性卷积的深入理解
- > 线性卷积的计算方法与步骤





- 一、线性卷积的基本概念
- ➤ LSI系统:

同时具有<u>线性和移不变性</u>的离散时间系统称为<u>LSI系统</u>。 LSI (Linear Shift Invariant) System


- ightharpoonup 单位冲激(脉冲)响应h(n): Impulse Response 当输入为 $\delta(n)$ 时,系统的输出用h(n)表示。 $h(n) = T[\delta(n)]$
- ▶ 线性卷积: 卷积(和): Convolution (sum)

当一个系统是LSI系统时,它的输出y(n)可以用输入x(n)与单位脉冲响应h(n)的线性卷积(卷积和)来表示。

$$y(n) = x(n) * h(n)$$



当一个系统是LSI系统时,它的输出y(n)可以用输入x(n)与单位脉冲响应h(n)的线性卷积来表示。







◆ 证明——用线性卷积求LSI系统输出

任一序列
$$x(n)$$
的表示方法: $x(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n-m)$

$$y(n) = T[x(n)] = T\left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n-m)\right]$$

利用线性的特性
$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)T[\delta(n-m)]$$


利用移不变的特性 $\sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$

$$= x(n) * h(n)$$





二、线性卷积的深入理解





三、线性卷积的计算方法与步骤

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

- \triangleright 反褶: 画出x(m)与h(m),以m=0的纵轴为对称轴将h(m)反褶成h(-m)。
- ▶ 移位: 将h(-m)移位n, 得到h(n-m), 即h(-m+n)。 当n为负,左移n位; 当n为正,右移n位。注意: $n \in [-\infty, \infty]$ 。
- \rightarrow 相乘: 将h(n-m)和x(m)的相同m值的对应点值进行相乘。
- \triangleright 相加:将所有对应点的乘积累加起来,得到某一个输出值y(n)。



華東理工大學

例: 已知某LSI系统的单位脉冲响应h(n)为:

$$h(n) = 3\delta(n) + 2\delta(n-1) + \delta(n-2)$$

若该系统的输入为序列x(n):

$$x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1)$$


试求该系统的输出响应y(n)。

解: 根据题目已知条件,LSI系统的输出可以通过输入序列与系统单位脉冲响应的线性卷积求出。

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$














$$y(n) = x(n) * h(n) = {\underline{3}, 8, 5, 2}$$





说明:
$$x(n)*\delta(n-n_0)$$

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

$$=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)\delta(n-n_0-m)$$

$$=x(n-n_0)$$

因为只有当
$$m=n-n_0$$
时, $\delta(n-m-n_0)=1$

$$x(n)*\delta(n-n_0) = x(n-n_0)$$





```
x(n)
nx=[0:1]; x=[1 2];
             x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1)
nh=[0:2];
           h=[3 \ 2 \ 1];
                                             0.5
                                                             2.5
                                      h(n)
             h(n) = 3\delta(n) + 2\delta(n-1) + \delta(n-2)
                    conv函数实现卷积
y=conv(x,h);
                                       y(n)
                    定义好输出y的区间
ny=[0:3];
                                                     1.5
subplot(311);stem(nx,x,'linewidth',2);
axis([min(ny) max(ny) 0 max(y)]);grid on;
                                                        8 5 2
subplot(312);stem(nh,h,'linewidth',2);
axis([min(ny) max(ny) 0 max(y)]);grid on;
subplot(313);stem(ny,y,'linewidth',2);
axis([min(ny) max(ny) 0 max(y)]);grid on;
```





- > 线性卷积的基本概念
- > 线性卷积的深入理解
- > 线性卷积的计算方法与步骤