conda环境U盘移植说明

步骤一:清华服务器移植到U盘

1. 将base环境克隆一份, 比如克隆成zc_test

```
1 conda create -n zc_test --clone base
```

由于base环境一般在anaconda/bin目录下,直接拷贝bin可能会出现问题,因此建议创建虚拟环境zc_test并拷贝

2. 将环境拷贝到U盘

```
1 # cd U盘路径下
```

- 2 cd /Volumes/GSP1RMCULFR
- 3 # 拷贝环境
- 4 scp -r zcqz@166.111.73.48:anaconda3/envs/zc_test ./
- 3. 将清华服务器上的anaconda3/pkgs文件拷贝到U盘

```
1 # 在U盘路径下
```

2 **cp** -r zcqz@166.111.73.48:anaconda3/pkgs ./

步骤二:从U盘拷贝到中船服务器上

1. 首先将中船服务器中的pkgs文件夹备份,并删除pkgs文件夹

```
1 cp -r anaconda3/pkgs anaconda3/pkgs_bak
```

- 2 # 删除pkgs, 由于部分文件被保护, 建议使用sudo删除
- 3 rm -r anaconda3/pkgs
- 2. 将数据从U盘上拷贝到中船的anacnda/envs目录下

```
# 进入U盘路径
cd linux下/U盘路径
# 将pkgs文件拷贝至中船服务器上的anaconda3文件夹内
cp -r pkgs ~/anaconda3/
conda create -n zc_test --clone ./zc_test --offline
```

3. 激活该环境

```
1 source activate
2 # 等待命令行中显示已处于`(base)`字样,执行
3
4 #执行
5 conda activate zc_test
6
7 # 如果遇到问题,可以尝试重启服务器;
```

下面是服务器网络连接下的conda环境移植说明

假设

```
已部署服务器为 A ,用户为 a_user;
```

待部署服务器为 B ,用户为 b_user;

步骤一

如果服务器 A 开发环境为虚拟环境,则不需要执行本步骤;

当开发环境为base环境,首先需要对base环境进行clone;

```
1 # 格式为: conda create -n envs_name --clone base
2 conda create -n zc_test --clone base
```

步骤二

在服务器 B 上安装anaconda3

安装路径为: /home/b_user/anaconda3/

具体安装可查阅相关教程;

步骤三

将服务器 A 中的虚拟环境通过 scp 复制到服务器 B 的anaconda的虚拟环境文件夹下

从服务器B执行 scp命令

1 scp username@192.168.73.100:/home/a_user/anaconda3/envs/zc_test/home/b_user/anaconda3/envs/

注意:只能通过scp传输,U盘或者其他传输媒介拷贝会报错。

步骤四

激活服务器 B 上的虚拟环境

执行

1 source activate

等待命令行中显示已处于 (base) 字样, 执行

1 conda activate zc_test

激活服务器 B 上的虚拟环境;

如果遇到问题,可以尝试重启服务器;