Vue中组件间通信有哪几种方式

- 父子组件
 - o props/event

子组件有时需要与父组件进行沟通,沟通的方式就是子组件 \$emit 传递一个自定义事件、父 组件通过监听这个事件来做进一步动作。而父组件与子组件通信则使用 props来传递一个绑 定在子组件上的属性,这个属性值来源于父组件

- o parent/children
 - 父组件中

使用 \$children 操作子组件。并在父组件通过 \$children 访问到已经在在父组件当 中引入了的子组件,\$children 返回的是子组件列表,是一个数组。

■ 子组件中

子组件可通过 sparent 来访问父组件里的数据和定义的方法, 如修改父组件中的 \$data

o ref

父组件中可为子组件定义一个ref属性,然后父组件里通过\$ref[对象子组件上定义的属性名] 来访问子组件里的数据

provide/inject

适用于祖先和后代关系的组件间的通信,祖先元素通过 provide 提供一个值,后代元素则通 过 inject 获取到这个值。这个值默认是非响应的,如果是对象那么则是响应式的:

- 兄弟组件
 - o bus

在Vue . 2.x 中,推荐使用一个空的Vue 实例作为中央事件总线(bus),也就是一个中介。 通信的组件必须都引入这个实例。

通过 bus.\$emit()传递出一个自定义事件

在需要进行操作的组件里,通过 bus.\$on 监听这个自定义事件,进行操作

Vuex

Vuex 是Vue推出的状态管理工具

vuex 就是把需要共享的变量全部存储在一个对象里面,然后将这个对象放在顶层组件中供其 他组件使用。这么说吧,将vue想作是一个js文件、组件是函数,那么vuex就是一个全局变 量,只是这个"全局变量"包含了一些特定的规则而已。

通过 \$store 这个对象访问数据和调用在 Vuex 里定义的公共方法 70/COL

- 跨级组件
 - bus vuex provide inject