Windows 安装 OpenClaw 详细教程

Windows 系统安装 OpenClaw 详细教程

📋 前置要求

- **操作系统**：Windows 10/11
- **Node.js**：22.x 或更高版本
- **推荐**：使用 WSL2（Windows Subsystem for Linux）

⚠️ 重要建议

> **官方强烈建议：在 Windows 上运行 OpenClaw 时使用 WSL2**
> 直接在 Windows 上安装可能会有兼容性问题，WSL2 可以提供更好的体验。

方法一：使用 WSL2（推荐）✅

1. 启用 WSL2

以管理员身份打开 PowerShell，运行：

代码块

```
wsl --install

```

重启电脑后，WSL2 会自动安装 Ubuntu。

2. 在 WSL2 中安装 OpenClaw

打开 Ubuntu 终端，依次执行：

代码块

```
# 安装 OpenClaw
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash

# 运行安装向导
```

```
openclaw onboard --install-daemon

# 检查状态
openclaw gateway status

# 打开控制台
openclaw dashboard

```

方法二：直接在 Windows 安装

1. 安装 Node.js

如果还没有 Node.js 22+，需要先安装：

1. 访问 https://nodejs.org/
2. 下载 LTS 版本（22.x 或更高）
3. 运行安装程序

验证安装：

代码块

```
node --version

```

2. 安装 OpenClaw

打开 **PowerShell**（不是 CMD），运行：

代码块

```
iwr -useb https://openclaw.ai/install.ps1 | iex

```

这会自动：

- 下载并安装 OpenClaw CLI
- 启动安装向导

3. 运行安装向导

```
openclaw onboard --install-daemon

```

4. 验证安装

代码块

```
# 检查 Gateway 状态
openclaw gateway status

# 打开控制台
openclaw dashboard

```

方法三：使用 npm 安装

如果安装脚本出现问题，可以手动用 npm 安装：

代码块

```
# 全局安装
npm install -g openclaw@latest

# 运行安装向导
openclaw onboard --install-daemon

```

🔧 首次配置

1. 配置模型

安装向导会提示选择 AI 模型，常用选项：

- **火山引擎 9.9 Lite** - 性价比高
- **MiniMax M2.5** - 支持长对话
- **qwen-max** - 国内模型

2. 配置飞书机器人（可选）

如果需要接入飞书：

1. 在飞书开放平台创建应用
2. 获取 App ID 和 App Secret
3. 配置事件订阅和回调地址
4. 在 OpenClaw 中配置飞书通道

📌 常用命令

命令	说明
`openclaw gateway start`	启动服务
`openclaw gateway stop`	停止服务
`openclaw gateway status`	查看状态
`openclaw dashboard`	打开控制台
`openclaw update`	更新版本
`openclaw doctor`	诊断问题

🆘 常见问题

Q: 运行 `openclaw` 找不到命令

A: 需要将 npm 全局路径添加到 PATH：

1. 运行 `npm prefix -g` 获取路径
2. 将该路径添加到系统 PATH 环境变量

Q: WSL2 安装后无法启动

A: 确保：

1. BIOS 中已启用虚拟化
2. Windows 版本支持 WSL2（1903+）

Q: 安装过程中报错

A: 尝试：

1. 以管理员身份运行 PowerShell

2. 关闭杀毒软件后重试
3. 使用 WSL2 方案

📖 更多文档

- 官方文档：https://docs.openclaw.ai
- 飞书配置：https://docs.openclaw.ai/channels/feishu
- 模型配置：https://docs.openclaw.ai/concepts/models

> 整理自 OpenClaw 官方文档